

OSPF特殊区域及其他特性

前言

- 在一个大型网络中,OSPF路由器通常需要同时维护由域内路由、域间路由、外部路由构成的数据库。当网络规模不断扩大时,LSDB规模也不断增长。如果某区域不需要为其他区域提供流量中转服务,那么该区域内的路由器就没有必要维护本区域外的链路状态信息。
- OSPF通过划分区域可以减小区域内路由器LSDB的规模,对于那些位于自治系统(AS)边界的非骨干区域的低端路由器来说仍然无法承受,通过OSPF的特殊区域特性可以进一步减少LSA数量和路由表规模。
- 本课程主要介绍OSPF特殊区域,以及OSPF协议相关特性。





- 学完本课程后,您将能够:
 - · 描述OSPF特殊区域类型及相关特征
 - 。阐明OSPF路由汇总的应用场景及功能优势
 - 。 实现OSPF报文认证的配置


目录

1. Stub区域和Totally Stub区域


- 2. NSSA区域和Totally NSSA区域
- 3. 区域间路由汇总和外部路由汇总
- 4. OSPF协议特性



网络规模变大引发的问题



OSPF路由器计算区域内、区域间、外部路由都需要依靠网络中的LSA, 当网络规模变大时,设备的LSDB规模也变大,设备的路由计算变得更加吃力,造成设备性能浪费。




如何在不影响IP可达性的情况下,减少LSA的数量?





传输区域和末端区域




OSPF的区域可分为两种类型:

- □ 传输区域(Transit Area):除了承载本区域发起的流量和访问本区域的流量外,还承载了源IP和目的IP都不属于本区域的流量,即"穿越型流量",如本例中的Area 0。
- □ 末端区域 (Stub Area): 只承载本区域发起的流量和访问本区域的流量, 如本例中的Area 1和Area 2。



■ Stub区域


- Stub区域的ABR不向Stub区域内传播它接收到的AS外部路由,Stub区域中路由器的LSDB、路由表规模都会大大减小。
- 为保证Stub区域能够到达AS外部, Stub区域的ABR将生成一条缺省路由(使用3类LSA描述)。







Stub区域的路由表及3类LSA



<r5>display ospf routing</r5>							
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5							
Routing Tables							
Routing for Ne	Routing for Network						
Destination	Cos	st Type	NextHop	AdvRouter	Area		
10.0.35.0/24	1	Transit	10.0.35.5	10.0.5.5	0.0.0.2		
0.0.0.0/0	2	Inter-area	10.0.35.3	10.0.3.3	0.0.0.2		
10.0.12.0/24	3	Inter-area	10.0.35.3	10.0.3.3	0.0.0.2		
10.0.13.0/24	2	Inter-area	10.0.35.3	10.0.3.3	0.0.0.2		
10.0.24.0/24	4	Inter-area	10.0.35.3	10.0.3.3	0.0.0.2		

<r5>display ospf Isdb OSPF I</r5>	Process 1 with	Router ID 10.0.	.5.5	
		tate Database rea: 0.0.0.2		不存在4、5类
Type LinkState ID Sum-Net 0.0.0.0	AdvRouter 10.0.3.3	Metric 1		LSA,但描述区 域间路由的3类
Sum-Net 10.0.13.0	10.0.3.3	1		LSA仍然存在
Sum-Net 10.0.24.0	10.0.3.3	3		
Sum-Net 10.0.12.0	10.0.3.3	2		

- R1作为ASBR引入多个外部网段,如果Area 2是普通 区域,则R3将向该区域注入5类和4类LSA。
- 当把Area 2配置为Stub区域后:
 - □ R3不会将5类LSA和4类LSA注入Area 2。
 - 。 R3向Area 2发送用于描述缺省路由的3类LSA, Area 2内的路由器虽然不知道到达AS外部的具体路由,但是可以通过该默认路由到达AS外部。








Totally Stub区域 (1)

- Totally Stub区域既不允许AS外部路由在本区域内传播,也不允许区域间路由在本区域内传播。
- Totally Stub区域内的路由器通过本区域ABR下发的缺省路由(使用3类LSA描述)到达其他区域,以及AS外部。
- 配置Totally Stub区域时需要注意:
 - · 与Stub区域配置的区别在于,在ABR上需要追加no-summary关键字。









Totally Stub区域 (2)

Totally Stub区域访问其他区域及AS外部是通过默认路由实现的。

• AS外部、其他OSPF区域的拓扑及路由变化不会导致Totally Stub区域内的路由器进行路由重计算,减少了设备





当Area 2配置为Totally Stub区域后:

- R3不会将5类LSA和4类LSA注入Area 2。
- R3不会将3类LSA注入Area 2,但是会向该区域注入一条使用 3类LSA描述的缺省路由。
- R5通过缺省路由到达AS外部网络和其他OSPF区域。
- Stub区域、Totally Stub区域解决了末端区域维护过大LSDB带来的问题,但对于某些特定场景,它们并不是最 佳解决方案。



目录


- 1. Stub区域和Totally Stub区域
- 2. NSSA区域和Totally NSSA区域
- 3. 区域间路由汇总和外部路由汇总
- 4. OSPF协议特性





Stub区域与Totally Stub区域存在的问题

- OSPF规定Stub区域是不能引入外部路由的,这样可以避免大量外部路由引入造成设备资源消耗。
- 对于既需要引入外部路由又要避免外部路由带来的资源消耗的场景,Stub和Totally Stub区域就不能满足需求了。








NSSA区域与Totally NSSA区域

- NSSA区域能够引入外部路由,同时又不会学习来自OSPF网络其它区域引入的外部路由。
- Totally NSSA与NSSA区域的配置区别在于前者在ABR上需要追加no-summary关键字。











NSSA区域与Totally NSSA区域的LSDB









OSPF LSA回顾

类型	名称	描述
1	路由器LSA (Router LSA)	每个设备都会产生,描述了设备的链路状态和开销,该LSA只能在接口所属的区域内泛洪
2	网络LSA (Network LSA)	由DR产生,描述该DR所接入的MA网络中所有与之形成邻接关系的路由器,以及DR自己。该LSA只能在接口所属区域内泛洪
3	网络汇总LSA (Network Summary LSA)	由ABR产生,描述区域内某个网段的路由,该类LSA主要用于区域间路由的传递
ASBR汇总LSA (ASBR Summary LSA) 由ABR产生,描述到ASBR的路由,通告给除ASBR所在区域的其		由ABR产生,描述到ASBR的路由,通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
5	AS外部LSA (AS External LSA) 由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由	
7	非完全末梢区域LSA (NSSA LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由。NSSA LSA与AS外部LSA功能类似,但是泛洪范围不同。NSSA LSA 只能在始发的NSSA内泛洪,并且不能直接进入Area0。NSSA的ABR会将7类LSA转换成5类LSA注入到Area0

- 特殊区域的使用减小了设备的LSDB规模,从而减少设备性能浪费,且一定程度上也缩小了网络故障的影响范围。
- 对于普通区域,该如何在保证IP可达性的前提下,减少LSA泛洪、减小设备LSDB规模,从而优化OSPF网络?






路由器对LSA的处理原则

OSPF通过交互LSA实现链路状态数据库同步,路由器收到LSA后,按照以下原则处理:

- · 如果收到的LSA本地没有,则更新LSDB并泛洪该LSA。
- · 如果本地LSDB已存在该LSA,但是收到的更新,则更新LSDB并泛洪该LSA。
- · 如果收到的LSA和LSDB中相同,则忽略,并终止泛洪。
- · 如果收到的LSA损坏,例如Checksum错误,则不接收该LSA。






目录


- 1. Stub区域和Totally Stub区域
- 2. NSSA区域和Totally NSSA区域
- 3. 区域间路由汇总和外部路由汇总
- 4. OSPF协议特性



在ABR执行路由汇总

- 路由汇总又被称为路由聚合,即是将一组前缀相同的路由汇聚成一条路由,从而达到减小路由表规模以及优化设备资源利用率的目的,我们把汇聚之前的这组路由称为精细路由或明细路由,把汇聚之后的这条路由称为汇总路由或聚合路由。
- OSPF路由汇总的类型:
 - · 在ABR执行路由汇总:对区域间的路由执行路由汇总。
 - · 在ASBR执行路由汇总:对引入的外部路由执行路由汇总。





- 执行路由汇总后, ABR R2只向Area 0通告汇总路由172.16.0.0/21。
- 明细路由对应的网段如果产生翻动(Up/Down),该拓扑变更造成的影响将被限制在Area 1内。








在ASBR执行路由汇总

- 在ASBR配置路由汇总后,ASBR将对自己所引入的外部路由进行汇总。
- NSSA区域的ASBR也可以对引入NSSA区域的外部路由进行汇总。
- 在NSSA区域中,ABR执行7类LSA转化成5类LSA动作,此时它也是ASBR。若配置路由汇总,则对由7类LSA转化成的5类LSA进行汇总。



<r3>display ospf lsdb</r3>					
OSPF Process 1 with Router ID 10.0.3.3					
Area: 0.0.0.2					
Туре	LinkStateID	AdvRouter			
NSSA	0.0.0.0	10.0.3.3			
NSSA	172.19.0.0	10.0.3.3			
NSSA	172.18.0.0	10.0.5.5			
Area: 0.0.0.0					
Type	LinkState ID	AdvRouter			
External	172.19.0.0	10.0.3.3			
External	172.18.0.0	10.0.3.3			
External	172.17.0.0	10.0.1.1			




目录

- 1. Stub区域和Totally Stub区域
- 2. NSSA区域和Totally NSSA区域
- 3. 区域间路由汇总和外部路由汇总
- 4. OSPF协议特性



Silent-Interface

- 通过Silent-Interface的配置,增强OSPF的组网适应能力,减少系统资源的消耗。
- Silent-Interface有以下特性:
 - Silent-Interface不会接收和发送OSPF报文。
 - Silent-Interface的直连路由仍可以发布出去。



<R1>display ospf interface GigabitEthernet 0/0/1

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1

Interface: 10.0.13.1 (GigabitEthernet0/0/1)

Cost: 1 State: Waiting Type: Broadcast MTU: 1500

Priority: 1

Designated Router: 0.0.0.0

Backup Designated Router: 0.0.0.0

Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 120, Retransmit 5, Transmit Delay 1

Silent interface, No hellos


- R1的GEO/0/1接口在OSPF network命令的网段范围内。
- 到达该接口的路由将被通告到OSPF, 使得其他设备能够访问Server。
- 由于该接口上未连接任何其他OSPF路由器,因此管理员将该接口配置为Silent-Interface,该接口将不再收发Hello报文,从而避免了对Server的性能降低。





OSPF报文认证

- OSPF支持报文认证功能,只有通过认证的OSPF报文才能被接收。
- 路由器支持两种OSPF报文认证方式,当两种认证方式都存在时,优先使用接口认证方式:
 - 。 区域认证方式:一个OSPF区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。
 - · 接口认证方式:相邻路由器直连接口下的认证模式和口令必须一致。



在本例中,R2分别配置了接口认证及区域认证,为了正常建立OSPF邻居关系,R3及R1也需完成相关配置





思考题

- 1. (多选题) OSPF定义了以下哪几种特殊区域?()
 - A. Stub Area
 - B. Totally Stub Area
 - C. Not-So-Stubby Area (NSSA)
 - D. Totally NSSA
- 2. (简答题)Stub区域与Totally Stub区域的主要差别是什么?
- 3. (简答题)区域间路由汇总功能在什么路由器上配置?





本章总结

- 本章详细介绍了OSPF特殊区域,Stub区域内的路由器通过缺省路由到达外部网络、Totally Stub区域内的路由器通过缺省路由到达外部网络和OSPF区域间网络; NSSA、Totally NSSA 区域内的路由器可引入外部路由。
- 在本章还介绍了OSPF协议的特性。包括Silent-Interface、认证、以及OSPF路由器收到LSA时的处理方式。

