TCP和UDP

TCP与UDP基本区别

- 1.基于连接与无连接
- 2.TCP要求系统资源较多,UDP较少;
- 3.UDP程序结构较简单
- 4.流模式 (TCP) 与数据报模式(UDP);
- 5.TCP保证数据正确性, UDP可能丢包
- 6.TCP保证数据顺序, UDP不保证

UDP应用场景:

- 1.面向数据报方式
- 2.网络数据大多为短消息
- 3.拥有大量Client
- 4.对数据安全性无特殊要求
- 5.网络负担非常重,但对响应速度要求高

TCP的应用场景:

	4.55	11.14
应用层协议₽	应用₽	传输层协议。
SMTP₽	电子邮件₽	TCP₽
TELNET₽	远程终端接入₽	
HTTP₽	万维网↩	
FTP₽	文件传输↩	
DNS₽	名字转换♪	UDP₽
TFTP₽	文件传输⇨	
RIP₽	路由选择协议↩	
BOOTP, DHCP	IP 地址配置₽	
SNMP.	网络管理₽	
NFS₽	远程文件服务器₽	
专用协议₽	IP 电话₽	
专用协议↩	流式多媒体通信。	

其次的区别在于编程方面:

具体编程时的区别

- 1.socket()的参数不同
- 2.UDP Server不需要调用listen和accept
- 3.UDP收发数据用sendto/recvfrom函数
- 4.TCP: 地址信息在connect/accept时确定
- 5.UDP:在sendto/recvfrom函数中每次均需指定地址信息
- 6.UDP: shutdown函数无效.

TCP编程的服务器端一般步骤是:

- 1、创建一个socket,用函数socket();
- 2、设置socket属性,用函数setsockopt(); * 可选
- 3、绑定IP地址、端口等信息到socket上,用函数bind();
- 4、开启监听,用函数listen();
- 5、接收客户端上来的连接,用函数accept();
- 6、收发数据,用函数send()和recv(),或者read()和write();
- 7、关闭网络连接;
- 8、关闭监听;

TCP编程的客户端一般步骤是:

- 1、创建一个socket,用函数socket();
- 2、设置socket属性,用函数setsockopt();*可选
- 3、绑定IP地址、端口等信息到socket上,用函数bind();*可选
- 4、设置要连接的对方的IP地址和端口等属性;
- 5、连接服务器,用函数connect();
- 6、收发数据,用函数send()和recv(),或者read()和write();
- 7、关闭网络连接;

UDP:

与之对应的UDP编程步骤要简单许多,分别如下:

UDP编程的服务器端一般步骤是:

- 1、创建一个socket,用函数socket();
- 2、设置socket属性,用函数setsockopt();*可选
- 3、绑定IP地址、端口等信息到socket上,用函数bind();
- 4、循环接收数据,用函数recvfrom();
- 5、关闭网络连接;

UDP编程的客户端一般步骤是:

- 1、创建一个socket,用函数socket();
- 2、设置socket属性,用函数setsockopt();*可选
- 3、绑定IP地址、端口等信息到socket上,用函数bind();*可选
- 4、设置对方的IP地址和端口等属性;
- 5、发送数据,用函数sendto();
- 6、关闭网络连接;

ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);

ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen); recv是拥塞函数,没有数据就一直拥塞。

TCP与UDP区别总结:

- 1、TCP面向连接(如打电话要先拨号建立连接);UDP是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接
- 2、TCP提供可靠的服务。也就是说,通过TCP连接传送的数据,无差错,不丢失,不重复,且按序到达;UDP尽最大努力交付,即不保证可靠交付
- 3、TCP面向字节流,实际上是TCP把数据看成一连串无结构的字节流;UDP是面向报文的UDP没有拥塞控制,因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低(对实时应用很有用,如IP电话,实时视频会议等)

- 4、每一条TCP连接只能是点到点的;UDP支持一对一,一对多,多对一和多对多的交互通信
- 5、TCP首部开销20字节;UDP的首部开销小,只有8个字节
- 6、TCP的逻辑通信信道是全双工的可靠信道,UDP则是不可靠信道

各自的优缺点;

1.tcp优缺点:

可靠,稳定,面向连接,有流量控制,窗口,重传,拥塞控制

tcp缺点:

慢,效率低,占用的资源多,易被攻击

2.udp的优点:

快,比tcp安全一些(但还是会别攻击 udp flood)

UDP没有拥塞控制,因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低

开销小。

udp缺点:不可靠,不稳定

相比于tcp没有那些可靠得协议支持,所以当信号不好时,很容易丢包,完全由上游控制其可靠性。

一般是udp为主,tcp为辅、

如果udp丢包了,怎么办?udp乱序了,怎么办?

udp丢包和乱序都是很正常的,因为它本来就是不安全的。

udp丢包是因为udp没有流量控制,所以发送速度可能要比接受速度快,这样一来,接收端还没来得及处理完数据,发送端就已经发完了,剩下没进入缓冲区的那一部分就丢掉。

解决方法:

- 1.降低发送的速度,可能网络性能导致的丢包
- 2.设置setsockopt将缓冲区放大一点。
- 3.增加一个响应报文,收到响应报文后,再进行继续发送,有点类似有tcp的ack
- 4,至于乱序问题,对数据报进行编号

这只是一些简单方面的,足够应对面试,但要问到更深层次。。。。

```
void handle_udp_msg(int fd)
{
    char buf[BUFF_LEN]; //接收缓冲区 , 1024字节
    socklen_t len;
    int count;
    struct sockaddr_in clent_addr; //clent_addr用于记录发送方的地址信息
    while(1)
    {
        memset(buf, 0, BUFF_LEN);
        len = sizeof(clent_addr);
```

```
count = recvfrom(fd, buf, BUFF_LEN, 0, (struct sockaddr*)&clent_addr, &len); //recvfrom是拥塞函数,没有数据源
20
21
       if(count == -1)
22
       {
23
          printf("recieve data fail!\n");
24
          return;
25
26
       printf("client:%s\n",buf); //打印client发过来的信息
27
       memset(buf, 0, BUFF_LEN);
28
       sprintf(buf, "I have recieved %d bytes data!\n", count); //回复client
29
       printf("server:%s\n",buf); //打印自己发送的信息给
30
       sendto(fd, buf, BUFF_LEN, 0, (struct sockaddr*)&clent_addr, len); //发送信息给client,注意使用了clent_addr结构
31
32 }
33 }
34
36 /*
37
    server:
38
          socket-->bind-->recvfrom-->sendto-->close
39 */
41 int main(int argc, char* argv[])
42 {
43
     int server_fd, ret;
     struct sockaddr_in ser_addr;
44
45
46
     server_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //AF_INET:IPV4;SOCK_DGRAM:UDP
47
     if(server_fd < 0)
48
       printf("create socket fail!\n");
49
50
       return -1;
51
    }
52
53 memset(&ser_addr, 0, sizeof(ser_addr));
54
     ser_addr.sin_family = AF_INET;
55
     ser_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); //IP地址,需要进行网络序转换, INADDR_ANY:本地地址
     ser_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT); //端口号,需要网络序转换
56
57
58
    ret = bind(server_fd, (struct sockaddr*)&ser_addr, sizeof(ser_addr));
59
     if(ret < 0)
60
61
       printf("socket bind fail!\n");
62
       return -1;
63
     }
64
     handle_udp_msg(server_fd); //处理接收到的数据
65
66
67
     close(server_fd);
68
     return 0;
69 }
```