


EDISON

설치 가이드




목 차


*.	업무흐름도	. 2
	1. 업무흐름도	2
I. Liferay 초기 셋팅		
	1. DB 관리자정보입력	. 3
п.	Ext 설정	5
	1. portal-ext.properties 수정	
	2. EMAIL 셋팅 및 EDISON Config 셋팅 소개	. 6
	3. portal-ext.properties 적용	7
	4. portal-ext.properties Document	. 8
ш.	Hook & Portlet 설정	9
	1. Hook, Portlet, Theme deploy 소개	. 9
	2. 메뉴 설정	10
	3. 공통코드 설정	
IV.	EDISON 환경설정	
	1. Custom Field 값 입력	14
	2. 포털 사이트의 계정 관련 권한 설정	16
	3. 권한별 My Account View 권한설정	. 17
	4. Manual파일 업로드 폴더 생성 방법	20
	5. 워크스페이스 샘플, 메뉴얼 파일 업로드	. 24
	6. 가상실험실 학생일괄등록 샘플 파일 업로드	. 25

1. 업무흐름도

〉 업무흐름




1. DB 관리자정보입력




- ① Portal의 이름을 설정합니다.
- ② 기본언어를 설정합니다.
- ③ Sample Data를 추가 하는 것을 설정합니다. 체크 해제 합니다.
- ④ 관리자 계정의 First Name을 설정합니다.
- ⑤ 관리자 계정의 Last Name을 설정합니다.
- ⑥ 관리자 계정의 Email을 설정합니다.
- ⑦ Change 버튼을 클릭하여 DB 정보를 입력하기 위한 양식을 출력 합니다.

1. DB 관리자정보입력



- ⑧ Change 링크(⑦)를 누르면 출력되는 DB 정보 입력 양식입니다.
- 9 MySQL을 선택합니다.
- ⑩ DB URL 을 작성합니다.
- ① DB Type(③) 선택 시 자동으로 설정 됩니다.
- ② DB에 접속가능 한 User Name, Password 작성합니다.
- ③ Finish Configuration 버튼을 클릭하여 초기 설정을 마칩니다.
- ☒ 설정정보는 정확한 내용을 입력 해야 합니다.

1. portal-ext.properties 수정



- ① 배포파일에 포함된 liferay Ext 설정파일 입니다. 설정 값을 변경하여 liferay Ext 설정을 진행 합니다.
- ♥ properties 파일을 수정 할 수 있는 에디터를 사용하여 설정을 진행 합니다.

ш. Ext 설정

2. EMAIL 셋팅 및 EDISON Config 셋팅 소개

```
admin.email.from.name=themp.
admin.email.from.address=the.themp.graficon

mail.session.mail.smtp.host=thep.graficon


mail.session.mail.smtp.socketFactory.port=465
mail.session.mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory
mail.session.mail.smtp.auth=true
mail.session.mail.smtp.port=465
mail.session.mail.smtp.user=fartfirmil.gr
mail.session.mail.smtp.password=themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.themp.th
```

- ① 메일 전송에 필요한 속성을 설정합니다.
- ② EMAIL을 보내는 관리자의 이름, EMAIL 주소를 입력합니다.
- ③ 465 포트를 사용하기 위한 설정입니다.
- ④ 메일 세션 보안을 위하여 true 로 설정
- ⑤ 보안 소켓 생성을 실패했을 때 대체 소켓 사용여부를 설정합니다. False로 설정을 합니다.

- ⑥ 사이언스앱이 실행 되는 리눅스 환경의 기본경로를 설정합니다.
- ⑦ 사이언스앱이 실행 되는 리눅스 환경의 접속정보를 설정합니다.
- 🗴 whitelist 설정 값은 변경을 하면 안됩니다.

ш. Ext 설정


3. portal-ext.properties 적용



① liferay-portal이 설치된 경로로 이동을 하여서 portal-ext.properties 파일을 이동시키면 변경한 설정을 적용 할 수 있습니다.


ш. Ext 설정

4. portal-ext.properties Document




- ① portal-ext.properties Liferay 공식 문서 입니다. portal-ext.properties 설정에 관한 설명 및 설정 예시가 기술되어 있습니다.
- 🗴 Document URL : https://docs.liferay.com/portal/6.2/propertiesdoc/portal.properties.html

1. Hook, Portlet, Theme Deploy 소개



- ① Liferay Tomcat 폴더로 이동합니다.
- ② deploy 폴더로 이동합니다.




- ③ Hook, Portlet, Theme 의 war 파일을 deploy폴더로 이동합니다.
- 🗴 서버 실행 시 자동으로 파일이 읽힌 후 사라집니다.

2. 메뉴 설정



① 관리자로 로그인 한 후 관리자 메뉴의 페이지를 선택합니다.




② 들여오기 버튼을 선택합니다.

2. 메뉴 설정




③ 적용될 Lar 파일을 선택합니다.




④ Continue 버튼을 선택합니다.

2. 메뉴 설정




⑤ import 된 Lar파일의 상태를 확인합니다.




⑥ import된 메뉴를 확인합니다.

3. 공통 코드 설정




- ① Liferay Tomcat 폴더로 이동합니다.
- ② code 폴더를 생성 후 폴더로 이동합니다.



- ③ 공통코드 엑셀파일을 폴더로 이동합니다.
- 🗴 서버 실행 시 자동으로 파일이 읽힌 후 사라집니다.

1. Custom Field 값 입력




① 관리자로 로그인 한 후 관리자 메뉴의 페이지를 선택합니다.



- ② 사용자 지정 필드를 설정할 사이트를 선택할 수 있습니다.
- ③ 페이지의 사이트페이지로 이동합니다.
- ④ 사용자 지정 필드를 선택합니다.
- ⑤ 메뉴 중 유형이 링크인 항목을 선택합니다.
- ⑥ 사용자 지정필드를 입력합니다.
- 🗴 Link Menu En Us : 사이트가 영문일 때 연결될 링크 URL
- 🗴 Link Menu Ko Kr : 사이트가 국문일 때 연결될 링크 URL

1. Custom Field 값 입력



- ⑦ 사용자 지정 필드를 설정할 사이트를 선택할 수 있습니다.
- ⑧ 구성의 사이트 설정으로 이동합니다.
- ⑨ 기타의 사용자 지정 필드를 선택합니다.
- ⑩ 사이트의 사용자 지정 필드 항목별로 해당하는 값을 입력합니다.
- 🗴 Icebreakeradminid : Icebreaker 관리자 ID 입력
- 🗴 Icebreakeradminpwd : Icebreaker 관리자 Password 입력
- 🗴 Icebreakerurl : Icebreaker URL 입력
- 🗴 Icebreakerurlpublic : Icebreaker Public URL 입력
- 🗴 Icebreakerzone : Icebreaker Zone 입력

2. 포털 사이트의 계정 관련 권한 설정



① 관리자로 로그인 한 후 관리자 메뉴의 제어판을 선택합니다.




- ② 제어판의 구성으로 이동합니다.
- ③ 구성의 포털 설정으로 이동합니다.
- ④ 인증을 선택합니다.
- ⑤ 사용자 인증 방법과 아래 6가지의 항목을 선택하여 저장합니다.

3. 권한별 My Account View 권한 설정




① 관리자로 로그인 한 후 관리자 메뉴의 제어판을 선택합니다.




- ② 제어판의 사용자로 이동합니다.
- ③ 사용자의 권한 설정으로 이동합니다.
- ④ User 권한을 선택합니다.

3. 권한별 My Account View 권한 설정



- ⑤ 사용허가 탭을 선택합니다.
- ⑥ 나의 계정의 나의 워크플로우 업태스크를 선택합니다.
- ⑦ 모든 항목의 체크를 해제합니다.

3. 권한별 My Account View 권한 설정




- ⑧ 내 처리의뢰를 선택합니다.
- 9 모든 항목의 체크를 해제합니다.
- 🗴 Developer, Tutor, Student 권한도 User 권한처럼 똑같이 설정해야 합니다.




① 관리자로 로그인 한 후 관리자 메뉴의 콘텐트를 선택합니다.



- ② 문서와 멀티미디어 메뉴로 이동합니다.
- ③ 추가버튼을 클릭합니다.
- ④ 폴더버튼을 클릭합니다.




④ 폴더의 이름을 MANUAL로 넣고 저장합니다.




- ⑤ 추가 버튼을 클릭합니다.
- ⑥ 기본문서 버튼을 클릭합니다.



⑦ 업로드하기 위한 메뉴얼 파일을 선택합니다.



⑧ 매뉴얼 파일을 선택합니다.



- ⑨ URL 버튼을 클릭합니다.
- ⑩ URL을 복사합니다.
- ♡ 만약 URL 버튼이 비활성화 되어있다면 페이지의 언어를 영문으로 바꾼 후 다시 시도해보세요.



- ⑪ 사이트 페이지 메뉴로 이동합니다.
- ② URL을 넣을 메뉴를 선택합니다.
- ③ 사용자 지정 필드를 선택합니다.
- (4) 영문 매뉴얼의 URL을 넣어줍니다.
- ⑤ 국문 매뉴얼의 URL을 넣어줍니다.

5. 워크스페이스 샘플, 메뉴얼 파일 업로드




① 관리자로 로그인후 워크스페이스 포틀릿의 구성 메뉴를 선택합니다.




- ② 업로드 하기 위한 매뉴얼 파일을 선택합니다.
- ③ 업로드 하기 위한 보안서약서 샘플 파일을 선택합니다.
- ④ 저장 버튼을 클릭하여 파일을 업로드 합니다.

6. 가상실험실 학생일괄등록 샘플 파일 업로드



① 관리자로 로그인후 가상실험실 리스트 포틀릿의 구성 메뉴를 선택합니다.



- ② 업로드 하기 위한 학생일괄등록 샘플 파일을 선택합니다.
- ③ 저장 버튼을 클릭하여 파일을 업로드 합니다.