# Лабораторная работа №1. Настройка виртуальных локальных сетей (VLAN) в Cisco Packet Tracer

### 1. Тема

Изучение технологии VLAN (Virtual Local Area Network), ее настройка на коммутаторах Cisco и организация маршрутизации между VLANами.

# 2. Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы виртуальных локальных сетей (VLAN), их назначение и преимущества.
- Практическая: Приобрести навыки настройки VLAN на коммутаторах Cisco, конфигурации портов в режимах Access и Trunk, настройки маршрутизации между VLANами с использованием роутера (Router-on-a-Stick).

# 3. Задачи

- 1. Создать и настроить VLAN на коммутаторах.
- 2. Назначить порты коммутаторов соответствующим VLAN в режиме Access.
- 3. Настроить соединение между коммутаторами в режиме Trunk с ограничением передаваемых VLAN.
- 4. Настроить маршрутизацию между VLANами на роутере с помощью сабинтерфейсов.
- 5. Выполнить дополнительные задания:
  - Перевести неиспользуемые порты в черный VLAN (Blackhole) VLAN 99.
  - Изменить номер Native VLAN на 77.

# 4. Оборудование и программное обеспечение

• Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer.

# 5. Краткие теоретические сведения

Виртуальная локальная сеть (VLAN) — это логическая группа устройств, объединенных по какому-либо признаку (например, по отделам компании), хотя физически они могут быть подключены к разным коммутаторам. Трафик между разными VLANами передается только через маршрутизатор (или L3-коммутатор), что повышает безопасность и производительность сети.

### Основные свойства и преимущества VLAN:

- **Логическая изоляция:** Устройства в разных VLANax не "видят" друг друга на канальном уровне (L2), даже если подключены к одному коммутатору.
- Повышение безопасности: Ограничение широковещательного трафика и возможность тонкой настройки политик доступа между сегментами сети.
- Упрощение управления: Логическая структура сети не зависит от физического расположения устройств.

### Типы портов коммутатора:

- Access Port: Принимает и передает нетэгированные кадры. Назначается только одному VLANy. Используется для подключения конечных устройств (компьютеры, принтеры, IP-камеры).
- **Trunk Port:** Передает кадры для нескольких VLANoв, помечая их тегами (IEEE 802.1Q). Используется для соединения коммутаторов между собой или коммутатора с маршрутизатором.

**Native VLAN:** Специальный VLAN, кадры которого передаются через Trunk-порт без тега 802.1Q. **Важно!** Native VLAN должен совпадать на обоих концах Trunk-соединения. По умолчанию используется VLAN 1. Изменение Native VLAN повышает безопасность.

Маршрутизация между VLANами (Router-on-a-Stick): Для организации обмена данными между разными VLANами используется маршрутизатор. На его физическом интерфейсе создаются подынтерфейсы (subinterfaces), каждый из которых ассоциируется с определенным VLANом с помощью инкапсуляции 802.1Q и имеет свой IP-адрес, выступая шлюзом для устройств в этом VLAN.

# 6. Порядок выполнения работы

### 6.1. Подготовка сети

- 1. Соберите топологию сети в Cisco Packet Tracer в соответствии с предоставленным вариантом.
- 2. Настройте IP-адресацию на персональных компьютерах (PC) согласно таблице варианта.
- 3. Ниже представлены примеры команд. Ваши названия устройств и номера VLAN зависят от варианта!

### 6.2. Базовая настройка коммутаторов и создание VLAN

1. Переименуйте коммутаторы для удобства идентификации.

```
Switch(config)# hostname SW1
```

2. На коммутаторе SW1 создайте необходимые VLAN и назначьте им имена.

```
SW1(config)# vlan 2
SW1(config-vlan)# name Dir-ya
```

### 6.3. Настройка портов в режиме Access

- 1. Сгруппируйте порты, подключенные к конечным устройствам, и переведите их в режим Access.
- 2. Назначьте порты соответствующим VLAN.

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/1-2
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 2
```

Повторите шаг для остальных портов и VLAN в соответствии с таблицей.

### 6.4. Настройка магистральных соединений (Trunk)

1. Настройте порт, соединяющий SW1 и CentrSW, в режим Trunk.

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

2. Ограничьте список VLAN, разрешенных для передачи через trunk-порт.

```
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2,3,4
```

3. Аналогичные настройки выполните на коммутаторе CentrSW для порта, подключенного к SW1.

## 6.5. Настройка маршрутизации между VLAN (Router-on-a-Stick)

1. Переименуйте маршрутизатор.

```
Router(config)# hostname Gateway
```

2. Активируйте физический интерфейс, подключенный к центральному коммутатору.

```
Gateway(config)# interface fastEthernet 0/0
Gateway(config-if)# no shutdown
```

3. Создайте подынтерфейсы для каждого VLAN и назначьте им IP-адреса (адреса шлюзов по умолчанию для соответствующих VLAN) для вашего варианта.

```
Gateway(config)# interface fastEthernet 0/0.2
Gateway(config-subif)# encapsulation dot1Q 2
Gateway(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Gateway(config)# interface fastEthernet 0/0.3
Gateway(config-subif)# encapsulation dot1Q 3
Gateway(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Gateway(config)# interface fastEthernet 0/0.4
Gateway(config-subif)# encapsulation dot1Q 4
Gateway(config-subif)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

### 6.6. Выполнение дополнительных заданий

- 1. Настройка неиспользуемых портов:
- Создайте VLAN 99 с именем Unused (или Blackhole).

```
SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name Unused
```

• Переведите все неиспользуемые порты в режим access, назначьте их VLAN 99 и деактивируйте командой shutdown.

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/3-23, gig0/1-2
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 99
SW1(config-if-range)# shutdown
```

### 2. Изменение Native VLAN:

• На всех trunk-портах всех коммутаторов измените номер Native VLAN на 77.

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/24
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 77
```

• Убедитесь, что настройка совпадает на обоих концах каждого trunk-соединения.

### 6.7. Проверка работоспособности конфигурации

- 1. Используйте команду show vlan brief для проверки создания VLAN и назначения на них портов.
- 2. Используйте команду show interfaces trunk для проверки статуса trunkпортов и списка разрешенных VLAN.
- 3. Проверьте связь (ping):
  - Между компьютерами внутри одного VLAN (должна быть успешной).
  - Между компьютерами из разных VLAN (должна быть успешной через маршрутизатор).
  - С шлюзом по умолчанию для каждого VLAN.

### 6.8. Сохранение конфигураций

Сохраните текущую конфигурацию на всех сетевых устройствах.

```
Switch# copy running-config startup-config
Router# copy running-config startup-config
```

### 7. Контрольные вопросы

- 1. Дайте определение VLAN. Какие проблемы решает использование VLAN в сети?
- 2. В чем разница между режимами портов Access и Trunk?
- 3. Что такое тег IEEE 802.1Q и для чего он нужен?
- 4. Что такое Native VLAN? Почему рекомендуется изменять номер Native VLAN по умолчанию (VLAN 1)?
- 5. Какая команда позволяет просмотреть список VLAN на коммутаторе? Какая команда отображает статус Trunk-портов?
- 6. Для чего используется команда switchport trunk allowed vlan?
- 7. Объясните назначение команды encapsulation dot10 X в конфигурации сабинтерфейса маршрутизатора.
- 8. Где на коммутаторе хранится информация о VLAN? Как полностью удалить все настройки VLAN с коммутатора?
- 9. Каковы были бы последствия, если бы Native VLAN на концах Trunk-линии не совпадал?

# 8. Содержание отчета

- Титульный лист.
- Тема, цель, задачи работы.
- Схема сети с указанием VLAN, IP-адресов и типов портов.

- Конфигурации всех активных сетевых устройств (команды, которые вы вводили).
- Результаты проверки связности (ping) внутри VLAN и между VLANами.
- Ответы на контрольные вопросы.
- Выводы по работе.