

RD1 Información y datos digitales



Información Digital

- RD1 Información y datos digitales.
- RD2 Textos digitales.
- RD3 Audio digital.
- RD4 Imágenes digitales.
- RD5 Vídeo digital.
- RD6 Conceptos de compresión de datos.

RTC

Información Digital


- RD1 Información y datos digitales.
 - RD1.1 Capacidad de información y caudal de datos.
 - RD1.2 Patrones de bits y códigos binarios.
 - RD1.3 Detección automática de errores.
 - RD1.4 Tipos de Información y archivos.
 - RD1.5 Concepto de compresión de datos.
- RD2 Textos digitales.
- RD3 Audio digital.
- RD4 Imágenes digitales.
- RD5 Vídeo digital.
- RD6 Conceptos de compresión de datos.


≪ en

Información y datos digitales

RD1.1 CAPACIDAD DE INFORMACIÓN Y CAUDAL DE DATOS.








-Un estado de {0,1} no son magnetización: Norte o Sur números, sino (o cambio de estado): {N, S} símbolos que representan uno –Un nivel de tensión entre dos estados eléctrica: Alto o bajo: {H,L} posibles, y dependiendo del soporte de -Un valor de corriente, por información 16 mA ejemplo {16 mA, 0 mA} pueden representar: -Un nivel de luz: {presencia de luz, ausencia de luz}

Unidades de información en sistemas digitales

- Bit →
 - Unidad más elemental o capacidad mínima de información.
 - Es una posición o variable que toma el valor 0 ó 1.
- Byte →
 - En la actualidad se considera sinónimo de grupo de 8 bits.
 - (Históricamente: nº de bits necesarios para almacenar un carácter)





Múltiplos para capacidad de información (Bytes o bits) según la IEC - International Electrotechnical Commission

Prefijo	Prefijos binarios (IEC)
Exa (E)	2 ⁶⁰
Peta (P)	2^{50}
Tera (T)	2^{40}
Giga (G)	2^{30}
Mega (M)	2^{20}
Kilo (K)	2 ¹⁰ =1.024



Múltiplos según la SI (International System of Units)

Prefijo	Valor (SI)	Prefijos binarios (IEC)	
Exa (E)	10 ¹⁸	2 ⁶⁰	Exbi (Ei)
Peta (P)	10^{15}	2^{50}	Pebi (Ei)
Tera (T)	10^{12}	2^{40}	Tebi (Ei)
Giga (G)	10 ⁹	2 ³⁰	Gibi (Ei)
Mega (M)	10^{6}	2 ²⁰	Mebi (Ei)
Kilo (K)	10^{3}	2 ¹⁰ =1.024	Kibi (Ki)

- Kilo byte binario (bi: binario): KibiByte




Ejemplos de capacidades (usuales)

- Capacidad de la memoria principal
 - Decenas de GB.
- Capacidad de discos magnéticos y de estado sólido (SSD)
 - Cientos GB, TB.
- Tarjetas de memoria flash:
 - Decenas y cientos de GB.
 - Tarjetas SD (foto/video)
 - MicroSD (dispositivos móviles)
 - CompactFlash (porfesionales foto/video)
- Flash USB
 - Decenas y cientos de GB.



La información se transmite a través de "canales" de comunicación

- Usualmente (conexiones alámbricas) un canal esta constituido por un conjunto de líneas (cables) o pistas conductoras de la electricidad que se denomina genéricamente bus.
- Los buses interconectan las distintas unidades del sistema.





Un bus paralelo está compuesto de varias líneas conductoras que transmiten simultáneamente varios bits

- Usualmente los buses paralelos son de 8, 16, 32, 64 o 128 líneas.
 - Es decir, transmiten a la vez, 1, 2, 4, 8 o 16 Bytes.
 - El nº de líneas de un bus se conoce como "ancho del bus"








Un bus serie transmite la información a través de una única línea, transfiriéndose los bits uno a uno.

- Hay buses serie que, en realidad contienen dos líneas con las que se transmiten los bits, uno a uno, en modo diferencial.
 - Con este modo se reducen considerablemente los efectos de las interferencias (ruido electromagnético)



 Contiene 4 conexiones. Dos para la alimentación (5 voltios, y tierra), y dos para transmitir la información (bits) > transmisión half-duplex.



¿Cómo se mide la rapidez en la transmisión?

- Ancho de banda, caudal, tasa o velocidad de transferencia:
 - Cantidad de información que discurre en un determinado lugar por unidad de tiempo.
 - Ejemplos:
 - El ancho de banda del bus es de 8 MB/s.
 - Mi línea ADSL es de 50Mbits/s
 - En las conexiones serie se suele dar en bits/segundo
- El nombre más riguroso en español sería: caudal de transferencia



Conceptos a aprender en esta lección:

- Código binario
- Funciones de un sistema digital:
 - Almacenar, procesar y transferir información en un código binario.
- Funciones de las unidades de entrada/salida
- Unidades de información:
 - Bit y Byte
- Múltiplos de capacidad de información:
 - Kilo, Mega, Giga, Tera, etc.
- Canal de información y bus.
- · Ancho de banda, caudal de datos o tasa de transferencia



Información y datos digitales

RD1.2 Patrones de bits y códigos binarios.



Conceptos básicos

- Un computador es una máquina que procesa, memoriza y transmite información.
- Datos
 - son conjuntos de símbolos utilizados para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea; en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento.
- La información se utiliza principalmente bajo las formas de:
 - Textos
 - Sonidos
 - Imágenes
 - Valores numéricos
- · La información se representa en el interior de la máquina de acuerdo con un código binario.

19



• Patrón de bits:

- El código que representa un carácter.
- La amplitud de una muestra de una señal de audio (voz, música, etc.)
- La información de un punto de una imagen (píxel): código de un color
- Una instrucción máquina, etc.

S Ri



Con frecuencia se presenta la necesidad de codificar un conjunto α de m objetos o símbolos con un nº fijo, n, de bits

- ¿Cuántos bits necesitamos para codificar los m objetos de α?
 - Con n=2 bits podemos hacer 4 combinaciones
 - $\beta \equiv \{00, 01, 10, 11\} = \{0,1\}^2$
 - Es decir, se pueden codificar hasta m=4 símbolos.
 - Con n=3 bits podemos hacer 8 combinaciones
 - $\beta = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\} = \{0,1\}^3$
 - Es decir, se pueden codificar hasta m=8 símbolos.
 - Con n=4 bits podemos hacer 16 combinaciones
 - $\beta = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1111\} = \{0,1\}^4$
 - Es decir, se pueden codificar hasta m=16 símbolos.
- Generalizando
 - Con n bits podemos hacer m combinaciones.
 - $m=2^n$
 - Siendo m el nº de elementos del conjunto α de objetos a codificar y ß = {0,1}ⁿ el conjunto de códigos posibles (combinaciones con repetición de dos elementos tomados de n en n).

21



Nº de bits mínimo de un código

- Obviamente para ocupar poco espacio interesa que el nº de bits, n, para codificar los m objetos sea el menor posible.
 - Como $m = 2^n$
 - n debe ser el menor nº entero que verifique:
 - $n \ge \log_2 m = 3.32 \log(m)$
- De esta forma la información introducida en el computador:
 - Ocupará el menor espacio posible



Información y datos digitales

RD1.3 Detección automática de errores.



Redundancias

- No obstante a que al definir un código se busque que tenga el menor nº de bits para ocupar el menor espacio posible, con frecuencia al patrón de bits que codifica un objeto o que compone un mensaje se le añaden bits adicionales (bits redundantes), con objeto de poder:
 - Detectar posibles errores en el almacenamiento o la transmisión (interferencias), e incluso,
 - Corregir posibles errores (Un ejemplo es el "Código Hamming").

Patrón de *n* bits *k* bits reduntantes

Mensaje de *n* bits k bits reduntantes

S




Ejemplo de redundancia: letra de DNI


- Hacer la división entera del número de DNI por 23
- La letra asociada es la que corresponde al resto de la división anterior en la siguiente tabla



- Con este sistema se detectan automáticamente:
 - El 100% de los errores simples
 - El 100% de los errores por transposición.
 - No se detectan los errores si la diferencia entre el nº original y el erróneo es múltiplo de 23 (probabilidad 0,043). Es decir, se detecta el 95,7% de posibles errores







Otros procedimientos de detección e incluso corrección de errores | Tipos de errores: | Errores en bits aislados | Errores en bits múltiples | Errores en ráfagas | Métodos de detección de errores | Comprobación de redundancia vertical (VCR, Vertical Redundancy Checking) | Comprobación de redundancia horizontal (LCR, Longitudinal Redundancy Checking) | Suma de comprobación (Checksum) | Redundancias cíclicas (CRC, Cyclic Redundancy Checking)

Detección de errores CRC-CITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique)

- Se demuestra que utilizando el polinomio generador en una codificación polinómica (CRC)
 - CRC-CCITT \rightarrow G(x) = x16 + x12 + x5 + 1
- se detectan:
 - todos los errores de 1 bit individual,
 - todos los errores que alteren dos bits,
 - todos los errores que alteren un número impar de bits,
 - todos los errores de ráfagas de 16 o menos bits,
 - el 99.997% de errores en ráfagas de 17 bits, y
 - el 99.998% de errores en ráfagas de 18 o más bits.

29



Información y datos digitales

RD1.4 Tipos de Información y archivos.



La información que se proporciona a un computador se suele dar bajo las formas de:

- Textos
- Sonidos
- Imágenes y videos
- Valores numéricos



 Los sistemas multimedia combinan textos, sonidos e imágenes.

21



Un archivo (file) o fichero es un conjunto de información sobre un mismo tema, tratada como un todo desde el punto de vista del sistema operativo.

- Son las unidades o contenedores de información para almacenar datos o programas de forma permanente en dispositivos de memoria externa o para enviar a través de líneas de datos.
- Ejemplos:
 - Una carta o documento.
 - Archivo de Alumnos de clase (DNI, nombres, apellidos, calificaciones, etc.)
 - Una foto.
 - Un video.
 - Un programa.
 - Movimientos de una cta, cte, bancaria etc.



Información y datos digitales

RD1.5 Concepto de compresión de datos.



COMPRESIÓN DE DATOS

- Diversas aplicaciones (multimedia, etc.) requieren utilizar archivos de gran capacidad. Lo que implica elevados:
 - volumen para su almacenamiento.
 - tiempo de transmisión a través de buses de comunicacione de datos.
- Reducción: transformación denominada compresión de datos.
 - El archivo, antes de ser almacenado o transmitido se comprime mediante un algoritmo de compresión de datos, y
 - cuando se recupera para procesarlo o visualizarlo se aplica la técnica inversa para descomprimirlo.



Factor de compresión:

- Denominando Ca y Cd a las capacidades del archivo antes y después de comprimirlo,
 - factor de compresión como:

$$f_C = \frac{Ca}{Cd}$$

– "factor de compresión de fc :1".



• porcentaje de compresión: tanto por ciento que queda de la capacidad original:

$$p_C = \frac{C_d}{C_a} \cdot 100 \%$$

•



Supongamos que un archivo de música de 14 MB después de comprimirse ocupa 5 MB.

• Factor de compresión:

$$f_c = \frac{C_a}{C_d} = \frac{14 MB}{5 MB} = 2.8$$

- Factor de comprensión de 2,8 a 1 → 2,8:1
- Porcentaje de compresión:

$$p_c = \frac{C_d}{C_a} \cdot 100 = \frac{5 MB}{14 MB} \cdot 100 = 35,7\%$$



Tipos y algoritmos de compresión de datos

- Sin perdidas:
 - En la descomprensión se puede recuperar exactamente el documento original
 - Codificación por secuencias (RLE)
 - · Codificación relativa o incremental
 - Codificación dependiente de la frecuencia
 - · Codificación con diccionario adaptativo
 - Codificación Lempel-Ziv LZ77

- Con perdidas
 - En la descomprensión no se puede recuperar exactamente el documento original
 - Compresión MP3 (sonidos)
 - Compresión GIF (imágenes)
 - Compresión JPEG (imágenes)
 - Compresión MPEG (imágenes)
- Mas detalles:
 - págs. 124 a 128 del libro de texto

37



Resumen y conclusiones

- Nociones básicas sobre representación de la información
 - Datos, patrones de bits y archivos.
 - Detección automática de errores.
 - Formas de información.
 - Concepto de compresión de datos.

≪> PITC