


EXAMEN DE PRÁCTICAS AC bp0


Cluster de prácticas (atcgrid): componentes









Cluster de prácticas>nodos atcgrid[1-3]: chip de procesamiento






Intel Xeon E5645 (6 cores/12 threads, 12M L3 Cache compartida, 2.40 GHz cada core, 5.86 GT/s Intel® QPI) http://ark.intel.com/products/4876 8?wapkw=(E5645)

Cluster de prácticas> nodo atcgrid4: placa



Cluster de prácticas (atcgrid4): chip de procesamiento de la CPU



Intel® Xeon® Silver 4216 (16 cores/32 threads, 22MB L3 Cache compartida, 2.10 GHz máxima 3,2 GHz, cada core, 9.6 GT/s Intel® UPI)



Cluster de prácticas (atcgrid): acceso

- Tiene un nodo frontend llamado atcgrid:
- 4 nodos de cómputo:
 - atcgrid1, 2 y 3 poseen 12 cores físicos y 24 lógicos.
 - □ ac es la cola en slurm.
 - atcgrid4 posee 32 cores físicos y 64 cores lógicos.
 - □ ac4 es la cola en slurm
- Cada usuario tiene un home en el nodo **front-end** del clúster atcgrid que se puede acceder dentro de la VPN con :
- SSH: ssh -X <u>username@atcgrid.ugr.es</u> + password (para realizar ejecuciones)
- sftp (secure file transfer protocol) (Para cargar y descargar ficheros se usa el cliente / o para transferir archivos):

```
$ sftp <u>username@atcgrid.ugr.es</u> + password
```

\$ put nombre_del_fichero

Gestor de carga de trabajo

La ejecución de los siguientes comandos se llevará a cabo en el front-end, con conexión ssh:

COMANDOS:

Slurm

> Slurm se usa como gestor de colas.

Ejemplos con comandos slurm

- srun -pac -Ac./hello // srun -p ac4 -A ac lscpu
 srun envía a ejecutar un trabajo a través de una cola slurm directamente, puede ser ejecutable. La ejecución de srun es interactiva.
 Sí aparece -p, se envía a nodos de la cola especificada con -p (un trabajo solo puede usar un nodo de la cola ac).
- sbatch -p ac script.sh // sbatch -p ac —wrap "echo Hola" // sbatch -p ac —wrap "./hello" // sbatch -p ac —wrap "echo Hola; ./hello" sbatch envía a ejecutar un script (en este caso script.sh, "echo Hola", "./hello" y "echo Hola; ./hello") a través de una slurm. La salida se devuelve

en un fichero. La ejecución con srun es interactiva, con sbatch es en segundo plano. Se recomienda usar sbatch.

Internamente en el script debe llamarse a srun ./ejecutable sin más parámetros, se heredan los parámetros usados en **sbatch**.

Si se usa -wrap, permite convertir lo que está entre comillas en un script.

* squeue

Muestra todos los **trabajos** en **ejecución** y los que están **encolados**.

scancel jobid

Elimina el trabajo con identificador jobid.

* sinfo

Lista información de las particiones (colas) y de los nodos.

- sinfo -p ac -o"%10D %10G %20b %f"
 Lista todos los nodos (D), los recursos (G), y las características activas (b) y disponibles (f) en la partición especificada (-p) (%[[.]size]type[suffix])
- ❖ sbatch -pac -n1 -c12 script.sh // srun -pac -n1 -c12 hellomp Slurm está configurado para asignar recursos a los procesos (llamados tacks en slurm) a nivel de core físico. Esto significa que por defecto slurm asigna un core a un proceso. Para asignar x, se debe usar con sbatch/srun la opción -cpus-per-task=x (abreviada de la forma -cx). Para asegurar que solo se crea un proceso hay que incluir -ntasks=1 (-n1) en sbatch/srun.
- * sbatch -pac -n1 -c12 —hint=nomultithread script.sh // sbatch -pac -n1 -c12 —hint=nomultithread helloomp En Slrum, por defecto, cpu se refiere a cores lógicos. Sí no se quieren usar cores lógicos hay que añadir la opción -hint=nomultithread a sbatch/srun. Para que con sbatch se tenga en cuenta —-hint=nomultithread se debe usar srun dentro del script delante del ejecutable.
- ♦ sbatch -pac -n1 -c12 —exclusive —hint=nomultithread script.sh // sbatch -pac -n1 -c12 —exclusive —hint=nomultithread helloomp

Para que no se ejecute más de un proceso en un nodo de cómputo atcgrid hay que usar —exclusive con sbatch/srun (se recomienda no utilizarlo en los srun dentro de un script).

Para mandar trabajos se utiliza:

- srun -p<cola> -Aac -n1 -c<x> --hint=nomultithread --exclusive ./ejecutable
- sbatch -p<cola> -Aac -n1 -c<x> --hint=nomultithread --exclusive script.sh
- sbatch -p<cola> -Aac -n1 -c<x> --hint=nomultithread --exclusive --wrap "./ejecutable"
- □ -p <cola> indica la partición a utilizar, <cola> puede ser ac o ac4
- □ -A indica la cuenta a utilizar, siempre se usa la "ac".
- □ -nı indica que se debe ejecutar en una sola tarea.
- □ -c<x> indica que <x> es el número de CPUs a utilizar
- □ --hint=nomultithread es para evitar que se utilicen más hebras que CPUs físicos.
- --exclusive indica que la ejecución no puede compartir nodos con otros trabajos.

* Variables de entorno de SLURM

SBATCHjob-name=helloOMP2	Ponerle nombre al trabajo
SBATCHpartition=ac	Partición a utilizar
SBATCHaccount=ac	Cuenta a utilizar
\$SLURM_JOB_USER	ID del usuario del trabajo
\$SLURM_JOBID	ID del trabajo
\$SLURM_JOB_NAME	Nombre del trabajo dado por el usuario
\$SLURM_SUBMIT_DIR	Directorio donde se ha llamado al script
\$SLURM_JOB_PARTITION	Cola
\$SLURM_SUBMIT_HOST	Nodo que ejecuta el trabajo, o el host.
\$SLURM_JOB_NUM_NODES	Número de nodos asignados al trabajo.
\$SLURM_JOB_NODELIST	Nodos asignados al trabajo
SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE	CPUs por nodo

Particiones slurm (colas) en atcgrid

\$ sinfo					
PARTITION	AVAIL	TIMELIMIT	NODES	STATE	NODELIST
ac*	up	1:00	3	idle	atcgrid[1-3]
ac4	up	1:00	1	idle	atcgrid4
aapt	up	2:00	3	idle	atcgrid[1-3]
acap	up	1:00	3	idle	atcgrid[1-3]

^{*} significa que **ac** es la cola utilizada por defecto, es decir, cuando no se usa **-p**

Nota: Utilizar siempre con sbatch las opciones -nı y -c, —exclusive y, para usar cores físicos y no lógicos, no olvidar incluir --hint=nomultithread. Utilizar siempre con srun, si lo usa fuera de un script, las opciones -nı y -c y, para usar cores físicos y no lógicos, no olvide incluir --hint=nomultithread. Recordar que los srun dentro de un script heredan las opciones incluidas en el sbatch que se usa para enviar el script a la cola slurm. Se recomienda usar sbatch en lugar de srun para enviar trabajos a ejecutar a través slurm porque éste último deja bloqueada la ventana hasta que termina la ejecución, mientras que usando sbatch la ejecución se realiza en segundo plano.

EJEMPLOS

Ejemplo hello OpenMP

Cada thread imprime su identificador. El identificador se obtiene con la función omp_get_thread_n um()

Script para la ejecución del ejemplo HelloOMP en atcgrid

```
#1/bin/bash
#Ordenes para el Gestor de carga de trabajo (no intercalar instrucciones del script):
#1. Asigna al trabajo un nombre
#$BATCH --joh-name-helloMP
#2. Asignar el trabajo a una cola (partición)
#$BATCH --partition=ac
#5.BATCH --account=ac
#5.BATCH --account=ac
#5.Para que se genere un único proceso del SO que pueda usar un máximo de 12 núcleos
#5.BATCH --ntasks 1 --cpus-per-task 12
#0btener información de las variables del entorno del Gestor de carga de trabajo:
echo "Id. usuario del trabajo especificado por usuario: $$LURM_JOB_NAME"
echo "Ocola: $$SLURM_JOB_PARTITION"
echo "Nodo que ejecuta este trabajo: $$LURM_SUBMIT_HOST"
echo "Nodo que ejecuta este trabajo: $$LURM_JOB_NODES"
echo "Nº qe nodos asignados al trabajo: $$LURM_JOB_NODELIST"
echo "Nº CPUS disponibles para el trabajo: $$LURM_JOB_NODELIST"
echo "Nº CPUS disponibles para el trabajo: en la nodo: $$LURM_JOB_CPUS_PER_NODE"

#Instrucciones del script para ejecutar código:
echo -e "\n 1. Ejecución helloOMP una vez sin cambiar nº de threads (valor por defecto):\n"
srun ./HelloOMP
echo -e "\n 1. Ejecución helloOMP varias veces con distinto nº de threads:\n"
for ((P=12;P>0;P=P/2))

do

#Export OMP_NUM_THEADS=$P
echo -e "\n 2. Ejecución helloOMP varias veces con distinto nº de threads:\n"
for (en "\n 2. Fara $P threads:"
srun --cpus-per-task=$P --hint nomultithread ./HelloOMP

done

No olvidar poner srun delante del ejecutable
Se puede descomentar export OMP_NUM_THREADS=$P y quitar --cpus-per-task=$P
```