HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GPAcc · THEO DÕI SẢN XUẤT

Theo dõi kho nguyên vật liệu, lệnh sản xuất theo chỉ số điện, giá thành và kho thành phẩm

1. File này dùng để làm gì

File giúp doanh nghiệp sản xuất theo dõi trọn một vòng: **mua nguyên vật liệu (NVL) → sản xuất → nhập kho thành phẩm → bán ra**, không cần hạch toán Nợ/Có.

- Mỗi lần chốt chỉ số công tơ điện (thường khoảng 10 ngày một lần), bạn lập **một lệnh sản xuất**. File tự tính ra số lượng thành phẩm làm được và lượng NVL đã dùng, theo định mức bạn khai.
- Cuối tháng, file tính **giá thành từng lệnh**, gồm NVL, tiền điện, nhân công, khấu hao và chi phí khác. Từ đó ra giá thành cho 1 kg thành phẩm.
- Bảng nhập xuất tồn (NXT) cho biết tồn kho NVL và thành phẩm. Giá vốn hàng bán lấy đúng theo giá thành.
- Báo cáo sản xuất so sánh số lượng **sản xuất** với số lượng **xuất bán** theo từng tháng.

2. Mở file và bản quyền

1. Mở file **GPAcc Theo doi San Xuat 2026.xlsm**. Nếu Excel hiện thanh vàng «Enable Content / Bật nội dung», hãy bấm vào để bật macro. Không bật thì các nút sẽ không chạy.
2. Trên thanh Ribbon có thẻ **GPAcc · Theo dõi sản xuất**, chứa đủ các nút dùng trong file. Trang **Main** cũng có các thẻ bấm để mở nhanh từng phần.
3. File cho **dùng thử 15 ngày** trên mỗi máy. Hết hạn dùng thử, bạn vẫn nhập và xem số liệu bình thường, nhưng các lệnh tính toán (tính giá thành, kết chuyển, cập nhật giá vốn) sẽ không chạy.
4. Kích hoạt: bấm nút **Bản quyền**, điền tên doanh nghiệp, mã số thuế, người liên hệ và số điện thoại, rồi bấm **Gửi Yêu Cầu**. Khi nơi bán duyệt xong, lần mở file sau sẽ tự kích hoạt. Bản quyền tính theo máy: cài lại Windows vẫn giữ, đổi máy mới thì gửi yêu cầu lại.



Trang Main – các thẻ mở nhanh; nhóm thứ hai là phần sản xuất

3. Khai báo ban đầu (làm một lần)

3.1. Thông tin doanh nghiệp – nút «Khai báo» (sheet TTDN)

Nhập tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế và kỳ kế toán (năm đang làm).

3.2. Danh mục / tồn đầu kỳ – nút «Danh mục / tồn đầu» (sheet DK_HHDV)


Khai mỗi mã hàng một dòng: mã, tên, đơn vị tính, tồn đầu năm (số lượng, đơn giá, thành tiền). Cột **«Định khoản»** ở đây chỉ dùng để chọn **kho**, không phải hạch toán:

Gõ vào cột Định khoản	Dùng cho
1521	Nguyên vật liệu: nhựa phế liệu, bao bì, lưới…
155	Thành phẩm, ví dụ hạt nhựa tái sinh. Mỗi loại thành phẩm một mã. Mọi lệnh sản xuất của cùng loại hạt dùng chung một mã.

3.3. Định mức sản xuất – nút «Định mức SX» (sheet DM_SX)

Bảng A – Thành phẩm: gõ mã thành phẩm và **điện tiêu hao cho 1 đơn vị thành phẩm** (kWh/kg). Đây là con số để file đổi số kWh của lệnh ra số kg thành phẩm. Ví dụ 0,6 kWh/kg nghĩa là 6.000 kWh làm ra 10.000 kg.

Bảng B – Nguyên vật liệu cho 1 đơn vị thành phẩm: mỗi dòng gồm mã thành phẩm, mã NVL và lượng NVL cần cho 1 kg thành phẩm. Ví dụ 1 kg hạt cần 0,45 kg nhựa phế PP, 0,21 kg nhựa phế liệu pp, 0,04 cái bao… Tên và đơn vị tính tự hiện ra từ danh mục.



ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT

Khai 1 lần cho mỗi thành phẩm: điện tiêu hao cho 1 đơn vị thành phẩm (để từ số kWh ra số lượng) và lượng từng NVL cho 1 đơn vị thành phẩm. Mã phải có sẵn ở Danh mục / tồn đầu (NVL định khoản 152x, thành phẩm 155x).

A. THÀNH PHẨM

Mã thành phẩm	Tên thành phẩm	ĐVT	Điện tiêu hao (kWh / 1 ĐVT TP)
[1]	[2]	[3]	[4]
HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	0,6000

B. NGUYÊN VẬT LIỆU CHO 1 ĐVT THÀNH PHẨM

Mã thành phẩm	Mã NVL	Tên NVL	ĐVT	Định mức (SL NVL / 1 ĐVT TP)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
HNPPTP	PLHN-11200	Nhựa phế PP	Kg	0,4516
HNPPTP	PLHN-16500	Nhựa phế liệu pp	Kg	0,2098
HNPPTP	PLHN-14000	phế liệu pp	kg	0,2900
HNPPTP	PLHN-14200	Sợi PP multi lỗi	Kg	0,0507
HNPPTP	LUOI-CUON	Lưới thép mạ kẽm 3/8"x 1m x 30m (21kg/1	tấm	0,0100
HNPPTP	BAO PP-2	BAO PP	CÁI	0,0400

Định mức sản xuất – ô vàng gõ tay, ô xám file tự điền

Lưu ý: định mức NVL nên tính cả phần hao hụt. Ví dụ hao hụt 5% thì tổng NVL cho 1 kg hạt khoảng 1,05 kg. Định mức càng sát thực tế thì tồn kho NVL trên file càng khớp với kho thật.

4. Nhập liệu hằng ngày

4.1. Mua nguyên vật liệu – sheet NK_Mua (nút «Nhật ký mua»)

Mỗi hoá đơn / phiếu nhập một dòng: tháng, số hoá đơn, ngày, mã NVL, tên, ĐVT, số lượng, đơn giá, thành tiền, cột Định khoản gõ **1521**.

4.2. Bán thành phẩm – sheet NK_Ban (nút «Nhật ký bán»)

Mỗi lần xuất bán một dòng: tháng, số hoá đơn, ngày, mã thành phẩm, số lượng, đơn giá bán, thành tiền, cột Định khoản gõ **155**. Giá vốn được điền khi bấm «Cập nhật giá vốn» (mục 6).

4.3. Kiểm tra số liệu – nút «K.Tra»

Trên các sheet Bán ra (BR), Mua vào (MV), Nhật ký bán và Nhật ký mua có nút **K.Tra**. Bấm nút này, file điền vào các cột ở **Vùng kiểm tra**. Ô nào khác 0 là cần xem lại:

Cột	Ý nghĩa
TT & VAT (BR, MV)	Tiền VAT trên bảng kê trừ đi thành tiền × thuế suất. Ví dụ 1.000 nghĩa là VAT đang gõ lệch 1.000 đồng. Lệch 1–2 đồng do làm tròn thì bỏ qua.
Bra & Nky / M.Vào & N.Ký	Thành tiền trên bảng kê hoá đơn so với tổng các dòng của hoá đơn đó trong nhật ký. Khác 0 là thiếu dòng, thừa dòng hoặc gõ sai số tiền.
Trùng HĐ (MV)	Hiện «Trùng» khi cùng một hoá đơn (cùng MST người bán, ký hiệu, số hoá đơn và thuế suất) bị nhập hai lần.
K.Tra N.Ký & B.Ra / M.Vào (nhật ký)	Như trên, nhưng ghi ở từng dòng của nhật ký.

5. Lệnh sản xuất – mỗi lần chốt chỉ số điện

Bấm nút **Lệnh SX** (sheet LENH_SX). Mỗi lần chốt công tơ điện thêm **một dòng**:

Cột	Gõ gì
[2] Số lệnh	Số tuỳ bạn đặt, ví dụ LSX-01, LSX-02…
[3] Từ ngày – [4] Đến ngày	Khoảng thời gian của lệnh. **Đến ngày** là ngày chốt chỉ số điện; lệnh tính vào tháng của ngày này.
[5] Chỉ số điện đầu	Gõ ở lệnh đầu tiên. Từ lệnh thứ hai, file tự lấy chỉ số cuối của lệnh trước (gõ đè nếu khác).
[6] Chỉ số điện cuối	Số đọc trên công tơ lúc chốt.
[8] Mã thành phẩm	Chọn trong danh sách (các mã đã khai ở Định mức SX).

[13] SL TP cân thực tế	*Không bắt buộc.* Nếu có cân thực tế thì gõ vào; file lấy số này thay cho số tính theo điện.
[15] Ghi chú	Tuỳ ý.

File tự tính: [7] điện tiêu thụ = chỉ số cuối − chỉ số đầu; [12] số lượng thành phẩm theo điện = kWh ÷ định mức kWh; [14] số lượng thành phẩm nhập kho.

LỆNH SẢN XUẤT THEO KỲ CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN

Mỗi lần chốt chỉ số điện thêm 1 dòng: số lệnh, từ ngày – đến ngày (ngày chốt), chỉ số điện đầu – cuối, mã thành phẩm. Máy tính ra kWh và số lượng thành phẩm theo định mức.

NHẬP LỆNH (ô vàng gõ tay, ô xám máy tính)

Tháng	Số lệnh	Từ ngày	Đến ngày (ngày chốt)	Chỉ số điện đầu	Chỉ số điện cuối	Điện tiêu thụ (kWh)	Mã thành phẩm	Tên thành phẩm	ĐVT	Định mức kWh / ĐVT	SL TP theo điện	SL TP cân thực tế (nếu có)	SL TP nhập kho	Ghi chú
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
9	LSX-01	01/09/2026	10/09/2026	100.000	106.000	6.000	HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	0,6000	10.000,00		10.000,00	
9	LSX-02	11/09/2026	20/09/2026	106.000	122.800	16.800	HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	0,6000	28.000,00		28.000,00	
9	LSX-03	21/09/2026	30/09/2026	122.800	148.480	25.680	HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	0,6000	42.800,00	42.750,00	42.750,00	

Phần nhập lệnh – ví dụ 3 lệnh tháng 9, lệnh 3 có số cân thực tế

6. Cuối tháng – tính giá thành và cập nhật kho

6.1. Chi phí sản xuất của tháng – nút «Chi phí SX» (sheet CP_SX)

Ở dòng của tháng, gõ:

- **Tiền điện** theo hoá đơn của tháng. File chia cho các lệnh theo số kWh của từng lệnh. Không có hoá đơn theo tháng thì gõ thẳng **đơn giá điện** (đồng/kWh) vào cột [4].
- **Nhân công**, **Khấu hao**, **Chi phí khác**. Các khoản này chia cho các lệnh trong tháng theo số lượng thành phẩm.

CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO THÁNG

Tiền điện: gõ số tiền hoá đơn điện của tháng vào cột [3] — máy chia theo kWh của từng lệnh. Không có hoá đơn theo tháng thì gõ thẳng đơn giá điện vào cột [4]. Nhân công, khấu hao, chi phí khác phân bổ theo SL thành phẩm của lệnh.

Tháng	Tổng kWh các lệnh	Tiền điện (hoá đơn)	Đơn giá điện (đ / kWh)	Nhân công	Khấu hao	Chi phí khác	Tổng chi phí chung	SL TP sản xuất
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	0		0,00				0	0,00
2	0		0,00				0	0,00
3	0		0,00				0	0,00
4	0		0,00				0	0,00
5	0		0,00				0	0,00
6	0		0,00				0	0,00
7	0		0,00				0	0,00
8	0		0,00				0	0,00
9	48.480	265.870.541	5.484,13	67.588.500	13.158.333	5.000.000	351.617.374	80.750,00
10	0		0,00				0	0,00
11	0		0,00				0	0,00
12	0		0,00				0	0,00
Cộng	**48.480**	**265.870.541**		**67.588.500**	**13.158.333**	**5.000.000**	**351.617.374**	**80.750,00**

Chi phí sản xuất theo tháng

6.2. Bấm «Tính giá thành»

File tính cho từng lệnh: chi phí NVL, tiền điện, nhân công, khấu hao, chi phí khác, tổng giá thành và **giá thành 1 đơn vị**. Kết quả ghi vào các cột [16]–[24] của sheet Lệnh SX.

:; có số cân thực tế thì gõ vào cột [13]. Xong bấm «Tính giá thành» trên Ribbon.

GIÁ THÀNH — máy ghi khi bấm «Tính giá thành»

Chi phí NVL	Tiền điện	Nhân công	Khấu hao	Chi phí khác	Tổng giá thành	Giá thành / ĐVT	SL NVL xuất	NVL / 1 ĐVT TP
[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]
133.961.310	32.904.770	8.370.093	1.629.515	619.195	177.484.883	17.748,49	10.521,79	1,0522
375.091.669	92.133.356	23.436.260	4.562.642	1.733.746	496.957.673	17.748,49	29.461,00	1,0522
572.684.602	140.832.415	35.782.147	6.966.176	2.647.059	758.912.399	17.752,34	44.980,63	1,0522

Phần giá thành của lệnh – file tự ghi

Cách tính:

• Chi phí NVL = số lượng NVL xuất × giá bình quân tháng của NVL đó. Giá bình quân = (giá trị tồn đầu tháng + giá trị mua trong tháng) ÷ (số lượng tồn đầu + số lượng mua).

• Tiền điện của lệnh = kWh của lệnh × đơn giá điện của tháng.

• Nhân công, khấu hao, chi phí khác của lệnh = chi phí tháng × số lượng thành phẩm của lệnh ÷ tổng thành phẩm cả tháng.

• Giá thành 1 đơn vị = tổng giá thành ÷ số lượng thành phẩm nhập kho.

Đồng thời file ghi **Nhật ký SX** (sheet NK_SX): mỗi lệnh có các dòng «Xuất NVL» và một dòng «Nhập TP». Sheet này do file tự ghi, **không gõ tay**. Mỗi lần bấm lại, file xoá và ghi lại toàn bộ.

NHẬT KÝ SẢN XUẤT (xuất NVL – nhập thành phẩm)

Máy ghi lại mỗi lần bấm «Tính giá thành» — không gõ tay ở đây. Bảng NXT và Cập nhật giá vốn lấy số từ sheet này (xuất / nhập khác).

Tính lúc: 07/11/2026 20:25

Tháng	Số lệnh	Ngày	Mã	Tên	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Kho (TK)	Nhập / Xuất
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
9	LSX-01	10/09/2026	PLHN-11200	Nhựa phế PP	Kg	4.516,07	11.200,00	50.580.000	1521	Xuất NVL
9	LSX-01	10/09/2026	PLHN-16500	Nhựa phế liệu pp	Kg	2.098,21	16.500,00	34.620.536	1521	Xuất NVL
9	LSX-01	10/09/2026	PLHN-14000	phế liệu pp	kg	2.900,36	14.000,00	40.605.000	1521	Xuất NVL
9	LSX-01	10/09/2026	PLHN-14200	Sợi PP multi lỗi	Kg	507,14	14.200,00	7.201.429	1521	Xuất NVL
9	LSX-01	10/09/2026	LUOI-CUON	Lưới thép mạ kẽm 3/8"x 1m x 30m (21kg/tấm	tấm	100,00	1.223,46	122.346	1521	Xuất NVL
9	LSX-01	10/09/2026	BAO PP-2	BAO PP	CÁI	400,00	2.080,00	832.000	1521	Xuất NVL
9	LSX-01	10/09/2026	HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	10.000,00	17.748,49	177.484.883	155	Nhập TP
9	LSX-02	20/09/2026	PLHN-11200	Nhựa phế PP	Kg	12.645,00	11.200,00	141.624.000	1521	Xuất NVL
9	LSX-02	20/09/2026	PLHN-16500	Nhựa phế liệu pp	Kg	5.875,00	16.500,00	96.937.500	1521	Xuất NVL
9	LSX-02	20/09/2026	PLHN-14000	phế liệu pp	kg	8.121,00	14.000,00	113.694.000	1521	Xuất NVL
9	LSX-02	20/09/2026	PLHN-14200	Sợi PP multi lỗi	Kg	1.420,00	14.200,00	20.164.000	1521	Xuất NVL
9	LSX-02	20/09/2026	LUOI-CUON	Lưới thép mạ kẽm 3/8"x 1m x 30m (21kg/tấm	tấm	280,00	1.223,46	342.569	1521	Xuất NVL
9	LSX-02	20/09/2026	BAO PP-2	BAO PP	CÁI	1.120,00	2.080,00	2.329.600	1521	Xuất NVL
9	LSX-02	20/09/2026	HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	28.000,00	17.748,49	496.957.673	155	Nhập TP
9	LSX-03	30/09/2026	PLHN-11200	Nhựa phế PP	Kg	19.306,21	11.200,00	216.229.500	1521	Xuất NVL
9	LSX-03	30/09/2026	PLHN-16500	Nhựa phế liệu pp	Kg	8.969,87	16.500,00	148.002.790	1521	Xuất NVL
9	LSX-03	30/09/2026	PLHN-14000	phế liệu pp	kg	12.399,03	14.000,00	173.586.375	1521	Xuất NVL
9	LSX-03	30/09/2026	PLHN-14200	Sợi PP multi lỗi	Kg	2.168,04	14.200,00	30.786.107	1521	Xuất NVL
9	LSX-03	30/09/2026	LUOI-CUON	Lưới thép mạ kẽm 3/8"x 1m x 30m (21kg/tấm	tấm	427,50	1.223,46	523.029	1521	Xuất NVL
9	LSX-03	30/09/2026	BAO PP-2	BAO PP	CÁI	1.710,00	2.080,00	3.556.800	1521	Xuất NVL
9	LSX-03	30/09/2026	HNPPTP	Hạt nhựa PP tái sinh	Kg	42.750,00	17.752,34	758.912.399	155	Nhập TP

Nhật ký sản xuất

6.3. Bảng nhập xuất tồn và giá vốn

1. Bấm **Bảng NXT**, chọn tài khoản (1521 cho NVL, 155 cho thành phẩm, hoặc ALL), bấm **Kết chuyển**, chọn từ tháng đến tháng. NVL xuất cho sản xuất hiện ở cột xuất khác; thành phẩm từ sản xuất hiện ở cột nhập khác, theo đúng giá thành.
2. Bấm **Cập nhật giá vốn** để điền giá vốn cho các dòng bán thành phẩm trong Nhật ký bán.

6.4. Báo cáo sản xuất – nút «Báo cáo SX» (sheet BC_SX)

Mỗi tháng một dòng, gồm: số lệnh, kWh, số lượng thành phẩm sản xuất, kWh/kg, NVL đã dùng, NVL/kg, tổng giá thành, giá thành bình quân, số lượng thành phẩm xuất bán, chênh lệch sản xuất − bán trong tháng và luỹ kế.

THEO DÕI SẢN XUẤT – XUẤT BÁN THEO THÁNG

Số lượng thành phẩm sản xuất (theo lệnh) so với số lượng thành phẩm xuất bán (Nhật ký bán, định khoản 155x); giá thành lấy từ lần bấm «Tính giá thành» gần nhất.

Tháng	Số lệnh	Điện tiêu thụ (kWh)	SL TP sản xuất	kWh / ĐVT TP	SL NVL xuất	NVL / ĐVT TP	Tổng giá thành	Giá thành bình quân / ĐVT	SL TP xuất bán	Sản xuất − bán trong tháng	Luỹ kế sản xuất − bán
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
2	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
3	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
4	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
5	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
6	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
7	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
8	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	0,00
9	3	48.480	80.750,00	0,6004	84.963,42	1,0522	1.433.354.955	17.750,53	50.000,00	30.750,00	30.750,00
10	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	30.750,00
11	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	30.750,00
12	0	0	0,00		0,00		0		0,00	0,00	30.750,00
Cộng	**3**	**48.480**	**80.750,00**	**0,6004**	**84.963,42**	**1,0522**	**1.433.354.955**	**17.750,53**	**50.000,00**	**30.750,00**	**30.750,00**

Báo cáo theo dõi sản xuất – xuất bán

7. Thứ tự làm mỗi tháng (tóm tắt)

Bước	Việc	Ở đâu
1	Nhập mua NVL, bán thành phẩm	Nhật ký mua / Nhật ký bán
2	Mỗi lần chốt điện: thêm 1 lệnh	Lệnh SX
3	Cuối tháng: gõ tiền điện, nhân công, khấu hao, chi phí khác	Chi phí SX
4	Bấm Tính giá thành	Ribbon / trang Main
5	Kết chuyển NXT (1521, 155) rồi Cập nhật giá vốn	Bảng NXT · Ribbon
6	Xem báo cáo	Báo cáo SX

8. Câu hỏi thường gặp

Sửa một lệnh hoặc sửa số mua NVL thì sao? Sửa xong bấm lại «Tính giá thành», rồi Kết chuyển NXT và Cập nhật giá vốn. File tính lại toàn bộ.

Lệnh kéo dài sang tháng sau (ví dụ 25/9 – 5/10)? Lệnh tính vào tháng của ngày chốt (tháng 10).

File báo «NVL xuất quá tồn (âm kho)»? Lượng NVL theo định mức lớn hơn lượng đang có trong kho. Kiểm tra lại số mua vào, tồn đầu kỳ, hoặc định mức NVL có đang cao hơn thực tế không.

File báo «có chi phí nhưng không có lệnh SX»? Tháng đó đã gõ chi phí nhưng chưa có lệnh nào, nên chi phí chưa chia được. Thêm lệnh, hoặc chuyển chi phí sang tháng có sản xuất.

9. Hỗ trợ

Tác giả: Trần Quốc Phước · Zalo: 0907.012.012