

主讲人: 李全龙


本讲主题

第1章 小结

主讲人: 李全龙

计算机网络?


- ❖定义: 计算机网络就是互连的、自治的计算机集合。
- ❖自治-无主从关系
- ❖互连-互联互通
 - 通信链路



通信链路

什么是Internet?

- *全球最大的互联网络
 - ISP网络互连的"网络之网络"
- *组成细节角度:
 - 数以百万计的互连的计算设备集合:
 - 主机(hosts)=端系统(end systems)
 - 运行各种网络应用
 - 通信链路
 - 光纤,铜缆,无线电,卫星......
 - 分组交换: 转发分组 (数据包)
 - · 路由器(routers) 和交换机(switches)
- ※服务角度:
 - 为网络应用提供通信服务的通信 基础设施



什么是网络协议?

- ❖网络协议(network protocol), 简称为协议 ,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
- ❖协议的三要素:
 - 语法(Syntax)
 - 语义 (Semantics)
 - 时序(Timing)



主讲人: 李全龙

计算机网络结构

※ 网络边缘:


- 主机
- 网络应用

*接入网络,物理介质:


• 有线或无线通信链路

❖ 网络核心(核心网络):

- 互联的路由器(或分组 转发设备)
- 网络之网络



Internet结构: 网络之网络



- * 在网络中心: 少数互连的大型网络
 - "一级"(tier-1)商业ISPs (如:网通、电信、Sprint、AT&T),提供国家 或国际范围的覆盖
 - 内容提供商网络(content provider network, 如: Google): 私有网络, 连接其数据中心与Internet,通常绕过一级ISP和区域ISPs




数据交换

- *电路交换
- *报文交换
- *分组交换

电路交换的特点

- ❖ 最典型电路交换网络: 电话网络
- * 电路交换的三个阶段:
 - 建立连接(呼叫/电路建立)
 - 通信
 - 释放连接(拆除电路)
- ❖ 独占资源



多路复用?

多路复用(Multiplexing):

链路/网络资源(如带宽)划分为"资源片"


- ❖ 将资源片分配给各路"呼叫"(calls)
- ❖ 每路呼叫独占分配到的资源片进行通信
- ◆ 资源片可能"闲置"(idle)(无共享)

典型多路复用方法:

- ❖ 频分多路复用(frequency division multiplexing-FDM)
- ❖ 时分多路复用(time division multiplexing-TDM)
- ❖ 波分多路复用(Wavelength division multiplexing-WDM)
- ❖ 码分多路复用(Code division multiplexing-CDM)


报文交换(message switching)

- * 报文:源(应用)发送信息整体
 - 比如: 一个文件



报文交换(message switching)

- * 报文:源(应用)发送信息整体
 - 比如: 一个文件






- * 分组: 报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- * 分组交换需要报文的拆分与重组
- * 产生额外开销




主讲人: 李全龙




- * 分组: 报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- * 分组交换需要报文的拆分与重组
- * 产生额外开销






- * 分组: 报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- * 分组交换需要报文的拆分与重组
- * 产生额外开销





- * 分组: 报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- * 分组交换需要报文的拆分与重组
- * 产生额外开销





报文交换 vs 分组交换?

*相同:

• 均采用存储-转发交换方式

* 区别:

- 报文交换以完整报文进行"存储-转发"
- 分组交换以较小的分组进行"存储-转发"

* 性能差异:

- 报文交换慢(串行工作), 分组交换快(并行工作)
- 报文交换的交换节点需要较大缓存, 分组交换的交换节点需要较小缓存
- 报文交换不公平 分组交换较公平



主讲人: 李全龙

分组交换 vs 电路交换?

- * 分组交换: 适用于突发数据传输网络
 - 资源充分共享
 - 简单、无需呼叫建立
- * 电路交换: 适用于连续流数据传输网络
 - 保证带宽和实时性
- * 分组交换:可能产生拥塞(congestion)
 - 分组延迟和丢失
- * 电路交换: 独占资源
 - 可能产生资源闲置




计算机网络性能

- ❖ 速率即数据率(data rate)或称数据传输速 率或比特率(bit rate)
- ❖网络的"带宽" (bandwidth)通常是数字信道所能传送的"最高数据率",单位:(bps)
 - "带宽"原本指信号具有的频带宽度,即最高频率与最低频率之差,单位是赫兹(Hz)





计算机网络性能-分组延迟



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans}: 传输延迟

- *L*: 分组长度(bits)
- R: 链路带宽 (bps)
- $d_{trans} = L/R$

dprop: 传播延迟

- d: 物理链路长度
- *s*: 信号传播速度




计算机网络性能-时延带宽积

时延带宽积 = 传播时延 × 带宽

 $= d_{\text{prop}} \times R$ (bits)

时延带宽积

传播时延 d_{prop}




1001101001010100011110111010101111011

链路

❖链路的时延带宽积又称为以比特为单位的 链路长度

计算机网络性能-分组丢失(丢包)

- * 队列缓存容量有限
- * 分组到达已满队列将被丢弃(即丢包)
- * 丢弃分组可能由前序结点或源重发(也可能不重发)








计算机网络性能-吞吐量/率

- * *吞吐量*:表示在发送端与接收端之间传送数据速率 (b/s)
 - 即时吞吐量: 给定时刻的速率
 - 平均吞吐量: 一段时间的平均速率



瓶颈链路(bottleneck link)

端到端路径上,限制端到端吞吐量的链路。




计算机网络的体系结构?

- ❖网络体系结构是从功能上描述计算机网络结构
- ❖计算机网络体系结构简称网络体系结构 (network architecture)是分层结构
- ❖每层遵循某个/些网络协议完成本层功能
- ❖ 计算机网络体系结构是计算机网络的各层及其协议的集合
- ❖体系结构是一个计算机网络的功能层次及其关系的定义
- ❖体系结构是抽象的





分层网络体系结构基本概念



- ❖ 实体(entity)表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- ❖ 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合,协议是"水平的"。
- ❖ 任一层实体需要使用下层服务,遵循本层协议,实现本层功能,向上 层提供服务,服务是"垂直的"。
- ❖ 下层协议的实现对上层的服务用户是透明的。
- ❖ 同系统的相邻层实体间通过接口进行交互,通过服务访问点 SAP (Service Access Point),交换原语,指定请求的特定服务。



OSI参考模型


- ❖ 开放系统互连 (OSI)参考模型 是由国际标准化组织 (ISO) 于 1984年提出的分层网络体系结 构模型
- ❖ 目的是支持异构网络系统的互 联互通
- * 异构系统互连的国际标准
- ❖ 理解网络通信过程的最佳学习 工具(理论模型)
 - 理论成功,市场失败
- ❖ 7层(功能),每层完成特定的 网络功能

- 7: 应用层 (Application)
- 6: 表示层 (Presentation)
- 5: 会话层 (Session)
- 4: 传输层(Transport)
- 3: 网络层 (Network)
- 2: 数据链路层 (Data link)
- 1: 物理层(Physical)






OSI参考模型解释的通信过程





TCP/IP参考模型




5层参考模型

- ❖ 综合 OSI 和 TCP/IP 的优点
- * 应用层: 支持各种网络应用
 - FTP, SMTP, HTTP
- * 传输层: 进程-进程的数据传输
 - TCP, UDP
- * **网络层**: 源主机到目的主机的数据分 组路由与转发
 - IP协议、路由协议等
- * *链路层*: 相邻网络元素(主机、交换 机、路由器等)的数据传输
 - 以太网(Ethernet)、802.11 (WiFi)、PPP
- * 物理层比特传输

应用层 传输层 网络层 数据链路层 物理层



5层模型的数据封装



主讲人: 李全龙

计算机网络与Internet发展历史

1961-1972: 早期分组交换原理的提出与应用

1972-1980: 网络互连,大量新型、私有网络的涌现

1980-1990: 新型网络协议与网络的激增

1990, 2000's: 商业化, Web, 新应用

2005-今

- ❖ ~7.5亿主机
- * 宽带接入的快速部署
- * 无处不在的高速无线接入快速增长
- * 出现在线社交网络:
- * 服务提供商 创建其自己的专用网络
- ❖ 电子商务、大学、企业等开始在"云"中运行自己的服务





