

# 8-1 行程狀態指令ps



## ●加上-f選項來顯示更詳細的資訊。

[root@proj ~]# ps -f
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 10687 10685 0 14:18 pts/1 00:00:00 -bash
root 10721 10687 0 14:20 pts/1 00:00:00 ps -f

5

# 8-1 行程狀態指令ps



#### ●活用行程列表ps

- ●系統管理工作中使用ps指令觀察在系統背景中執 行的服務
- ●使用ps指令加上選項aux

[root@fc	~]# ps	aux	more							
USER	PID	<b>%CPU</b>	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.1	2008	772	?	Ss	Feb18	0:02	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:00	[migration/0]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:02	[ksoftirqd/0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:00	[watchdog/0]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:09	[events/0]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:00	[khelper]
root	80	0.0	0.0	0	0	?	s<	Feb18	0:00	[kintegrityd/0

# 8-1 行程狀態指令ps



### ●活用行程列表ps

●每個欄位代表的意義

欄位名稱	說明
USER	該行程的擁有者
PID	該行程的PID
%CPU	CPU使用率
%MEM	記憶體使用率
VSZ	虚擬記憶體的使用量,以KB為單位
RSS	固定占用的記憶體,以KB為單位
TTY	該行程是由那一個終端機編號所產生的,因為上圖都是系統服務,因此TTY顯示為問號"?"
STAT	行程目前狀態,S代表正處於睡眠中,R代表在執行當中。
START	記錄行程被啟動時的日期
TIME	實際使用CPU的時間
COMMAND	該行程的指令

# 8-1 行程狀態指令ps



### ●活用行程列表ps

●配合使用篩選指令grep,只列出符合服務名稱的 該行

[root@fc ~]# ps aux |grep crond root 1878 0.0 0.2 6192 1208 ? Ss Feb18 0:05 crond root 14043 0.0 0.1 5404 692 pts/1 S+ 11:02 0:00 grep crond [root@fc ~]#





## 8-2 背景行程



- ●正在前端執行的行程稱為「前景行程 (foreground process)」得等到這個子行程 結束後,並出現提示字元,才能再執行下一 個工作指令
- ●使用bash的背景行程控制方式,把子行程放 到背景去執行
- ●在指令的最後,加上一個符號&

```
[root@proj ~]# updatedb &
[1] 10780
[root@proj ~]#
```

11

# 8-2 背景行程



●背景行程練習





## 8-3 行程的管理



#### ●優先權

- ●行程有優先權的設計
- ●優先順序以編號-20到19來表示,這個數字稱為 nice值(nice value)
- ●越低的數字代表行程擁有最高的優先權
- ●nice值預設通常為0
- ●Fedora 13的預設nice值為0

```
      [root@proj ~] # ps o comm, pid, ni

      bash
      18409 0 nice 值預設為 0

      ps
      18900 0

      [root@proj ~] #
```

15

# 8-3 行程的管理



#### ●指定優先權值

- ●nice指令可以在執行指令時,用來指定其nice值
- ●nice指令的-n選項,給定一個正數或負數

```
      [root@proj ~]# nice -n -3 sleep 60 &

      [1] 18932

      [root@proj ~]# ps o comm,pid,ni

      COMMAND
      PID NI

      bash
      18409 4

      sleep
      18932 -3

      ps
      18933 4

nice 值由預設值 0 減 3 等於 -3
```

# 8-3 行程的管理 ●删除行程kill

- 0000
- ●kill指令能將目前運作的行程刪除
- ●kill指令送出訊號至某行程
- ●能否結束行程最後還是要看行程本身

```
[root@fc ~]# sleep 30 &
                            (產生 sleep 30 秒的背景行程)↓
[1] 2799
[root@fc ~]# ps
                            (在系統中執行, PID 爲 2799)↓
PID TTY
              TIME CMD
           00:00:00 bash
2748 pts/0
           00:00:00 sleep
2799 pts/0
2801 pts/0
           00:00:00 ps
[root@fc ~]# kill 2799
                            (送出結束訊號至 2799)
                       sleep 30 (該行程結束了)√
[1]+ Terminated
[root@fc ~]# ps
                            (行程已不在了)。
 PID TTY
             TIME CMD
2748 pts/0 00:00:00 bash
2802 pts/0 00:00:00 ps
```


17

# 8-4 進階行程的管理



#### ●行程優先權序值

- ●Linux內部為每一個行程定義了「優先權序值PRI (priority)」
- ●PRI值越小,則該行程越能優先被系統執行
- ●PRI值會加上NICE值,成為最終的PRI優先權序值



### 8-4 進階行程的管理



#### ●調整行程優先權值-renice

- ●如果是已在執行中的行程,可以使用renice指令 ●renice NICE值 PID
- ●想讓目前的bash指令得到比較高的執行優先權,可以變更目前系統背景的bash行程的NICE值為-15

bash 行程 PID 為 14925 [root@fc ~] # ps -1 F S UID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN 4 S 0 14925 14920 0 80 0 - 1548 wait 4 R 0 14987 14925 0 80 0 - 1450 -TIME CMD pts/1 00:00:00 bash 0 - 1548 wait 0 - 1450 pts/1 00:00:00 ps [root@fc ~]# renice -15 14925 將bash行程NICE值改為-15 14925: old priority 0, new priority -15 [root@fc ~]# ps -1 F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN 0 14925 14920 0 65 -15 - 1548 -0 14989 14925 0 65 -15 - 1451 -00:00:00 bash pts/1 00:00:00 ps

8-4 進階行程的管理



#### ●行程資訊目錄/proc

- ●行程資訊目錄/proc記錄系統運作時期時內部核心 的狀態
- ●目錄內,可看到每一個正在執行的行程的資訊
- ●/proc目錄中的虛擬檔案並不是一般檔案,使用者 不能編輯虛擬檔案
- ●系統為了將內部資訊提供給使用者的一個方法
- ●系統能夠「展示」系統內部的現況

