



#### 硬體設備



- ●Linux在開機時利用核心的驅動程式建立與硬 體設備的溝通管道
- ●/dev/hda代表IDE硬碟
- ●/dev/sda代表SCSI硬碟
- ●/dev/cdrom代表光碟機

3

# 6-1 設備目錄



- ●Linux的目錄/dev裏放置所有設備(devices)
- ●每個檔案都代表實體的某個設備

[root@centos ~]# 1s -1 /dev/ |more

### 6-2 掛載儲存設備



- ●使用mount來掛載設備,umount指令可卸載設備
- ●設備經過掛載後才能使用
- ●準備一個空的目錄,將/dev/下的設備連接起來
- 這個連接的動作就稱為「掛載」
- ●掛載光碟機設備 /dev/cdrom
  - •mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom

5

# 6-2 掛載儲存設備



- ●掛載光碟機設備 /dev/cdrom
  - •mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
- ●安裝新硬碟
  - ●利用Virtualbox在原本安裝好的虛擬機器上,再加入一顆虛擬的硬碟機:
    - 先使用 shutdown 指令,將Linux 關機
- ●進入虛擬機器設定畫面






















# 6-2 掛載儲存設備



### ●安裝新硬碟

- 以root管理者登入,利用dmesg指令檢查開機訊息,是否有sdb (第二顆SCSI硬碟)的資訊:
  - dmesg | more
- 使用fdisk指令為/dev/sdb設備建立新的分割區 :
  - fdisk /dev/sdb

17

# 6-2 掛載儲存設備



#### ●安裝新硬碟

● fdisk畫面

Command (m for help): m

Command action

a toggle a bootable flag

b edit bsd disklabel

c toggle the dos compatibility flag

d delete a partition

l list known partition types

m print this menu

n add a new partition

o create a new empty DOS partition table

p print the partition table

q quit without saving changes

s create a new empty Sun disklabel

t change a partition's system id

u change display/entry units

v verify the partition table

w write table to disk and exit

x extra functionality (experts only)

Command (m for help): n

# 6-2 掛載儲存設備



### ●安裝新硬碟

●fdisk常用的命令:

●p : 列出硬碟裏的分割區資訊

●n :在硬碟中新增分割區

●d :刪除分割區

●t :變更某分割區的檔案類型

●W:儲存目前對硬碟的修改,寫入硬碟

●q :離開fdisk工具


19

# 6-2 掛載儲存設備




# ●為新硬碟建立分割區(partition)

- ●使用命令「n」新增分割區
  - ●再輸入「p」選擇主分割區
  - ●再輸入「1」
  - ●最後按下Enter,預設使用所有空間(400MB)
  - ●按下命令「W」儲存並離開









# 6-3 使用USB隨身碟



●Linux將會自動偵測到USB裝置,並指派設備 名稱,筆者的環境是/dev/sdc,因為該USB隨 身碟內只有一個分割區,所以該分割區為 /dev/sdcl,檔案系統類型是FAT32。使用 dmesg觀看偵測到的訊息:

```
Initializing USB Mass Storage driver...

scsi3: SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb-storage: device scan complete
scsi 3:0:0:0: [sdc] Write-Access JetPlash TS2GJFV35 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
sd 3:0:0:0: [sdc] 4005886 512-byte hardware sectors (2051 MB)
sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Susuming drive cache: write through
sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Atsuming drive cache: write through
sdc: sdc1
sdc1
sdc1 sdc1 Attached SCSI removable disk
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached scsi generic sg3 type 0
[root8fc-]#
```

25

# 6-3 使用USB隨身碟



●建立新目錄/media/usb,使用mount指令將/dev/sdc1掛載至/media/usb目錄使用:

# 6-4 列印管理



- 使用CUPS (Common Unix Printing System) 列印伺服器
- ●使用者透過網路將欲列印工作傳送至列印伺服器,伺服器再為其列印

27

### 6-4 列印管理



- ●使用者送交列印工作
  - 1. 使用者或程式建立列印工作
    - 2. 将要列印的檔案儲存在佇列中
    - 3. cupsd 服務收集與轉換格式
    - 4. 印表機接收資料並列印
    - 5. 列印工作完全傳輸至印表機時,就會從佇列中移 除

### 6-4 列印管理



- cupsd 是一個背景程序
- 設定檔是 /etc/cups/cupsd. conf
- ●啟動或停止 cupsd
  - service cups start
  - service cups stop

29

### 6-4 列印管理



- ●新增虛擬印表機
- ●軟體套件『cups-pdf』做為虛擬印表機( Virtual printer)
- ●虚擬的印表機供使用者列印文件
- ●列印的文件內容轉換為PDF檔,檔案放置在使 用者家目錄下的Desktop 目錄(桌面)
- ●安裝方式
  - rpm -ivh
    http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/
    6/i386/cups-pdf-2.5.1-1.el6.i686.rpm



- ●使用lpstat指令
- ●可列出目前系統中可用的印表機

[root@centos ~]# lpstat -p -d 印表機 Cups-PDF 處於閒置狀態,自 西元 2011 年 07 月 18 日 (週一) 00 時 33 分 35 秒 後啟用 沒有系統預設目的地

●使用lpoptions 指令為系統設定預設印表機 (Default printer)

[root@centos ~] # lpoptions -d Cups-PDF

31

### 6-4 列印管理



- ●CUPS列印指令
  - ●提交列印工作(lpr,lp)
  - ●顯示列印工作(lpq,lpstat)
  - ●取消列印工作(lprm, cancel)

