Práctica de laboratorio 6.1: Práctica de laboratorio para la interpretación de la tabla de enrutamiento

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
	S0/0/0	10.10.10.253	255.255.255.252
	S0/0/1	172.16.100.1	255.255.255.252
HQ	Loopback0	192.168.4.1	255.255.255.0
	Loopback1	192.168.5.1.	255.255.255.0
	Loopback2	192.168.6.1	255.255.255.0
	S0/0/1	10.10.10.254	255.255.255.252
	Loopback0	192.168.1.1	255.255.255.0
BRANCH1	Loopback1	192.168.2.1.	255.255.255.0
	Loopback2	192.168.3.1	255.255.255.0
	S0/0/0	172.16.100.2	255.255.255.252
	Loopback0	192.168.7.1	255.255.255.0
BRANCH2	Loopback1	192.168.8.1.	255.255.255.0
	Loopback2	192.168.9.1	255.255.255.0

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá:

- Interpretar los resultados del router.
- Identificar las direcciones IP de cada router.
- Diseñar un diagrama de la topología de red.
- Conectar y configurar una red en base al diagrama de topología.
- Probar y verificar la conectividad total.
- Reflexionar sobre la implementación de la red y documentarlo.

Escenario

En esta actividad de laboratorio, el usuario debe recrear una red basándose únicamente en los resultados del comando show ip route. Una las direcciones con las interfaces correspondientes e ingrese la información en la tabla de direcciones anterior. Configure los routers y verifique la conectividad. Cuando esté completo, los resultados de show ip route deben ser exactamente iguales a los resultados proporcionados. El comando show ip route muestra el estado actual de la tabla de enrutamiento.

Tarea 1: Examinar los resultados del router.

Paso 1: Examine el resultado del router HQ.

```
HQ#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
       10.10.10.252 is directly connected, Serial0/0/0
C
    172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
       172.16.100.0 is directly connected, Serial0/0/1
С
    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.254, 00:00:03, Serial0/0/0
R
    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.10.254, 00:00:03, Serial0/0/0
R
    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.10.10.254, 00:00:03, Serial0/0/0
R
    192.168.4.0/24 is directly connected, Loopback0
С
С
    192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback1
С
    192.168.6.0/24 is directly connected, Loopback2
    192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.100.2, 00:00:04, Serial0/0/1
R
    192.168.8.0/24 [120/1] via 172.16.100.2, 00:00:04, Serial0/0/1
R
    192.168.9.0/24 [120/1] via 172.16.100.2, 00:00:04, Serial0/0/1
```

Paso 2: Examine el resultado del router BRANCH1.

BRANCH1#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
       10.10.10.252 is directly connected, Serial0/0/0
С
    172.16.0.0/16 [120/1] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
R
    192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0
С
С
    192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback1
С
    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
    192.168.4.0/24 [120/1] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
R
    192.168.5.0/24 [120/1] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
R
    192.168.6.0/24 [120/1] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
R
    192.168.7.0/24 [120/2] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
R
    192.168.8.0/24 [120/2] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
R
    192.168.9.0/24 [120/2] via 10.10.10.253, 00:00:04, Serial0/0/0
```

Paso 3: Examine el resultado del router BRANCH2.


BRANCH2#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
     172.16.100.0 is directly connected, Serial0/0/1 192.168.1.0/24 [120/2] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
С
R
R
     192.168.2.0/24 [120/2] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
     192.168.3.0/24 [120/2] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
R
     192.168.4.0/24 [120/1] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
R
     192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
R
     192.168.6.0/24 [120/1] via 172.16.100.1, 00:00:19, Serial0/0/1
R
С
    192.168.7.0/24 is directly connected, Loopback0
С
    192.168.8.0/24 is directly connected, Loopback1
C
    192.168.9.0/24 is directly connected, Loopback2
```

Tarea 2: Crear un diagrama de la red en base a los resultados del router.

Paso 1: Dibuje en el siguiente espacio un diagrama de la red en base a su interpretación de los resultados del router.

Diagrama de topología




Paso 2: Documente las direcciones de interfaz en la tabla de direccionamiento.

Tarea 3: Creación de la red.

Paso 1: Conecte una red que sea similar a la del Diagrama de topología.

Puede utilizar cualquier router que actualmente tenga en el laboratorio, siempre y cuando cuente con las interfaces necesarias que se muestran en la topología.

Nota: Si utiliza routers 1700, 2500 ó 2600, los resultados y las descripciones del router aparecerán en forma diferente.



Paso 2: Borre todas las configuraciones que tengan los routers.

Paso 3: Configure los routers HQ, BRANCH1 y BRANCH2.

Configure las interfaces en los routers HQ, Branch1 y Branch2 con las direcciones IP de la Tabla de direccionamiento. La frecuencia del reloj, la asignación del DTE y del DCE de las interfaces seriales están a criterio del usuario.

Tarea 4: Configuración del protocolo de enrutamiento para cada router.

Paso 1: Habilite el protocolo de enrutamiento RIP en el router BRANCH1.

El protocolo de enrutamiento RIP se utilizará para notificar las redes conectadas directamente a los demás routers en la topología. La configuración RIP se tratará de forma más detallada en una actividad de laboratorio posterior. A continuación se proporcionan los pasos necesarios para la configuración básica para esta actividad de laboratorio.

Para habilitar RIP, ingrese al modo de configuración global y utilice el comando router rip.

BRANCH1(config) #router rip
BRANCH1(config-router) #

Paso 2: Ingrese las direcciones de red con clase para cada red conectada directamente.

Una vez que se encuentre en el modo de configuración de enrutamiento, ingrese la dirección de red con clase para cada red conectada directamente por medio del comando network. A continuación se proporciona un ejemplo del uso del comando network.


```
BRANCH1 (config-router) #network 192.168.1.0
BRANCH1 (config-router) #
```

Asegúrese de configurar un extracto network para cada red conectada a una interfaz serial o de loopback del router.

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

```
BRANCH1(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
BRANCH1#copy run start
```

```
Router(config) #router rip
Router(config-router) #network 192.168.1.0
Router(config-router) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
```



Paso 3: Configure RIP en los routers HQ y BRANCH2.

Utilice los comandos **router rip** y **network** para configurar los routers HQ y BRANCH2 para notificar las redes conectadas directamente a los demás routers en la topología.

Al finalizar la configuración RIP, regrese al modo EXEC privilegiado y guarde la configuración actual para la NVRAM.

BRANCH 2: Router(config) #router rip Router(config-router)# Router(config-router) #network 192.168.7.0 Router(config-router) #network 192.168.8.0 Router(config-router) #network 192.168.9.0 Router(config-router) #network 172.16.100.0 Router(config-router)# RIP Routing Network Add Network Address 172.16.0.0 192.168.7.0 192.168.8.0 192.168.9.0

HQ: Enter configuration commands, one per line. End wi Router(config) #router rip Router(config-router) #network 192.168.4.0 Router(config-router) #network 192.168.5.0 Router(config-router) #network 192.168.6.0 Router(config-router) #network 10.0.0.0 Router(config-router) #network 172.16.100.0 Router(config-router)

Protocolos de enrutamiento por vector-distancia

Paso 4: Pruebe y verifique la conectividad.

Utilice el comando ping para verificar que las interfaces de los routers se pueden comunicar entre sí. Si detecta que dos interfaces no pueden hacer ping entre sí, resuelva el problema de direccionamiento IP y de configuración del router.

Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	BRANCH2	BRANCH1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
•	Successful	BRANCH1	HQ	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
•	Successful	BRANCH2	HQ	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
•	Successful	BRANCH1	BRANCH2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Tarea 5: Documentar las configuraciones del router

En cada router, capture el siguiente resultado del comando y guárdelo en un archivo de texto para futuras consultas.

- Configuración activa
- Tabla de enrutamiento: el resultado del comando show ip route para cada router debe ser exactamente igual a los resultados proporcionados.
- Resumen de la interfaz

BRANCH1:

```
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.10.252 is directly connected, Serial2/0

R 172.16.0.0/16 [120/1] via 10.10.10.253, 00:00:21, Serial2/0
```

BRANCH 2:

```
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, O - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R 10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.100.1, 00:00:03, Serial2/0

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.100.0 is directly connected, Serial2/0
```

HQ:

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, O - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.10.10.252 is directly connected, Serial2/0
172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.100.0 is directly connected, Serial3/0
```

Tarea 6: Limpieza

Borre las configuraciones y recargue los routers. Desconecte y guarde los cables. Para las PC que funcionan como host, que normalmente están conectadas a otras redes (como la LAN de la escuela o Internet), reconecte los cables correspondientes y restablezca las configuraciones TCP/IP.