#### Aula 05

#### Algoritmos e Programação II

Setembro / 2017



Prof. Mario Liziér lizier@ufscar.br

#### Alocação Estática vs Dinâmica

- Até o momento, quando queremos armazenar algo na memória, declamos variáveis e o respectivo espaço é alocado e desalocado automaticamente!
- As variáveis "existem" enquanto estivermos com seu escopo "ativo"
  - Assim que um escopo termina, todas as variáveis são "des-declaradas" e o seu espaço é então desalocado
- Este modelo é chamado de <u>alocação estática</u>
- Com <u>alocação dinâmica</u> de memória, podemos controlar a alocação e desalocação de espaços (mas não podemos controlar a declaração e "des-declaração" de variáveis!)

- Podemos então solicitar ao sistema espaço de memória (normalmente em bytes) e utilizarmos o tempo que quisermos, independente de escopo!
  - Em compensação, precisamos sempre:
    - Manter <u>sob nosso controle</u> o endereço do espaço alocado dinâmicamente (se perdermos onde o espaço foi alocado, não conseguimos mais acessá-lo)
    - Solicitar a <u>desalocação</u> quando não quisermos mais utilizar (liberando aquele espaço para novas solicitações)

 Na <stdlib.h> temos algumas funções para alocar memória dinâmicamente:

malloc – Aloca um bloco de memória mas não o inicializa (função mais utilizada)

```
void *malloc(size_t size);
```

calloc - Aloca um bloco de memória e o inicializa (menos eficiente que malloc);

```
void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
```

realloc – Redimensiona um bloco de memória previamente alocado.

```
void *realloc(void *ptr, size_t size);
```

- malloc
  - Retorna um (void\*), ou seja, um endereço de memória sem tipo!
    - Comum fazermos um cast no retorno, convertendo o (void\*)
      para o tipo correto, por exemplo: (int\*) ou (float\*) ou (double\*)
      ou ...
  - Recebe como parâmetro o número de bytes do bloco que memória a ser alocado
    - Comum o uso do operador sizeof, para obtermos dinamicamente o número de bytes do tipo que será utilizado
  - Uso recomendado:

```
float *p = (float*)malloc(N*sizeof(float));
char *p = (char*)malloc(N*sizeof(char));
int *p = (int*)malloc(N*sizeof(int));
double *p = (double*)malloc(N*sizeof(double));
```

- malloc
  - Se a função malloc não conseguir encontrar espaço contíguo suficiente, irá retornar NULL
    - É importante verificar o retono antes de acessar o conteúdo do endereço retornardo!
- free
  - Para desalocar o espaço solicitado, devemos utilizar o subprograma free

```
void free(void*);
```

Exemplo:

```
/* malloc example: random string generator*/
#include <stdio.h> /* printf, scanf, NULL */
#include <stdlib.h> /* malloc, free, rand */
int main ()
  int i,n;
  char * buffer;
  printf ("How long do you want the string? ");
  scanf ("%d", &i):
  buffer = (char*) malloc (i+1);
  if (buffer==NULL) exit (1):
  for (n=0; n<i; n++)
    buffer[n]=rand()%26+'a';
  buffer[i]='\0';
  printf ("Random string: %s\n",buffer);
  free (buffer);
  return 0:
```

• Exemplo 2:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void){
    double *n; /* ponteiro para o espaço a ser alocado */
    n = (double *) malloc(sizeof(double));
    if (!n){ /* testa a alocação */
        printf("Não conseguiu alocar a memória\n");
        exit(1);
    /* usa o double apontado por n */
    /* libera a memória alocada */
    free(n):
    /* o programa continua, n contém agora um indereço inválido */
    return (0);
```

#### Cuidados:

- Temos que ter sempre um ponteiro apontando para o bloco de memória alocado dinamicamente
- Entre escopos diferentes, precisamos muitas vezes passar o ponteiro como parâmetro de entrada ou saída/retorno
- (vazamento de memória) Se esquecermos de chamar o procedimento free, ou então perdemos o(s) ponteiro(s) que apontava(m) para o bloco de memória alocado dinamicamente, não conseguiremos mais
  - Acessar
  - Chamar o procedimento free

#### calloc

- Retorna um (void\*), ou seja, o endereço de memória alocado dinamicamente, mas sem tipo
- Retona NULL caso não encontre espaço suficiente
- Recebe dois parâmetros: o número de elementos e o tamanho em bytes de cada elemento
  - Já fáz a multiplicação que precisamos fazer no malloc

#### realloc

- Retorna um (void\*), ou seja, o endereço de memória realocado dinamicamente e se houve mudança, o endereço antigo agora é inválido, pois foi desalocado
- Retona NULL caso não encontre espaço suficiente, e neste caso, o espaço antigo não é alterado
- Recebe dois parâmetros: o endereço do espaço a ser realocado e o tamanho em bytes do novo bloco

#### Exercício

- Faça um programa que gere X pontos aleatórios no espaço
  - Aloque o vetor de pontos dinâmicamente