

TD 4 : Analyse Raster

Imagerie Satellitaire & MNT avec Rasterio

M2 GER
Université de Nantes -- IGARUN

1. Rappel : Vecteur vs Raster

Vecteur (GeoPandas)

- Objets discrets (Points, Lignes).
- Attributs dans une table.
- Précision infinie (théorique).

Raster (Rasterio)

- Grille continue de pixels.
- 1 pixel = 1 valeur (Altitude, Couleur).
- Résolution fixe (ex: 10m/pixel).

En Python, la référence absolue est **Rasterio** (développée par Mapbox).

POURQUOI RASTERIO ?

Elle permet de lire et écrire des fichiers géospatiaux (GeoTIFF, JP2) en les transformant en tableaux **NumPy**.

Rappel : NumPy est la librairie de calcul matriciel ultra-rapide de Python.

2. Installation & Chargement

Installation

Setup

Comme pour GeoPandas, **ne jamais utiliser PIP** directement sur Windows.
Si vous avez déjà installé GeoPandas via Conda au TD 3, vous avez probablement déjà Rasterio.

```
# Vérification dans Anaconda Prompt  
conda list rasterio  
  
# Si absent :  
conda install -c conda-forge rasterio
```

Données pour ce TD (Fournies par l'enseignant)

Data

Nous allons travailler avec deux fichiers exportés de Google Earth Engine :

1. MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN (MNT)

Fichier : Nantes_MNT IGN_10m.tif

Source : IGN RGE ALTI 1m.

Contenu : Altitude en mètres.

2. IMAGE SATELLITE SENTINEL-2

Fichier : Nantes_Sentinel2_4Bands.tif

Contenu : 4 Bandes (Bleu, Vert, Rouge, Proche Infrarouge).

Action : Copiez ces deux fichiers du Github.

Ouvrir un Raster

Code

On n'utilise pas `read_file` mais `open`.

```
import rasterio
import matplotlib.pyplot as plt

# Ouvrir la connexion au fichier
src = rasterio.open("TD4_Data/Nantes_MNT IGN_10m.tif")
```

Attention : `src` n'est pas les données, c'est juste un curseur de lecture (comme ouvrir un livre sans le lire).

3. Métadonnées & Géoréférencement

Lire les Métadonnées

Inspection

Avant de lire les pixels, il faut comprendre l'image.

```
# Dimensions (en pixels)
print(src.width, src.height)

# Nombre de bandes (couches)
print(src.count) # 1 pour notre MNT

# Système de coordonnées
print(src.crs)
```

La Matrice de Transformation

Complexe

C'est l'élément clé du géoréférencement. Elle lie les pixels (Ligne, Colonne) aux coordonnées (X, Y).

```
print(src.transform)
```

INTERPRÉTATION

```
| 0.000089..., 0.0, -1.60... |
| 0.0, -0.000089..., 47.25... |
```

- La valeur ~0.000089 correspond à la résolution en degrés (environ 10m).
- Le CRS est EPSG:4326 (WGS84).

Exercice 1 : Analyse

Pratique

CONSIGNE

1. Ouvrez le fichier Nantes_MNT IGN_10m.tif.
2. Affichez sa résolution spatiale.
3. Affichez son système de coordonnées (CRS).
4. Vérifiez le nombre de bandes (Cela doit être 1).

Exercice 1 : Correction

Solution

```
src = rasterio.open("Nantes_MNT IGN_10m.tif")

res_x = src.transform[0]
res_y = src.transform[4]

print(f"Résolution : {res_x} x {res_y} degrés")
print(f"CRS : {src.crs}")
print(f"Bandes : {src.count}")
```

4. Lecture et Visualisation des Pixels

Lire les Données (Read)

Code

Pour manipuler les valeurs, on transfère les données du disque vers la mémoire (dans un tableau NumPy).

```
# Lire la première bande (L'altitude)
mnt = src.read(1)

print("Type : ", type(mnt))
print("Dimensions : ", mnt.shape)
```

Rappel : En Python, on commence à compter les index à 0, mais en SIG/Rasterio, les bandes commencent souvent à 1.

Le Tableau NumPy

Structure

La variable `mnt` est maintenant une simple matrice de chiffres.

```
# Afficher un petit morceau (coin haut gauche)
print(mnt[:5, :5])
```

Vous verrez des valeurs d'altitude en mètres.

Visualisation Rapide

Plot

Pour voir l'image, on utilise `imshow` (Image Show) de Matplotlib.

```
plt.figure(figsize=(10, 10))
plt.imshow(mnt, cmap="terrain")
plt.colorbar(label="Altitude (m)")
plt.title("MNT Nantes (IGN)")
plt.show()
```

Essayez d'autres colormaps : 'viridis', 'magma', 'gray'.

Gestion des NoData

Nettoyage

Les zones "vides" sont parfois remplies par une valeur spéciale (ex: -9999).

```
# Vérifier la valeur NoData
print(src.nodata)

# Masquer les valeurs NoData si besoin
import numpy.ma as ma
if src.nodata is not None:
    mnt_masque = ma.masked_values(mnt, src.nodata)
    plt.imshow(mnt_masque, cmap="terrain")
```

Vers la Partie 2

Transition

Nous savons lire et voir un raster.

Dans la prochaine partie, nous allons manipuler les pixels :

- Calculer l'altitude moyenne de Nantes.
- Identifier les zones basses (inondables ?).
- Produire un histogramme des altitudes.