ubutnu 16.04+ 搭建Shadowsocks

前言
一、服务端配置shadowsocks
服务器的选择
安装pip
安装Shadowsocks
创建配置文件
配置Systemd管理Shadowsocks
二、服务端的优化(以下内容可选)
BBR
升级Linux内核
开启BBR
优化吞吐量
开启TCP Fast Open
三、客户端配置shadowsocks
安装客户端
启动客户端
安装privoxy
启动privoxy
配置系统proxy

	测试
四、	为浏览器添加代理
	安装插件
	设置代理地址
五、	为SS设置PAC模式
	获取GFWlist
	安装genpac
	生成pac
	配置浏览器

前言

本教程旨在提供简明的Ubuntu 16.04下安装服务器端Shadowsocks。不同于Ubuntu 16.04之前的教程,本文抛弃initd,转而使用Ubuntu 16.04支持的Systemd管理Shadowsocks的启动与停止,显得更为便捷。优化部分包括BBR、TCP Fast Open以及吞吐量优化。

网上有很多快速搭建ss的方法,**但是都是从第三方作者的github上pull下来进 行安装的**,考虑到安全因素,本文提供了更为纯净的搭建方式。

本教程仅适用于Ubuntu 16.04及之后的版本,基于Python 3,支持IPv6。

WARNNING: 搭建SS有风险,不管是什么平台,被检测到都会被ban!

一、服务端配置shadowsocks

Let 's start!

服务器的选择

首先我们需要一台服务器,现在市面上有很多云服务器。

阿里云: https://cn.aliyun.com/ (新加坡或香港节点) ——看脸, 容易被警

告

vultr: https://www.vultr.com/ (新加坡或日本节点)

安装pip

本教程使用Python 3为载体,因Python 3对应的包管理器pip3并未预装,首先安装pip3:

```
1 apt-get update
2 apt install python3-pip
```

安装Shadowsocks

因Shadowsocks作者不再维护pip中的Shadowsocks(定格在了2.8.2),我们使用下面的命令来安装最新版的Shadowsocks:

```
pip3 install https://github.com/shadowsocks/shadowsocks/archive/master.zi
p
```

如果使用pip3安装失败,则采用pip进行安装:

```
1 apt-get install python-pip
2 pip install setuptools
3 pip install shadowsocks
4 apt-get install python-m2crypto #安装加密方式
```

安装完成后可以使用下面这个命令查看Shadowsocks版本:

```
1 ssserver --version
```

创建配置文件

创建Shadowsocks配置文件所在文件夹:

```
1 mkdir /etc/shadowsocks
2 nano /etc/shadowsocks/config.json
```

复制粘贴如下内容(注意修改密码):

```
1 {
2  "server":"::",
3  "server_port":8388, #可以自定义
4  "local_address": "127.0.0.1",
5  "local_port":1080,
6  "password":"你的密码",
7  "timeout":300,
8  "method":"aes-256-cfb",
9  "fast_open": false
10 }
```

然后按Ctrl + O保存文件, Ctrl + X退出。

来测试下Shadowsocks能不能正常工作了:

```
1 ssserver -c /etc/shadowsocks/config.json
```

在Shadowsocks客户端添加服务器,如果你使用的是我提供的那个配置文件的话,地址填写你的IPv4地址或IPv6地址,端口号为8388,加密方法为aes-256-cfb,密码为你设置的密码。然后设置客户端使用全局/PAC模式,浏览器登录Google试试应该能直接打开了。

测试完毕,按Ctrl + C关闭Shadowsocks。

配置Systemd管理Shadowsocks

新建Shadowsocks管理文件

```
nano /etc/systemd/system/shadowsocks-server.service
```

复制粘贴:

```
1 [Unit]
2 Description=Shadowsocks Server
3 After=network.target
4 
5 [Service]
6 ExecStart=/usr/local/bin/ssserver -c /etc/shadowsocks/config.json
7 Restart=on-abort
8
```

- 9 [Install]
- 10 WantedBy=multi-user.target

Ctrl + O保存文件, Ctrl + X退出。

启动Shadowsocks:

1 systemctl start shadowsocks-server

设置开机自启 (可选):

1 systemctl enable shadowsocks-server

至此, Shadowsock服务器端的基本配置已经全部完成了!

二、服务端的优化(以下内容可选)

这部分属于进阶操作,在你使用Shadowsocks时感觉到延迟较大,或吞吐量较低时,可以考虑对服务器端进行优化。

BBR

BBR是Google最新开发的TCP拥塞控制算法,目前有着较好的带宽提升效果, 甚至不比老牌的锐速差。

升级Linux内核

BBR在Linux kernel 4.9引入。首先检查服务器kernel版本:

```
1 uname -r
```

如果其显示版本在4.9.0之下,则需要升级Linux内核,否则请忽略下文。

更新包管理器:

```
1 sudo apt-get update
```

查看可用的Linux内核版本:

1 apt-cache showpkg linux-image

找到一个你想要升级的Linux内核版本,如 "linux-image-4.10.0-22-generic":

```
apt install linux-image-4.10.0-22-generic
```

等待安装完成后重启服务器:

```
1 reboot
```

删除老的Linux内核:

```
purge-old-kernels
```

开启BBR

运行

```
1 lsmod | grep bbr
```

如果结果中没有tcp_bbr,则先运行:

```
1 modprobe tcp_bbr
2 echo "tcp_bbr" >> /etc/modules-load.d/modules.conf
```

然后:

```
1 sysctl -p
```

保存生效。运行:

```
sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control
sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control
```

若均有bbr,则开启BBR成功。

优化吞吐量

新建配置文件:

```
1 nano /etc/sysctl.d/local.conf
```

复制粘贴:

```
1 # max open files
2 fs.file-max = 51200
```

```
3 # max read buffer
4 net.core.rmem_max = 67108864
5 # max write buffer
6 net.core.wmem_max = 67108864
7 # default read buffer
8 net.core.rmem default = 65536
9 # default write buffer
10 net.core.wmem_default = 65536
11 # max processor input queue
12 net.core.netdev_max_backlog = 4096
13 # max backlog
14 net.core.somaxconn = 4096
15
16 # resist SYN flood attacks
17 net.ipv4.tcp_syncookies = 1
18 # reuse timewait sockets when safe
19 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
20 # turn off fast timewait sockets recycling
21 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 0
22 # short FIN timeout
23 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
24 # short keepalive time
25 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200
26 # outbound port range
27 net.ipv4.ip local port range = 10000 65000
28 # max SYN backlog
29 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
30 # max timewait sockets held by system simultaneously
31 net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
32 # turn on TCP Fast Open on both client and server side
33 net.ipv4.tcp fastopen = 3
34 # TCP receive buffer
35 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 67108864
36 # TCP write buffer
37 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 67108864
38 # turn on path MTU discovery
39 net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1
40
41 net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
```

运行:

```
1 sysctl --system
```

编辑之前的shadowsocks-server.service文件:

```
nano /etc/systemd/system/shadowsocks-server.service
```

在ExecStart前插入一行,内容为:

```
1 ExecStartPre=/bin/sh -c 'ulimit -n 51200'
```

即修改后的shadowsocks-server.service内容为:

```
1 [Unit]
2 Description=Shadowsocks Server
3 After=network.target
4 
5 [Service]
6 ExecStartPre=/bin/sh -c 'ulimit -n 51200'
7 ExecStart=/usr/local/bin/ssserver -c /etc/shadowsocks/config.json
8 Restart=on-abort
9
10 [Install]
11 WantedBy=multi-user.target
```

重载shadowsocks-server.service:

```
1 systemctl daemon-reload
```

重启Shadowsocks:

```
1 systemctl restart shadowsocks-server
```

开启TCP Fast Open

TCP Fast Open可以降低Shadowsocks服务器和客户端的延迟。实际上在上一步已经开启了TCP Fast Open,现在只需要在Shadowsocks配置中启用TCP Fast Open。

编辑config.json:

```
nano /etc/shadowsocks/config.json
```

将fast open的值由false修改为true。Ctrl + O保存文件,Ctrl + X退出。

重启Shadowsocks:

```
1 systemctl restart shadowsocks-server
```

注意: TCP Fast Open同时需要客户端的支持,即客户端Linux内核版本为3.7.1及以上;你可以在Shadowsocks客户端中启用TCP Fast Open。

至此, Shadowsock服务器端的优化已经全部完成了!

三、客户端配置shadowsocks

本章主要讲解如何在ubuntu16.04+的环境下配置shadowsocks客户端。

安装客户端

Windows、Mac、IOS、Android平台只需安装对应平台的shadowsocks,有手就行的操作,这里不再赘述。接下来我们主要讲解如何在ubuntu16.04+的环境下配置shadowsocks客户端。

首先,我们需要安装shadowsocks:

```
1 apt-get install python3-pip
2 pip3 install https://github.com/shadowsocks/shadowsocks/archive/master.zi
p
3 apt-get install python-m2crypto #安装加密方式
```

启动客户端

安装好后,在本地我们要用到sslocal,终端输入sslocal --help 可以查看帮助,通过帮助提示我们知道各个参数怎么配置,比如 sslocal -c 后面加上我们的json配置文件,或者像下面这样直接命令参数写上运行。比如:

```
1 sslocal -s 11.22.33.44 -p 50003 -k "123456" -l 1080 -t 600 -m aes-256-cfb
```

-s表示服务IP, -p指的是服务端的端口, -l是本地端口默认是1080, -k 是密码 (要加"", -t 超时默认300, -m 是加密方法默认aes-256-cfb, 为了方便我推荐 直接用sslcoal -c 配置文件路径 这样的方式,简单好用。

我们可以在 /etc/shadowsocks/ 下新建个文件config.json。内容是这样:

```
1 mkdir /etc/shadowsocks/
2 touch config.json
3 nano /etc/shadowsocks/config.json
```

将以下内容复制到config.json中:

```
1 {
2 "server":"你的服务器IP",
3 "server_port":8388,#服务端端口号
4 "local_port":1080,
5 "password":"你的密码",
6 "timeout":600,
7 "method":"aes-256-cfb"
8 }
```

(1) 直接启动:

```
sslocal -c /etc/shadowsocks/config.json
```

(2) 以后台守护进程运行:

```
sslocal -c /etc/shadowsocks/config.json -d start
```

以上就是SS客户端的搭建了,这个时候我们发现上网时并不可以翻墙,原因是需要将sock5代理映射为http代理。代理的软件很多,我选择了推荐度比较高的privoxy,下面是privoxy的配置。

安装privoxy

首先,我们要安装privoxy:

```
1 apt install privoxy
```

接下来进行一些配置,打开 /etc/privoxy/config:

```
nano /etc/privoxy/config
```

找到其中的4.1节,看一下有没有一句<mark>listen-address localhost:8118</mark>的代码,如果被注释了,取消注释。因为版本不一样这句的状态可能会不一样。 然后再

将 localhost 改成 127.0.0.1, 如图所示:

接着找到5.2节,在本节末尾加入代码:

```
1 forward-socks5 / 127.0.0.1:1080 .
```

结果如图所示:

启动privoxy

执行以下命令启动privoxy:

```
1 service privoxy start
```

配置系统proxy

编辑:

```
1 nano /etc/profile
```

加入以下内容:

```
1 export http_proxy=http://127.0.0.1:8118/
2 export https_proxy=http://127.0.0.1:8118/
```

```
3 export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:8118/
4 export HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:8118/
```

让环境变量生效:

1 source /etc/profile

重启privoxy服务:

1 service privoxy restart

测试

输入以下指令,如果有正常返回,则Terminal已经可以连接外网:

1 wget www.google.com

四、为浏览器添加代理

上一章节的步骤实现了terminal与外网的连接,但是你会发现浏览器还不能连接外网。

安装插件

我们需要给chromium安装SwitchyOmega插件,但是没有代理之前是不能从谷歌商店安装这个插件的,但是我们可以从Github上直接下载最新版https://github.com/FelisCatus/SwitchyOmega/releases/,然后浏览器地址打开chrome://extensions/,将下载的插件托进去安装。(如果提示安装失败,就把文件后缀改为.zip,解压后使用"加载已解压的扩展程序"进行安装)

设置代理地址

安装好插件会自动跳到设置选项,有提示你可以跳过。左边新建情景模式-选择代理服务器-比如命名为SS,其他默认之后创建。之后在代理协议选择SOCKS5,地址为127.0.0.1,端口默认1080。然后保存立即应用选项。

五、为SS设置PAC模式

实际上,第四章的配置为全局模式,换句话说,无论我们访问什么网站,都走的 是代理,本章将讲解如何为代理设置PAC模式。

要实现PAC模式, 我们就需要两样东西: 1.国内能访问的域名 2.pac文件生成器。

获取GFWlist

无需走代理的域名可从github上下载: https://github.com/gfwlist/gfwlist 将gfwlist.txt下载到相应路径,比如我将其放置在 /home/×××/vpn/ 下

安装genpac

```
1 apt-get update
2 pip install genpac
```

生成pac

进入gfwlist所在路径,然后执行:

```
1 genpac --pac-proxy "SOCKS5 127.0.0.1:1080" --output="autoproxy.pac" --gfw
list-local gfwlist.txt
```

若无报错,可在当前路径下生成名为 autoproxy.pac 的文件。

配置浏览器

以SwitchySharp为例,选择相应的情景模式,将原有的手动配置切换为自动配置,导入相应的pac文件。

至此,所有准备工作都已完成,愉快地网上冲浪吧!