
## 2 Типы данных в Си

плохо для русских букв

1



Тип int является <u>типом по умолчанию</u> (в том числе для типа возвращаемого значения функции). В C++ уже нет типа данных по умолчанию.

# **2.1. Целые типы** (пределы их изменений - в файле limits.h)

Паскаль		Си			
Имя	Размер	Диапазон	Имя типа	Размер	Диапазон
типа					
char	1 байт	chr(0-255)	unsigned char	1 байт	0 - 255
byte	1 байт	0 - 255	unsigned char	1 байт	0 - 255
			Замечания:		
			1) в Си не различаются символьный и целый		
			типы. Переменную символьного типа можно		
			инициализировать целым числом (char c=27;).		
			Символьные константы и переменные можно		
			использовать вместе в арифметических		
			выражениях: d=c-'s';		
			2) для представления символов кириллицы		
			требуется unsigned c	har (по y	молчанию signed
1	1 ~ 0	100 107	char)	1 ~ 0	100 . 107
shortint	1 байт	-128 +127			-128 +127
			Замечание: можно		
:	2 6 2 7 - 2	22762 22767	Он подразумевается по умолчанию		
integer	2 байта	-32763 - 32767	· -	всегда	-3276832767
			· //	2 байта	227.00.227.7
		он определяет		2 байта	-3276932767
		представление		или 4	
		значения в памяти	ļ .	байта	:
			Замечание: по умолчанию размер int совпадает		
			с размером слова на данной ЭВМ (на 16-разр.		`
			ЭВМ int=16 бит=short [int], на 32-разр. ЭВМ		
word	2 байта	065535	int= 32 бит = long [int] unsigned int	1) 2 байта	0.65535
Word	2 Oania	003333	у <b>констант</b> (целых) с	ı,	
			32767+1		J •
			32767U +		
longint	4 байта	-2^312^31-1			-2^312^31-1
10118111			int)		
			у <b>констант</b> суффико	e L: 75L	(такая константа
			будет занимать не 1		•
			ее вида, а минимум 4		, ,
longword	4 байта	02^32-1			02^32-1
(в Delphi)		(04294967295)		ı,	
D. C.			J 1 1	`	

В Си есть еще тип **long long**, но он не является стандартным) и поддерживается не вясеми компиляторами), который занимает в памяти 8 байт. Для констант этого типа используется суффикс LL (или ll) и I64 (или i64), т.е. константы имеют вид 25LL или 25i64.

Также в Visual Studio есть типы (знаковые и беззнаковые):

\_int8

\_int16

\_int32

\_int64

символ занимает 2 байта

Для 2-байтовых символов в Си имеется тип wchar\_t  $\boxed{\text{сw}} = \boxed{\text{L'A'}}$ ;

переменная сw занимает 2 байта char  $c = A^2$ ;

символ занимает 1 байт

Не во всех реализациях Си тип wchar\_t является встроенным. Поэтому надо использовать

#include <string.h>


в котором типу wchar\_t сопоставлен синоним unsigned short.

# 2.2. Вещественные типы (пределы их изменений - в файле float.h)

	Паскал	Ь	Си		
Имя	Размер	Диапазон	Имя типа	Размер	Диапазон
типа					
real	6 байт		нет	нет	нет
single	4	3.4E-38 -	float	4 байта	3.4E-38 -
	байта	3.4E+38	у констант суффикс f или F		3.4E+38
double	8 байт	1.7E-308 -	double	8 байт	1.7E-308 -
		1.7E+308	Константы с плавающей		1.7E+308
			точкой <u>по умолчанию</u>		
			имеют тип double. Можно		
			явно указать другой (не		
			double) тип константы с		
			помощью суффиксов F и		
			f(float) или $L$ и $l$ (long).		
			Например, константа 2L		
			имеет тип long double, a		
			1.82F – тип float		
extended	10	3.4E-4932 -	long double	-10	3.4E-4932-
	байт	3.4E+4932	у <b>констант</b> суффикс L или I	байт	3.4E+4932

в VS 8 байт, а в GCC(G++) 12 байтю

#### 2.3. Логический тип



#### Замечание 1

В Си нет логического типа данных: выражения, в которых требуются **логические значения**, интерпретируют значения "ноль" как false (ложь), а все другие (не равные нулю) как "true" (истина). Поэтому *if* (25) и *if* (1) неразличимы (с точки зрения будет или нет переход по условию «Да»), так как в скобках значение >0. Обычной ошибкой является запись *if* (a=25)...  $\equiv$  if (!0)....

### Замечание 2

В стандарте C++ есть **встроенный тип bool** со значениями false и true (занимают 1 байт, внутреннее представление true есть 1, а false - 0). В нестандартизованных версиях C++, как и в Си, встроенного логического типа не было, а вместо него в заголовочных файлах стандартной библиотеки был определен тип BOOL (через typedef) как псевдоним типа int, а значения логических констант TRUE и FALSE были определены через #define (см. выше).

typedef unsigned char BOOL;

# 5

# 2.4 Указатели


Паскаль	Си		
Объявление			
v: pointer;	void *v; нетипизированный		
a: ^integer;	int *a; типизированный		
p: pchar;	char *p; указатель на строку		
	(с завершающим нулем)		
Присва	пивание значения		
var b:integer;	int b;		
a:=@b; или a:=addr(b);	a = &b взятие адреса		
b:=a^;	b = *a; разыменование		
Адресная арифметика			
p := p + 1; можно для pchar	p = p + 1; если p - это типизированный		
$a := a + 1;$ $\rightarrow$ нельзя $\longrightarrow$ для	указатель, то р++ означает переход к		
v := v + 1; обычного	следующему элементу (не байту), который		
указателя	следует за тем, на который указывал		
	указатель р (имеет смысл лишь в том		
	случае, если р указывает на начало		
	массива):		
	int c[10];		
	$p = \&c \equiv p = \&c[0];$		
	$p = p+1; \equiv p+=1; \equiv p++;$		
	<b>NB</b> : при этом р должен быть объявлен так:		
	int (*p)[10]; - указатель на массив		
	(кстати int *p[10]; - массив указателей)		

Примеры указателей

Паскаль	Гримеры указателей Си
Описание типов:	
	объявление типа узла typedef связанной динамической
type Intarray=array[110] of integer;	int intarray[10]; переменной
Intptr = ^integer;	typedef int *intptr;
Pnode = ^Node;	typedef int intput,
Node = record	struct{
Data: integer;	int data;
Next: Pnode;	node *next;
end;	node, *pnode;
Описание переменных:	указатель на тип стр-ры
Var	имя типа структуры
1 i: integer;	int i;
2 IntPtr1 : Intptr;	intptr intptr1; /* указатель на int */
3 Intarray1: Intarray;	intarray intarray1; /* массив целых */
4 <pname> :^&lt;тип&gt;;</pname>	<тип> * <pname>; /* типизир. указатель */</pname>
5 intptr: ^integer;	int *intptr; /* указатель на целое */
6 Buff1 :^Intarray;	int (*buff1)[]; /*указатель на массив из int */
•	intarray *buff1; /* тоже указ. на массив из int */
	int *buff2[]; /*массив указателей на целое*/
7 Buff2 : array[010] of IntPtr;	intptr buff2[10]; /*тоже массив указ. на целое */
8 PHead :^Node;	node *phead;≡ pnode/*указатель на запись
	(указатель на узел типа node) */
9 <b>Head</b> : Node;	node <b>head</b> ; // имя статической структуры
	// (не динамической) (типа node)
Применение указателей:	
1 intptr1 := $@I$ ;	intptr1 = &i /* Инициализация указателя */
2 Phead := $@$ Head;	phead = &head
3 Buff1 := @Intarray1;	buff1 = &intarray1[0]; или buff1 = intarray1;
4 Buff2[ $\underline{1}$ ] := Intptr1; —	$-buff2[\underline{0}] = intptr1;$
5 <pname>^ := &lt;значение&gt;;</pname>	* <pname> = &lt;значение&gt;; /* Обобщенная запись</pname>
C I D 14 22	разыменования */
6 IntPtr1^ := 22;	*intptr1 = 22; /* Разыменование указателя */
7 Buff1^[ $\underline{1}$ ] := 0;	$+$ (*buff1)[ $\underline{0}$ ] = 0;// buff1 - указатель на массив
9 (Duff2[1])A : 0:	//buff2 - массив указателей на целое
8 (Buff2[ $\underline{1}$ ]) $^{\wedge} := 0$ ;	$*((buff2)[\underline{0}]) = 0;$ KOHCTAHTA
9 Head.Data := 0; 10 Head.Next^ := 25;	head.data = 0; описана в stdlib.h как 0 $*(head.next) = 25;$
·	
11 PHead^.Next := nil;	(*phead).next=NULL; или <b>phead-&gt;next</b> = NULL;*/
12 head.next := nil;	head.next = $NULL$ ; $\equiv$ (*phead).next
12 Head Heat — IIII,	= ( phead). next $=$ или $0$
	FIJIII U

<u>Замечание</u>: в отличие от Паскаля в языке Си можно каждому из перечисляемых имен <u>явно присваивать</u> значение. При этом тем именам, которые располагаются справа от последнего из явно получивших значение, будут присвоены следующие по порядку значения (на единицу больше, чем у соседа слева).

**Пример**: с помощью enum константы false и true булевский тип (шаблон) можно определить так:



enum BOOLEAN b;

С помощью этого шаблона можно определить переменную

enum boolean a = TRUE;

//при этом нельзя присвоить а = 1, хотя а  $\equiv$  1

<u>Замечание</u>: здесь булевский тип определен не полностью - только возможные значения. Любой тип определяет следующие стороны:

а) диапазон возможных значений; наш шпблон

б) формат хранения в памяти;

определяет только это

//g может принимать // значения b,c или d

в) множество допустимых действий.

7


#### 2.6. Структурированные типы

2.6.1 Структуры и массивы структур

В Си к сожалению нет аналога оператора with ...do... .

Паскаль	Си
Var	struct
a:record	{
b:char;	char b;
c:integer;	int c;
end;	} a;
	имя переменной-структуры

При необходимости описания (выделения памяти) нескольких однотипных структур надо:



Обращение к полям структуры без использования указателей:

```
begin void main(void) v1.b := 25; \dots \{\underline{V1}.b=25; \dots\} end.
```

Обращение к полям структуры с использованием указателей:

```
      Begin
      P
      V1
      void main(void)

      p := @v1;
      b
      { p = &v1;

      p^.b := 25;
      c
      (*p).b=25; // 1-й путь

      p->b=25; // 2-й путь
```

**Необходимость использования указателей на структуры** вместо имен самих структур связана с **передачей структур в функции**. Если структуру большого размера передавать в функцию целиком по значению, то это будет связано с дополнительными затратами времени и места на перенос копии структуры в стек и из стека при вызове функции и возврата из нее. Поэтому для сокращения времени передачи структур как параметров функций надо передавать их по адресу. Для этого надо сделать следующее:


- 1) в заголовке функции, куда надо передать структуру, должен быть объявлен указатель на тип структуры;
- 2) при вызове этой функции в качестве фактического параметра для указателя на структуру надо **передавать адрес** соответствующей структуры;
- 3) в теле функции (куда передали структуру) надо использовать разыменование.

Рассмотрим пример:

# И в языке Си, и в Паскале можно описывать массивы структур (таблицы):

```
Type
                                        typedef
t = record
                                        struct {
      a: integer;
                                               int a:
      b: char;
                                               char b;
                                                          <u>н</u>мя типа структуры
 end;
                                                 t;
Var
                                         t vs[25]; //массив структур типа str
      vs: array[1..25] of t;
      ps:^t;
                                        t *ps; //указатель на тип структуры
                                        void main(void)
begin
                                       ps = vs;
   ps := @vs; или ps := vs;
                                              имя массива есть константный указатель
                                        ИЛИ
                                        ps=&vs[0]; или ps:=&vs;
                                                         /*обращение к элементу
                                        vs[5].a=25;
      vs[6].a := 25;
                                                              структуры */
      или нельзя в Паскале
                                                         в Си индексы начинаются с 0
                                        ИЛИ
      (ps+5)^{\land}.a := 25;
                                        (*(ps+5)).a=25; или (ps+5)->a=25;
```

В программах на Си при *описания связанных структур* (стек, список и т.п.) приходится использовать внутри структуры указатель на тип этой же структуры – причем этот тип определяется ниже по тексту программы):



Особенность: имя типа структуры в старом Си нельзя было использовать в качестве имени типа внутри этой же самой структуры

Поэтому для описания вложенных структур в старом Си используют другой способ объявления однотипных структур – с помощью так называемых *шаблонов структур* (память под шаблоны не выделяется).

Рассмотрим пример шаблона:

```
Type
                                                       имя шаблона структуры
                                            struct t
 t=record
                                              int b;
      b: integer;
                                              char c
      c: char;
                                            };
                                                          имена переменных-структур
 end;
Var
                                                      V1,V2,V3
                                            struct | t |
 V1, V2, V3: t;
                                                в C++ здесь указывать слово struct
                                            уже не надо
```

```
Можно еще так:
struct t
{
 int b;
 char c;
}v;
```

Здесь создается и шаблон с именем t (без выделения под него памяти) и переменная с именем v (с выделением памяти).

С использованием шаблона описание рассмотренной выше вложенной структуры будет выглядеть так:

# typedef //здесь не нужен typedef struct node { имя шаблона int inf; struct node \*link; }; переменная-указатель на структуру struct node \*head;

Если структура глобальная или определена с описателем (классом памяти в Си) *static* в теле функции, то ее можно **инициализировать в месте описания**. Начальные значения для каждой структуры задаются внутри набора фигурных скобок (в Паскале были круглые скобки). **Соответствие** между константами и полями структуры устанавливается **по порядку записи** (первая по порядку константа связывается с первым по порядку полем и т.д.). Поля, которым начальные значения явно не присвоены, будут заполнены нулями.


Пример инициализации структуры в месте ее описания:

```
struct | s1.a == 1 | s1.b == 2 | s2.a == 3 | s2.b == 0
```

Структуры могут использоваться для обеспечения доступа к отдельным битам слова. В этом случае компонентами структуры являются **битовые поля.** 

Битовое поле может быть <u>любого целого типа</u> (char, int, short, long) - как знакового так и беззнакового. Обычно битовое поле имеет длину до 16 бит в 16-разрядной среде и до 32 бит в 32-разрядной среде. Поля могут иметь имена, а могут и не иметь (если их не планируется использовать). **Поля размещаются** в памяти последовательно так, что направление возрастания адресов (номеров разрядов - у младшего разряда номер меньше) соответствует порядку описания полей.

# Пример структуры с битовыми полми:




При хранении в памяти структуры могут «выравниваться» (alignmed) компилятором на границу слова (по умолчанию) или на границу байта.

Выравнивание структур в памяти:

#### а) на границе байта

При выравнивании структурной переменной <u>на границе байта</u> отдельные ее поля в памяти располагаются без лишних "зазоров" между полями. Начинаться переменная будет с любого (четного или нечетного) адреса, ее <u>длина равна сумме длин полей структуры</u>.




б) на границе слова (по умолчанию)

При выравнивании <u>на границе слова</u> (по умолчанию) компилятор при размещении структурной переменной в памяти вставляет между ее полями (или между элементами массива) зазоры (пустые байты) для того, чтобы соблюдались следующие правила:

- 1) отдельная структурная переменная (массива, структура) должна каждая начинаться на границе слова, т. е. с четного адреса;
- 2) элементы массива и поля структуры, тип которых не совпадает с типом char, каждое поле и элемент массива будут начинаться с четного адреса (имеет четное смещение от начала структурной переменной);
- 3) при необходимости в конце структурной переменной (массива, структуры) добавляется еще один байт так, чтобы число байтов структурной переменной было четным.

В процессе выравнивания по умолчанию поля выравниваются по границе, кратной своему размеру:

- 1-байтовые поля не выравниваются;
- 2-байтовые выравниваются по четным адресам;
- 4-байтовые выравниваются на позиции, кратные четырем;
- ит.д.



Выравнивание сказывается **критическим образом на скорости переноса** структурных переменных между внешней и оперативной памятью (при выравнивании на границе слова – **быстро**).

В программе можно принудительно установить выравнивание на границу байта:

директива (препроцессора, компилятора, линкера)

В отличие от опций среды или командной строки (они действуют на весь текст программы) директивы #pragma позволяют задавать установки по отношению к отдельным частям программы (функциям, переменным, ...).

### 2.6.2. Объединения

Аналог объединения в Паскале — **вариантная запись**, где имеется только вариантная часть и под вариантные поля выделена одна и та же область памяти.

Паскаль	Си
Var	union [имя шаблона]
a: record	{
case boolean of	unsigned char b;
true :(b:char);	int c; (или short c;)
false:(c:integer);	} a ;
end;	имя переменной

Объединения применяют, если необходимо использовать **одну и ту же область памяти** для хранения **в разное время значений разных типов** для следующих целей:

- **минимизация** используемого объема памяти, если в каждый момент времени только один объект из многих, которые накладываются в памяти друг на друга, является **активным**;
- интерпретация частей основного представления объекта одного типа с помощью набора объектов другого типа.

Для работы с объединениями в Си используется тип union со следующей формой записи:

Объединения <u>подобны структурам</u>. Это значит, что доступ к компонентам объединения осуществляется тем же способом, что и к компонентам структуры.

```
Пример
union
                        Здесь объявлена структура с битовыми полями. Для описания
                        полей используется запись вида имя : размер. Размер задается в
unsigned char i;
                        битах.
struct
                        В данном случае структура занимает 8 бит. Нас интересуют 2 бита
                           самый старший и самый младший. Использование этой
 unsigned il:1;
                        структуры в объединении с переменной і позволяет получать
                        доступ к любому биту этой переменной.
 unsigned ih:1;
                        Использование:
} s:
                        u.i = 255; // изменяются все биты структуры (переменной i)
 u;
                        u.s.ih = 1; // изменяется старший бит переменной і
```

имя структуры (части объединения)

имя объединения (union'a)