

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشكده مهندسي كامييوتر

برنامهنویسی چندهستهای

تمرین اول: آشنایی با معماری سیستمهای موازی

رادين شايانفر

شماره دانشجویی: ۹۷۳۱۰۳۲

بهار ۱۴۰۰



۱. محدودکنندههای کارآیی حافظه در سیستمهای موازی را نام برده و شرح دهید هر کدام چگونه باعث محدودیت در کارآیی حافظه میشوند.

در سیستمهای موازی معمولا پردازندهها محدودکننده کارایی نیستند و تاخیر (Latency) زیاد و پهنای باند (Bandwidth) پایین حافظهها، آنها را تبدیل به گلوگاه می کند.

تاخیر بالا باعث می شود از زمانی که پردازنده درخواست دریافت دادهای را می دهد تا زمانی که به حافظه می رسد و پردازش می شود مدت زمان زیادی طول بکشد (به عنوان مثال فاصله ی زیاد حافظه و پردازنده از عوامل بالا رفتن تاخیر است). در این زمان ممکن است پردازنده بی کار بماند که باعث پایین آمدن کارایی آن (CPU Utilization) می شود.

از طرف دیگر پهنای باند پایین بر روی مقدار اطلاعاتی که پردازنده در واحد زمان از حافظه می تواند دریافت کند تاثیر می گذارد. در واقع اگر دادههایی که پردازنده در واحد زمان از حافظه نیاز دارد از پهنای باند حافظه بالاتر باشد، موجب بی کار ماندن آن نخ می شود که می تواند روی کارایی پردازنده تاثیر بگذارد.

۲. یکی از چالشهای موجود در سیستمهای موازی تاخیر حافظه میباشد. راهکارهای پنهانسازی این تاخیر را نام برده و شرح دهید. همچنین بیان کنید امروزه در سیستمهای موازی از کدام راهکارها بیشتر استفاده میشود.

برای پنهانسازی تاخیر حافظه، از روشهای زیر میتوان استفاده کرد:

۱- محلی بودن ارجاع (Locality): همانطور که میدانیم طبق اصل همجواری مکانی، معمولا درخواستها به حافظه در یک برنامه دارای همجواری مکانی هستند. در نتیجه با روشهایی (مانند آوردن و کش کردن دادهها به صورت بلوکی در حافظه نهان) تاخیر حافظه را کماثر کرد.

۲- پیشواکشی (Prefetching): در این روش، اگر مکانیزمی (سختافزاری یا نرمافزاری) برای واکشی دادهها مدتی قبل از آنکه واقعا به آنها نیاز باشد وجود داشته باشد، میتوان با این کار اثر تاخیر حافظه را کاهش داد.

۳- اجرای چندنخی (Mutlithreading): این راهکار با اجرای چندین نخ، باعث میشود زمانی که یکی از نخها به دادهای از حافظه نیاز دارد، پردازنده بتواند به سراغ اجرای نخهای دیگر برود و زمان را هدر ندهد.



هر سه این روشها کمک زیادی به افزایش سرعت سیستمهای موازی میکند. روش اول تقریبا در همه ی این سیستمها استفاده می شود. روش دوم ممکن است در برخی پردازندهها به صورت سختافزاری پیادهسازی شده باشد. به صورت نرمافزاری نیز بسته به کامپایلر امکان استفاده از آن وجود دارد. روش سوم اما به نظر از دو روش دیگر کارآمدتر است و از آنجا که استفاده از آن در دست برنامهنویس است، استفاده بسیاری از آن در سیستمهای امروزی می شود.

۳. مکانیزمهای مختلف چندنخی را نام برده و هر کدام را شرح دهید. همچنین تحقیق کنید کدام مکانیزمها در سیستم های موازی امروزی کاربرد دارند و کدام مکانیزم نسبت به بقیه مکانیزمها برتری دارد. دلایل خود را با ذکر مثال شرح دهید.

مكانيزمهاي مختلف چندنخي عبارتند از:

۱- درشتدانه (Coarse Grain): در این حالت هر نخ چندین سیکل اجرا می شود و سپس با switch نوبت به نخ بعدی می رسد.

۲- ریزدانه (Fine Grain): در چندنخی ریزدانه زمان context switch به حداقل رسیده است. به طوری که هر نخ می تواند تنها در یک سیکل اجرا شود و بلافاصله در سیکل بعدی نخ دیگری اجرا شود.

۳- همزمان (SMT یا Hyperthreading در پردازندههای اینتل): در این روش در هر سیکل چندین نخ می توانند همزمان با هم اجرا شوند. به این معنی که پردازنده قادر به ذخیره وضعیت چندین نخ به طور همزمان است و نیازی به context switch بین آنها نیست. در نتیجه نخهای مختلف می توانند همزمان در یک سیکل از واحدهای پردازشی مختلف یک پردازنده (مثلا یک پردازنده (مثلا یک پردازنده کنند.

در بین ۳ راهکار بالا، راهکار دوم، که در barrel processorها به کار میرود، تقریبا امروزه استفاده نمی شود. هم چنین Hyperthreading که از اوایل سال ۲۰۰۲ به پردازنده های اینتل (Xeon و Pentium 4) اضافه شدند، استفاده از آن در چند سال گذشته کم کم در حال کاهش است. در نتیجه چندنخی در شتدانه در حال حاضر بیشتر کاربرد دارد.




حالت SMT به نظر از دو روش دیگر بهتر است زیرا از آنجا که یک نخ به سختی می تواند از تمام توان پردازنده استفاده کند، این روش بیشترین استفاده را از توان پردازنده میبرد.

۴. مدل کارآیی پشت بام را شرح دهید. همچنین یک سیستم چندهستهای در دنیای واقعی را به دلخواه در نظر بگیرید و کارآیی آن را با مدل پشت بام نمایش دهید.

در این مدل دیگر محدودیتهای سیستم مانند پهنای باند حافظه نیز در کنار کارایی هستهها نمایش داده می شود. به طوری که توسط آن می توان تخمینی از گلوگاه سیستم داشت که مثلا مرتبط با حافظه است یا پردازنده.

به عنوان مثال در مقاله این مدل، نمودار پردازنده 12+ Sun UltraSPARC که میبنیم الگوریتمی مانند -Sparse Matrix اجرای چندین الگوریتم مقایسه شده است. همانطور که میبنیم الگوریتمی مانند -Vector Multiplication در این سیستم است. 12+ در این سیستم است. 12+ در این سیستم است.





۵. طبقه بندی فلین را توضیح دهید. سپس به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید.

۱) طبقه بندی فلین شامل چه دسته هایی می باشد؟ این دسته ها را با هم مقایسه کنیدو برای هر کدام چند مثال از دنیای واقعی ذکر کنید.

۲) تفاوت معماری MIMD و SIMD چیست؟ آیا این معماریها دارای محدودیتهایی
 می باشند؟ در صورت مثبت بودن، پاسخ خود را شرح دهید.

طبقهبندی فلین برای طبقهبندی معماری کامپیوترها در سال ۱۹۶۶ توسط مایکل فلین معرفی شد.

۱) این طبقه بندی شامل ۴ دسته بندی SIMD ، SIMD و MISD می باشد. این دسته بندی ها مربوط به معماری جریان داده ها و دستورالعمل ها می باشد.

- SISD: در این معماری تنها یک دستورالعمل در لحظه بر روی یک جریان داده اجرا میشود. به عنوان مثال پردازندههای تکهستهای قدیمی با معماری فوننویمان از این دسته هستند.
- SIMD: در معماری SIMD یک دستورالعمل به طور همزمان بر روی چند جریان داده مختلف اجرا می شود. به عنوان مثال هستههای کارتهای گرافیک (با نام SIMT در پردازندههای اجرا می شود. به عنوان مثال هستههای کارتهای گرافیک (با نام NVIDIA) از این معماری استفاده می کنند.
- MIMD: در این معماری چندپردازنده به طور مستقل دستورالعملها را بر روی جریانهای داده ی متفاوت اجرا می کنند. سیستمهای چندهستهای سوپراسکالر، خوشهها و سیستمهای توزیع شده از این دسته هستند.
- MISD: این دسته که کمتر از دستههای دیگر متداول است در سیستم کنترل پرواز شاتلهای فضایی استفاده می شد.

۲) در معماری SIMD یک واحد کنترل (Control Unit) و یک دیکودر در آن، چندین المان پردازشی (SIMD یک واحد کنترل می کند. در نتیجه تنها یک دستورالعمل واحد می تواند واکشی و دیکود (Processing Element) را کنترل می کند. در نتیجه تنها یک دستورالعمل واحد می تواند واکشی و دیکود شود و به طور همزمان بر روی آنها اجرا شود. به عنوان مثال واحدهای SSE و AVX در پردازندههای اینتل که مربوط به عملیات برداری هستند از این دسته هستند.

در معماری MIMD هر المان پردازشی، یک واحد کنترل و یک دیکودر مختص به خود دارد. در نتیجه هر کدام به صورت جداگانه می توانند دستورالعمل مربوط به خود را واکشی و دیکود کرده و سپس اجرا کنند.



معماری SIMD دارای محدودیت در مواجهه با دستورات شرطی است. به این صورت که در این معماری همه همه واحدهای پردازشی باید یک دستورالعمل را اجرا کنند، اما در دستورات if/else ممکن است جریان اجرای برنامه برای واحدهای مختلف با توجه به دادهای که پردازش میکنند متفاوت شود. در نتیجه باید شرطها در سیکلهای متفاوت اجرا شوند که کمی باعث کاهش کارایی میشود. این محدودیت اما در معماری MIMD وجود ندارد. هر چند پیچیدگی مداری MIMDها باعث مقیاس پذیری پایین آنها میشود. (منبع)

 انواع معماریهای موازی بر اساس مدل ارتباطی را نام ببرید و هر کدام را به طور کامل شرح دهید. سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱) معماری مشترک توزیعی با مکانیزم تبادل پیام را با ذکر مثال شرح دهید.

۲) از دید پردازنده و از نظر زمان دسترسی به حافظه چند نوع حافظه مشترک داریم؟ نام برده و هر کدام را کامل شرح دهید. بررسی کنید امروزه چه پردازنده های از چه نوع از حافظه های مشترک استفاده می کنند.

مدلهای ارتباطی دارای ۲ نوع حافظه مشترک (Shared Memory) و تبادل پیام (Message Passing)

در مدل حافظه مشترک، یک پردازنده دادهای را در یک حافظهای که با پردازنده ی دیگر مشترک است می نویسد و پردازنده(های) دیگر از آن می خواند. این معماری معمولا در سیستمهایی که فضای آدرسده ی پردازندهها مشترک است قابل استفاده است. به عنوان مثال پردازندههای چندهستهای که در یک ماشین هستند می توانند از این روش استفاده کنند. این روش به دلیل نداشتن سربار فراخوانی های سیستمی سرعتی بالاتری نسبت به روش تبادل پیام دارد. هر چند که استفاده از آن باید کاملا توسط برنامهنویس مدیریت شود.

مدل تبادل پیام به جای نوشتن پیام در حافظه، آن را توسط شبکه ارتباطی بین دو پردازنده ارسال می کند. از این روش بیشتر در سیستمهای توزیع شده که ماشینها و پردازندهها دور از هم و از طریق یک شبکه ارتباطی به یکدیگر متصل هستند استفاده می شود. هر چند که این روش کدنویسی کمتری توسط برنامه نویس لازم دارد، اما به دلیل سربارهای ارسال و دریافت پیام از روش قبل کندتر است.



۱) در این معماری حافظههایی که به طور فیزیکی جدا از هم هستند، همگی از طریق یک فضای آدرسدهی مشترک توسط چند پردازنده قابل دسترسی هستند. به عنوان مثال سیستم حافظه مشترک توزیعی مبتنی بر صفحه (Page Based Distributed Shared Memory) به نام ۱۹۸۶ ارائه شد از این مدل است. در این سیستم تعدادی کلاینت از طریق شبکه محلی (LAN) به یک سرور متصل هستند. هر یک از این کلاینتها دارای حافظه جداگانه هستند که توسط کلاینتهای دیگر از طریق شبکه محلی قابل دسترسی است.

۲) از این نظر دو نوع حافظه مشترک داریم:

- حافظه مشترک با دسترسی حافظه یکنواخت (UMA): در این نوع حافظه دسترسی همهی پردازندهها به همه جای حافظه به یک اندازه زمان میبرد.
- حافظه مشترک با دسترسی حافظه غیریکنواخت (NUMA): در مدل NUMA قسمتی از حافظه که به یک پردازنده نزدیک تر است، سرعت دسترسی بیشتری نسبت به قسمتهای دیگر حافظه برای آن پردازنده دارد.

با بزرگتر شدن حافظهها، ایجاد دسترسی یکنواخت (UMA) به طوری که زمان دسترسی همچنان کوتاه با بزرگتر شدن حافظهها، ایجاد دسترسی یکنواخت کردن دسترسی (NUMA)، سرعت دسترسی به آن بخشی باشد مشکل میشود. در نتیجه با غیریکنواخت کردن دسترسی (UMA بیشتر خواهد بود و این مزیت NUMA نسبت از حافظه که به یک پردازنده نزدیکتر است از حالت UMA بیشتر خواهد بود و این مزیت time-sharing و از NUMA بیشتر در سیستمهای عام منظوره و time-sharing و از UMA را به در سیستمهای بی درنگ و با حساسیت بالا یا سیستمهایی که اندازه حافظه امکان استفاده از UMA را به دلیل کندی بالا نمی دهد استفاده می شود.

Y. انواع شبکه های میان ارتباطی را نام برده، مزایا و معایب آن ها را با ذکر دلیل بیان کنید. سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱) هر کدام از شبکه های میان ارتباطی امروزه در چه پردازندههایی استفاده میشوند؟

۲) در مورد هزینه ارتباطی مش دوبعدی و توری دو بعدی تحقیق کنید.

انواع شبکههای میان ارتباطی (به همراه استفاده آنها) عبارتند از:



- گذرگاه مشترک (Shared Bus): این شبکه ساده ترین و ارزان ترین نوع است. اما کارایی و مقیاس پذیری پذیری پایینی از نظر پهنای باند دسترسی به حافظه دارد. زیرا با افزایش تعداد پردازنده ها، پهنای باند حافظه تبدیل به گلوگاه سیستم می شود. پردازنده 4-processor quad-pack از این شبکه ارتباطی استفاده می کند.
- کراس بار (Crossbar): کراس بار به دلیل دادن اجازه دسترسی همزمان چند پردازنده به قسمتهای مختلف حافظه سرعت بالایی دارد. اما هزینه پیادهسازی این نوع شبکه بالاست و با افزایش تعداد پردازندهها و پیچیده شدن آن، امکان مقیاسپذیری به دلیل هزینه وجود ندارد. شبکه افزایش تعداد پردازندهها و پیچیده شدن آن، امکان مقیاسپذیری به دلیل هزینه وجود ندارد. شبکه کراس بار در شبکههای core-to-cache-bank مانند Sun Niagara I/II استفاده می شود.
- حلقه (Ring): این شبکه در سیستمهای پیچیده تر کارایی بهتری از باس مشترک دارد. همچنین نیازی به یک گره مرکزی برای کنترل اتصال ندارد و مسیریابی در آن به سادگی صورت می گیرد. اما در صورتی که یکی از گرههای شبکه دچار ایراد شود، بخش زیادی از شبکه مختل می شود. همچنین تغییر در یکی از گرههای آن (جابجایی، اضافه کردن یا حذف کردن) معمولا روی کل شبکه تاثیر گذار است. شبکه حلقه نیز مقیاس پذیری بالایی ندارد. پردازندههای Intel Core i7 از این شبکه استفاده می کنند.
- مش (Mesh): شبکه مش به دلیل تقریبا هماندازه بودن تمام ارتباطات آن به سادگی می تواند در این یک چیپ پیادهسازی شود. همچنین مسیریابی در آن از چندین راه مختلف امکانپذیر است. در این شبکه گرههای لبهای به دلیل دور بودن از دیگر گرهها کارایی پایین تری نسبت به گرههای میانی دارند. از مش در پردازنده ۱۰۰ هستهای Tilera پردازنده ۱۰۰ اینتل و network prototypes
- توری (Torus): شبکه Torus مشکل عدم تقارن مش را حل کرده است و مکان قرارگیری گرهها تاثیری روی سرعت دسترسی آن به بخشهای دیگر ندارد. همچنین مسیرهای بیشتری (نسبت به مش) بین گرههای مختلف وجود دارد. هزینه پیادهسازی این شبکه بالاست و پیادهسازی آن داخل چیپ نیز به دلیل هماندازه نبودن ارتباطات مختلف مشکل است. توروس معمولا در پیادهسازی سیستمهای موازی بزرگ مانند IBM BlueGene استفاده می شود.



۲) در مش و توری d-بعدی درجه رئوس آن برابر d است و در نتیجه در شبکه ۲ بعدی هر راس درجهای برابر d برابر d (به جز رئوس کناری در مش) دارد. همچنین اتصال رئوس و یالها در مش برابر d و در توری برابر d است. که به ترتیب در حالت ۲ بعدی برابر ۲ و ۴ است. این عوامل بر هزینه پیاده سازی مش و توری با d-گره تاثیر می گذارد.

۸. تسریع، بهرهوری و مقیاسپذیری را تعریف نموده و سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱) در چه حالت هایی تسریع فوق خطی خواهیم داشت. با ذکر مثال توضیح دهید.
 - ۲) انواع تسریع و عوامل موثر تسریع را نام ببرید.
- ۳) آیا با اضافه کردن n هسته در سیستمهای چند هستهای تسریع n برابر می شود؟ تمام حالات ممکن را بررسی نمایید.
 - ۴) به ازای اندازههای مختلف مسئله تسریع و بهرهوری چگونه تغییر می کنند.
 - ۵) بهرهوری و تسریع چه ارتباطی با هم دارند؟
 - ۶) مقیاسپذیری چه رابطهای با تسریع و بهرهوری دارد؟
 - ۷) انواع معیارهای مقیاسپذیری را بیان کنید.
 - ۸) کاربرد و مزیت هر کدام از معیارهای مقیاسپذیری را شرح دهید.

 $S=rac{T_s}{T_p}$ تسریع: به معنی نسبت زمان اجرای برنامه در حالت سریال به حالت موازی است. یا

بهرهوری: بازده یا بهرهوری نسبت تسریع به تعداد هسته یا استفاده شده برای رسیدن به آن میزان از تسریع $E=rac{S}{p}$ است. یا

مقیاس پذیری: سیستمی مقیاس پذیر است که اگر با افزایش تعداد نخها، بتوان اندازه مسئله را بزرگتر کرد به گونهای که بازده (بهرهوری) ثابت بماند.



۱) در برخی مسائل حجم دادههایی که مورد نیاز است از حجم حافظه نهان (Cache) یک پردازنده بزرگتر است. با شکستن مسئله و دادهها به قسمتهای کوچکتر و سپردن قسمتهای مختلف به پردازندههای مختلف، در صورتی که دادههای توزیع شده در حافظه نهان پردازندهها جا شود، می توانیم تسریع فوق خطی داشته باشیم.

یا به عنوان مثالی دیگر، در مسائلی که مربوط به جستوجو در یک فضای حالت است، اضافه کردن هستههای بیشتر باعث بیشتر شدن تعداد جستوجوگرها میشود. حال ممکن است به صورت تصادفی یکی از جستوجوگرها در نزدیکی حالت هدف قرار بگیرند. در چنین حالتی نیز میتوانیم تسریع فوق خطی داشته باشیم.

۲) تسریع ممکن است زیرخطی، خطی یا فوقخطی باشد. عوامل موثر بر تسریع عبارتند از: الگوریتم مورد استفاده، نوع کامپایلر و تنظیمات بهینهسازی آن، سیستم عامل، فایل سیستم هارد دیسک و بار کاری سیستم در هنگام اجرای برنامه

۳) خیر. در صورتی که با n برابر کردن هستهها، تسریع n برابر شود، تسریع خطی داریم. اگر کمتر از n برابر شود تسریع زیرخطی و اگر بیشتر شود تسریع فوق خطی داریم.

معمولا با اضافه کردن هستههای بیشتر، تسریع خطی نیست. زیرا سربارهای موازیسازی (مانند ساخت نخها، ارتباطات بین نخها و ...) عمدتا باعث کاهش سرعت برنامه موازی میشوند و این عامل سبب میشود تا تسریع زیرخطی داشته باشیم.

۴) با زیاد کردن تعداد هستهها و ثابت ماندن اندازه مسئله (یا ثابت ماندن تعداد هستهها و کاهش اندازه مسئله) سربار موازی سازی نسبت به میزان کار مفید موازی سازی افزایش می یابد و باعث کاهش تسریع و بازده می شود.

با افزایش اندازه مسئله، سربار موازیسازی به نسبت کار مفید کمتر میشود و تسریع و بازده افزایش مییابند.

۵) بهرهوری در واقع معیاری است از به صرفه بودن تسریع انجام شده در برنامه. به این معنی که اگر با بهرهوری پایین به تسریع بالایی دست یابیم، با هزینه و تعداد هستههای بسیار بالا به آن دست یافتهایم.

۶) مقیاسپذیری به این معنی است که با افزایش تعداد هسته ها (و تسریع برنامه) آیا بازده ثابت می ماند؟ اگر ثابت بماند برنامه قویا مقیاسپذیر است. اگر با افزایش اندازه مسئله ثابت بماند برنامه مقیاسپذیر است و در غیر این صورت مقیاسپذیر نیست.



۷) مقیاسپذیری را به دو صورت مقیاسپذیری قوی (Strong Scaling) و مقیاسپذیری ضعیف (Sacling) می توان ارزیابی کرد.

مقیاس پذیری قوی که با قانون آمدال می توان آن را بررسی کرد، بیانگر آن است که با اندازه مسئله ثابت، حد بالای تسریع قابل دسترسی با S (کسری از برنامه که قابل موازی سازی نیست) مشخص می شود.

در مقیاسپذیری ضعیف که با قانون گوستافسون می توان آن را نشان داد، تسریع sacle شده، به صورت خطی با افزایش تعداد هسته ها بیشتر می شود و حد بالایی برای آن وجود ندارد. به این صورت که در این مقیاسپذیری تعداد هسته ها و اندازه مسئله هر دو افزایش می یابند و تسریع بررسی می شود.

۸) یکی از کاربردهای اندازه گیری مقیاسپذیری قوی و ضعیف در استفاده از کلاسترهای HPC است. زیرا با توجه به نتایج تستهای مقیاسپذیری، میتوان تعادل مناسبی بین اندازه مسئله و مقدار منابعی که در اختیار آن قرار میدهیم برقرار کرد.

همانطور که گفته شد، مزیت مقیاسپذیری قوی در آن است که پس از افزایش تعداد هستهها، می توان تسریع آن را با توجه به منابع اضافه شده بررسی کرد. مقیاسپذیری ضعیف نیز با دخیل کردن اندازه مسئله در آن، میزان تسریع آن را بررسی می کند.

۹. قانون آمدال و قانون گوستافسون را توضیح دهید. سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.۱) بررسی کنید که چگونه به رابطه (۱) برای تسریع میرسیم.

$$S = \frac{1}{1 - a + \frac{a}{p}}$$
 Equation 1

۲) تفاوتهای قانون گوستافسون و قانون آمدال را بیان کنید.

قانون آمدال بیشینه تسریع تئوری ممکن یک برنامه موازی (بدون در نظر گرفتن سربارهای موازیسازی، توزیع نامتوازن تسکها بر روی هستهها و ...) را با توجه به تعداد هستهها و با اندازه مسئله ثابت بیان می کند.



قانون گوستافسون این تسریع را با توجه به تعداد هستهها و اندازه مسئله بیان می کند. در نتیجه با آن می توان مقیاس پذیری یک سیستم را نیز بررسی کرد. در واقع اگر فرض کنیم f کسری از برنامه است که قابلیت موازی سازی ندارد و p تعداد هستهها است، با توجه به قانون گوستافسون برای اینکه زمان اجرا ثابت بماند باید تسریع برابر باشد با:

$$S = p + (1 - p)f$$

۱) اگر کسری از برنامه که قابلیت موازی سازی دارد را a در نظر بگیریم و فرض کنیم زمان اجرای این قسمت از برنامه با اجرا روی a هسته، a شود، آنگاه طبق تعریف تسریع داریم:

$$S = \frac{T_s}{T_p} = \frac{T_s}{(1-a)T_s + a\frac{T_s}{p}} = \frac{1}{(1-a) + \frac{a}{p}}$$

۲) در قانون آمدال، با فرض ثابت بودن اندازه مسئله، زمان اجرای آن را با اضافه کردن تعداد هستههای بیشتر محاسبه می کنیم. در حالی که در قانون گوستافسون بیان می شود که با گسترش سیستمهای موازی، دیگر نیازی به ثابت بودن اندازه مسئله نیست و می توان مسائل با ابعاد بسیار بزرگ تر (که پیشتر حل آنها غیرممکن بود) را نیز با اضافه کردن هستههای بیشتر، زمان اجرای آن را ثابت نگه داشت.

۱۰. آیا یک برنامه که دارای تسریع خطی است قویاً مقیاسپذیر است؟ پاسخ خود را شرح دهید.

بله. برنامهای که تسریع خطی داشته باشد، تسریع آن S=p است که در آن p برابر تعداد هستهها است. از طرفی طبق تعریف بهرهوری داریم:

$$E = \frac{S}{p}$$

در نتیجه میبینیم که $E=rac{
m p}{
m p}=1$ است. پس این برنامه با افزایش تعداد هستهها و بدون نیاز به تغییر اندازه مسئله، کارایی آن ثابت است و قویا مقیاس پذیر است.