# Tratamento de exceções

# Eventos excepcionais em tempo de execução

- Fluxo de execução é sequencial (default)
  - Alterado explicitamente pelo programador
    - » Instruções de desvio
- Há alterações implícitas do fluxo de execução
  - Podem ser causadas por eventos excepcionais
    - » Em tempo de execução
- Eventos excepcionais
  - Causam mudança inesperada na sequência do programa
  - Terminologia: exceção elou interrupção
  - Causa: anomalia ou mecanismo de suporte ao S.O.

#### Exceções e interrupções

#### Exceção

- Evento inesperado ocorrido dentro da CPU
  - » Overflow aritmético
  - » Divisão por zero
  - » Instrução indefinida
  - » Chamada de sistema

#### Interrupção

- Evento inesperado ocorrido fora da CPU
  - » Requisição a partir de dispositivo de E/S
  - » Disfunção no HW

#### Exceções e interrupções

- Exceção
  - Evento inesperado ocorrido dentro da CPU
    - » Overflow aritmético
    - » Divisão por zero
    - » Instrução indefinida
    - » Chamada de sistema

**Anomalia** 

Mecanismo de suporte ao S.O.

- Interrupção
  - Evento inesperado ocorrido fora da CPU
    - » Requisição a partir de dispositivo de E/S
    - » Disfunção no HW

## Uso de exceções e interrupções

- Interrupções
  - Geralmente para transferir dados de/para E/S
    - » Exceto quando sinalizam disfunção de hardware
- Exceções
  - Sinalizar e/ou corrigir anomalia
  - Abortar o programa (se anomalia irrecuperável)
  - Invocar rotinas do sistema operacional

### Uso de exceções e interrupções


#### Interrupções

- Geralmente para transferir dados de/para E/S
  - » Exceto quando sinalizam disfunção de hardware
- Serão abordadas no estudo de E/S

#### Exceções

- Sinalizar e/ou corrigir anomalia
- Abortar o programa (se anomalia irrecuperável)
- Invocar rotinas do sistema operacional
- Serão abordadas nesta aula

#### Como tratar exceções?



# Tratador de exceções ("exception handler")

HW detecta exceção



HW salva endereço da instrução causadora



HW transfere controle para SO





Programa de usuário em execução



SO retorna controle ao programa



so executa rotina de serviço ou aborta o programa


#### Exceções: suporte de HW (1)

- Detecção
  - Overflow (ALU), instrução indefinida (unidade de controle)
- Retorno ao fluxo normal (eventual)
  - Registrador adicional: EPC
    - » "Exception program counter"
- Sinalização ao S.O.
  - Avisar que houve exceção é insuficiente
    - » Eventos distintos requerem tratamentos distintos
    - » Causa da exceção é codificada
  - Registrador adicional: Cause

#### Etapas de um tratador de exceções


- Salvamento de contexto
  - Registradores usados pelo tratador
- Decodificação da causa
  - Leitura e interpretação de Cause
- Ação corretiva ou sinalizadora
  - Chama uma rotina diferente para cada tipo de exceção
- Restauração de contexto
  - Registradores usados pelo tratador
- Retorno ao fluxo de execução
  - Reinicia execução em EPC ou EPC+4


### Onde reside o tratador para MIPS?





#### Exceções: suporte de HW (2)


- Administração de mais de um evento
  - Quando evento excepcional sob tratamento
  - Outros eventos não devem interrompê-lo
  - Registrador adicional: Status
- Suporte a eventos específicos
  - Exceções geradas no subsistema de memória
    - » Desalinhamento, violação de endereço reservado
  - Registrador adicional: BadVAddr


















#### Exceção: registradores de suporte

Nome	Número	Uso
BadVAddr	8	Endereço que violou restrição de uso memória
Status	12	Bits de habilitação de exceção e interrupção
Cause	13	Tipo de exceção e interrupções pendentes
EPC	14	Endereço da instrução que causou exceção


```
mfc0 $k0, $14 # $k0 \leftarrow EPC ("move from c0")
mtc0 $k0, $12 # Status \leftarrow $k0 ("move to c0")
eret # PC \leftarrow EPC ("exception return")
```

#### A anatomia do registrador cause



Lidos pelo tratador para identificar o tipo de exceção

#### A anatomia do registrador status



.ktext 0x80000180

.kdata

\$a0 e \$a1 serão usados pelo tratador, mas não podem ser preservados em pilha

.ktext 0x80000180

#### .kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

#### .ktext 0x80000180

```
sw $a0, save0  #Save context
sw $a1, save1 #
```

#### .kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

Pseudo-instruções usam \$at, que precisa ser preservado, mas não na memória

Luiz C. V. dos Santos, INE/CTC/UFSC

#### .ktext 0x80000180

move \$k1, \$at #Allow pseudo-intr.

sw \$a0, save0 #Save context

sw \$a1, save1 #

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving

save1: .word 0 #used registers

.ktext 0x80000180

move \$k1, \$at #Allow pseudo-intr.

sw \$a0, save0 #Save context

sw \$a1, save1 #

mfc0 \$k0, \$13 #Read Cause

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving

save1: .word 0 #used registers

.ktext 0x80000180

move \$k1, \$at #Allow pseudo-intr.

sw \$a0, save0 #Save context

sw \$a1, save1 #

mfc0 \$k0, \$13 #Read Cause

srl \$a0, \$k0, 2 #Extract ExCode

andi \$a0, \$a0, 0xf

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving

save1: .word 0 #used registers

Nosso tratador vai manipular só exceções, mas não interrupções (ExCode = 0)

Luiz C. V. dos Santos, INE/CTC/UFSC

.ktext 0x80000180 done:

move \$k1, \$at #Allow pseudo-intr.

sw \$a0, save0 #Save context

sw \$a1, save1 #

mfc0 \$k0, \$13 #Read Cause

srl \$a0, \$k0, 2 #Extract ExCode

andi \$a0, \$a0, 0xf

beqz \$a0, done #Branch if interrupt

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

Nosso tratador vai apenas sinalizar a exceção, imprimindo mensagem de erro

```
.ktext 0x80000180
                                       done:
move $k1, $at
                  #Allow pseudo-intr.
                  #Save context
sw $a0, save0
sw $a1, save1
mfc0 $k0, $13
                  #Read Cause
srl $a0, $k0, 2
                  #Extract ExCode
andi $a0, $a0, 0xf
beqz $a0, done
                  #Branch if interrupt
move $a0, $k0
                  #Cause as parameter
mfc0 $a1, $14
                  #EPC as parameter
jal print_exp
                  #print error message
```

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

Como anomalia não é corrigida, instrução que a gerou não será re-executada

```
.ktext 0x80000180
                                       done:
move $k1, $at
                  #Allow pseudo-intr.
                                          mfc0 $k0, $14
                                                          #Read EPC
                  # Save context
sw $a0, save0
                                          addiu $k0, $k0, 4 #Point to next
                                          mtc0 $k0, $14
sw $a1, save1
                                                          #Update EPC
mfc0 $k0, $13
                  #Read Cause
srl $a0, $k0, 2
                  #Extract ExCode
andi $a0, $a0, 0xf
begz $a0, done
                  #Branch if interrupt
move $a0, $k0
                  #Cause as parameter
mfc0 $a1, $14
                  #EPC as parameter
jal print_exp
                  #print error message
```

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

Cause e Status precisam ser preparados para novas exceções

.ktext 0x80000180 done: move \$k1, \$at #Allow pseudo-intr. mfc0 \$k0, \$14 #Read EPC **#Save context** sw \$a0, save0 addiu \$k0, \$k0, 4 #Point to next mtc0 \$k0, \$14 sw \$a1, save1 **#Update EPC** mfc0 \$k0, \$13 **#Read Cause** mtc0 \$0, \$13 **#Clear Cause** srl \$a0, \$k0, 2 **#Extract ExCode** andi \$a0, \$a0, 0xf begz \$a0, done **#Branch if interrupt** move \$a0, \$k0 **#Cause as parameter** mfc0 \$a1, \$14 **#EPC** as parameter jal print\_exp #print error message

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

.ktext 0x80000180		done:	
move \$k1, \$at	#Allow pseudo-intr.	mfc0 \$k0, \$14	#Read EPC
sw \$a0, save0	<b>#Save context</b>	addiu \$k0, \$k0, 4	#Point to next
sw \$a1, save1	#	mtc0 \$k0, \$14	<b>#Update EPC</b>
mfc0 \$k0, \$13	<b>#Read Cause</b>	mtc0 \$0, \$13	<b>#Clear Cause</b>
srl \$a0, \$k0, 2	<b>#Extract ExCode</b>	mfc0 \$k0, \$12	<b>#Read Status</b>
andi \$a0, \$a0, 0xf			
beqz \$a0, done	<b>#Branch if interrupt</b>		
move \$a0, \$k0	#Cause as parameter	r	
mfc0 \$a1, \$14	<b>#EPC</b> as parameter		
jal print_exp	#print error message		

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

.ktext 0x80000180		done:	
move \$k1, \$at	#Allow pseudo-intr.	mfc0 \$k0, \$14	#Read EPC
sw \$a0, save0	<b>#Save context</b>	addiu \$k0, \$k0, 4	#Point to next
sw \$a1, save1	#	mtc0 \$k0, \$14	<b>#Update EPC</b>
mfc0 \$k0, \$13	<b>#Read Cause</b>	mtc0 \$0, \$13	<b>#Clear Cause</b>
srl \$a0, \$k0, 2	<b>#Extract ExCode</b>	mfc0 \$k0, \$12	<b>#Read Status</b>
andi \$a0, \$a0, 0xf		ori \$k0, \$k0, 0x1	#Set IE bit
beqz \$a0, done	<b>#Branch if interrupt</b>	mtc0 \$k0, \$12	<b>#Update Status</b>
move \$a0, \$k0	<b>#Cause as paramete</b>	r	
mfc0 \$a1, \$14	<b>#EPC</b> as parameter		
jal print_exp	#print error message		

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

O contexto precisa ser restaurado, antes de se retornar ao fluxo normal de execução

.ktext 0x80000180		done:	
move \$k1, \$at	#Allow pseudo-intr.	mfc0 \$k0, \$14	#Read EPC
sw \$a0, save0	<b>#Save context</b>	addiu \$k0, \$k0, 4	#Point to next
sw \$a1, save1	#	mtc0 \$k0, \$14	<b>#Update EPC</b>
mfc0 \$k0, \$13	<b>#Read Cause</b>	mtc0 \$0, \$13	<b>#Clear Cause</b>
srl \$a0, \$k0, 2	#Extract ExCode	mfc0 \$k0, \$12	#Read Status
andi \$a0, \$a0, 0xf		ori \$k0, \$k0, 0x1	#Set IE bit
beqz \$a0, done	<b>#Branch if interrupt</b>	mtc0 \$k0, \$12	<b>#Update Status</b>
move \$a0, \$k0	<b>#Cause as paramete</b>	r lw \$a0, save0	<b>#Restore context</b>
mfc0 \$a1, \$14	<b>#EPC</b> as parameter	<b>lw \$a1</b> , save1	
jal print_exp	#print error message	move \$at, \$k1	

.kdata

save0: .word 0 #Space for saving save1: .word 0 #used registers

Finalmente, pode-se retornar com segurança ao fluxo normal de execução, deixando para desativar EXL na última instrução

.ktext 0x80000180 move \$k1, \$at sw \$a0, save0 sw \$a1, save1 mfc0 \$k0, \$13 srl \$a0, \$k0, 2 andi \$a0, \$a0, 0xf beqz \$a0, done move \$a0, \$k0 mfc0 \$a1, \$14 jal print\_exp

#Allow pseudo-intr.
#Save context
#
#Read Cause
#Extract ExCode

#Branch if interrupt #Cause as parameter #EPC as parameter #print error message

#### done:

mfc0 \$k0, \$14 addiu \$k0, \$k0, 4 mtc0 \$k0, \$14 mtc0 \$0, \$13 mfc0 \$k0, \$12 ori \$k0, \$k0, 0x1 mtc0 \$k0, \$12 lw \$a0, save0 lw \$a1, save1 move \$at, \$k1 eret #Read EPC
#Point to next
#Update EPC
#Clear Cause
#Read Status
#Set IE bit
#Update Status
#Restore context

.kdata

save0: .word 0 save1: .word 0

# Clear EXL & return

**#Space for saving #used registers** 

.ktext 0x80000180 move \$k1, \$at sw \$a0, save0 sw \$a1, save1 mfc0 \$k0, \$13 srl \$a0, \$k0, 2 andi \$a0, \$a0, 0xf beqz \$a0, done move \$a0, \$k0 mfc0 \$a1, \$14 jal print\_exp

#Allow pseudo-intr.
#Save context
#
#Read Cause
#Extract ExCode
#Branch if interrupt

#Branch if interrupt #Cause as parameter #EPC as parameter #print error message

#### done:

.kdata

save0: .word 0

save1: .word 0

mfc0 \$k0, \$14
addiu \$k0, \$k0, 4
mtc0 \$k0, \$14
mtc0 \$0, \$13
mfc0 \$k0, \$12
ori \$k0, \$k0, 0x1
mtc0 \$k0, \$12
lw \$a0, save0
lw \$a1, save1
move \$at, \$k1
eret

#Read EPC
#Point to next
#Update EPC
#Clear Cause
#Read Status
#Set IE bit
#Update Status
#Restore context

#Clear EXL & return

**#Space for saving #used registers** 

#### Generalização:

na prática, switch(ExCode) redireciona tratador para rotinas específicas de tratamento de cada exceção

#### Conclusões

- Tratamento de exceções
  - Parte do núcleo ("kernel") do sistema operacional
  - Requer registradores de uso específico
    - » Exemplos: EPC, Cause, Status, BadVAddr, ...
  - Particularidade do MIPS
    - » Instruções especiais: mtc0, mfc0, eret
    - » Registradores reservados para o "kernel": \$k0, \$k1
- A estrutura de um tratador de exceções
  - Similar à do exemplo estudado
- A generalização dessa estrutura permitir suporte a:
  - Outras exceções
  - Rotinas de serviço ("device drivers")