TRANSFORMAÇÃO DE DADOS TRANSFORMAÇÃO DE ATRIBUTOS NUMÉRICOS

Cristiane Neri Nobre

- Algumas vezes, o valor numérico de um atributo precisa ser transformado em outro valor numérico
- Isso ocorre quando os limites inferior e superior de valores dos atributos são muito diferentes, o que leva a uma grande variação de valores, ou ainda quando vários atributos estão em escalas diferentes
- Essa transformação é geralmente realizada para evitar que um atributo predomine sobre outro
- Quando necessário, a operação de transformação é aplicada aos valores de um dado atributo de todas as instâncias

- Uma transformação que é muito utilizada é a normalização de dados.
- A normalização de dados é recomendável quando os limites de valores de atributos distintos são muito diferentes, para evitar que um atributo predomine sobre outro
- Pode-se utilizar a normalização por amplitude
 - A normalização por amplitude pode ser por reescala ou padronização.

- A normalização por reescala define uma nova escala de valores, limites mínimo e máximo, para todos os atributos.
 - Também chamada de normalização min-max
- As operações são realizadas para cada atributo.

$$v_{Novo} = \min + \frac{v_{Atual} - \text{menor}}{\text{maior} - \text{menor}} (\max - \min)$$

Para que os limites superior e inferior sejam 1 e 0, respectivamente, basta fazer max=1 e min=0.

• Exemplo:

$$v_{Novo} = \min + \frac{v_{Atual} - \text{menor}}{\text{maior} - \text{menor}} (\max - \min)$$

Peso	Novo valor
10	0
80	0,24
150	0,48
300	1
30	0,068

$$vnovo = \frac{10 - 10}{300 - 10} = \frac{0}{290} = 0$$

$$vnovo = \frac{80 - 10}{300 - 10} = \frac{70}{290} = 0,24$$

$$vnovo = \frac{150 - 10}{300 - 10} = \frac{140}{290} = 0,48$$

$$vnovo = \frac{300 - 10}{300 - 10} = \frac{290}{290} = 1$$

$$vnovo = \frac{30 - 10}{300 - 10} = \frac{20}{290} = 0,068$$

- Para a normalização por padronização (fórmula Zscore), a cada valor do atributo a ser normalizado é adicionada ou subtraída uma medida de localização e o valor resultante é sem seguida multiplicado ou dividido por uma medida de escala
- Com isso, diferentes atributos podem ter limites inferiores e superiores diferentes, mas terão os mesmos valores para as medidas de escala e espalhamento.
- Se as medidas de localização e de escala forem a média (μ) e o desvio padrão (σ), respectivamente, os valores de um atributo são convertidos para um novo conjunto de valores com média 0 e desvio padrão 1

$$v_{Novo} = \frac{v_{Atual} - \mu}{\sigma}$$

Geralmente, é preferível padronizar a reescalar, pois a padronização lida melhor com outliers

• Exemplo:

$$v_{Novo} = \frac{v_{Atual} - \mu}{\sigma}$$

Peso	Novo valor
10	-0,8875
80	-0,2901
150	0,3072
300	1,5874
30	-0,7169

$$vnovo = \frac{10 - 114}{117,1751} = \frac{-104}{117,1751} = -0.8875$$

$$vnovo = \frac{80 - 114}{117,1751} = \frac{-34}{117,1751} = -0.2901$$

$$vnovo = \frac{150 - 114}{117,1751} = \frac{36}{117,1751} = 0.3072$$

$$vnovo = \frac{300 - 114}{117,1751} = \frac{186}{117,1751} = 1.5874$$

$$vnovo = \frac{30 - 114}{117,1751} = \frac{-84}{117,1751} = -0.7169$$

$$\mu$$
=114 e σ =117,1751


- De uma maneira geral, se a distribuição não é Gaussiana ou o desvio padrão é muito pequeno, normalizar os dados é uma escolha a ser tomada.
- o Muitos artigos falarão que normalizar é melhor que padronizar!
- E muitos outros artigos falarão o contrário


o Lembre-se "Não existe almoço grátis (No free lunch theorem)"

Então sugiro que você teste para a sua base de dados!!

Como realizar o normalização dos atributos no ambiente WEKA?

- Carregue o arquivo: weather.numeric.arff que fica na pasta Data onde o WEKA está instalado
 - > Veja que os atributos **temperatura** e **umidade** assumem valores inteiros
- Na tela principal do WEKA, vá até a opção weka/Filters/unsupervised/atribute/Normalize





Referências:

Capítulo 3 do livro (Seção 3.6.3)

Katti Faceli et al.
 Inteligência Artificial, Uma abordagem de Aprendizado de Máquina, LTC, 2015.

Artigo:

 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/ 1503/1503.06462.pdf

