Ćwiczenie 113

Kriogenika

Cel ćwiczenia


Zapoznanie z urządzeniami kriogenicznymi wykorzystującymi ciekły azot. Wyznaczenie ciepła parowania ciekłego azotu oraz zależności temperatury wrzenia od ciśnienia. Zestalenie azotu pod obniżonym ciśnieniem, pomiar parametrów punktu potrójnego.

Wprowadzenie


Kriogenika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem niskich temperatur. Kriogenika jest nie do pomyślenia bez zastosowania cieczy kriogenicznych czyli cieczy o niskich temperaturach wrzenia. Najpowszechniej używaną cieczą kriogeniczną jest ciekły azot (temperatura wrzenia $T_w = 77$ K). Uzyskiwanie temperatur rzędu pojedynczych kelwinów wymaga użycia ciekłego helu ($T_w = 4$ K).

Przechowywanie cieczy kriogenicznych. Rola ciepła parowania

Do przechowywania skroplonych gazów i we wszelkich ich zastosowaniach potrzebne są naczynia zapewniające maksymalną izolację od dopływu ciepła z otoczenia. Do krótkotrwałego przechowywania ciekłego azotu stosować można naczynia styropianowe. Przechowywanie przez czas dłuższy wymaga stosowania naczyń Dewara wykorzystujących warstwę próżni jako izolację cieplną. Mogą być wykonane z metalu, jak pokazany na rysunku 1 zbiornik transportowy do ciekłego azotu, lub ze szkła, jak kriostaty pokazane na rysunkach 2 i 4.



Rys. 1. Naczynie Dewara do przechowywania i transportu ciekłego azotu:
1 – podwójne ścianki z warstwą próżni,
2 – obudowa



Rys. 2. Małe szklane naczynie Dewara z układem do pomiaru ciepła parowania

Wysoka próżnia znajdująca się między podwójnymi ścianami naczynia powoduje wyeliminowanie przewodnictwa cieplnego i konwekcji. Pozostaje dopływ ciepła spowodowany promieniowaniem cieplnym od ciepłej do zimnej ścianki naczynia. Dodatkowo zachodzi przewodzenie ciepła przez materiał szyjki naczynia, na której wisi wewnętrzny zbiornik.

Dopływ ciepła w jednostce czasu do kriostatu nosi nazwę mocy strat cieplnych P_s . Nie powoduje on wzrostu temperatury skroplonego gazu, lecz ubytek cieczy spowodowany powolnym jej wrzeniem w zbiorniku. W okresie czasu t_1 zajdzie w wyniku wrzenia ubytek masy Δm_1 . Proces ten określa ilościowo równanie bilansu cieplnego

$$P_s t_1 = \Delta m_1 Q_n, \tag{1}$$

gdzie Q_p oznacza ciepło parowania.


Jeżeli do cieczy w kriostacie doprowadzimy dodatkową moc cieplną P, to tempo ulatniania azotu z naczynia wzrośnie. Można to zrobić (rys. 2) przez doprowadzenie prądu do opornika zanurzonego w cieczy. Wydzielająca się w oporniku moc cieplna wynosi P = UI. Równanie bilansu cieplnego przybierze teraz postać:

$$(P_s + P)t_2 = \Delta m_2 Q_p \tag{2}$$

Układ równań (1) i (2) umożliwia doświadczalne wyznaczenie zarówno ciepła parowania jak i wartości mocy strat cieplnych dla danego kriostatu. Wystarczy w tym celu zmierzyć czasy potrzebne do wyparowania np. tej samej masy azotu $\Delta m = \Delta m_1 = \Delta m_2$ bez grzejnika (t_1) i z włączonym grzejnikiem (t_2).

Przemiany fazowe w azocie

Diagram fazowy przedstawiony na rysunku 3 określa obszary występowania faz: stałej, ciekłej i gazowej w funkcji ciśnienia i temperatury. Pod ciśnieniem atmosferycznym azot wrze w temperaturze $T_w = 77.3$ K, a krystalizuje w ciało stałe w temperaturze topnienia $T_t = 63.1$ K. Ze wzrostem ciśnienia rośnie temperatura wrzenia aż do osiągnięcia punktu krytycznego K, przy którym zanika różnica między cieczą i gazem.



Rys. 3. Diagram fazowy azotu. Oznaczenia symboli w tekście i tabeli 1. Punkty pomiarowe oznaczają fragment granicy fazowej ciecz–gaz wyznaczany podczas wykonywania pomiaru

Obniżanie ciśnienia powoduje obniżenie temperatury wrzenia aż do osiągnięcia punktu potrójnego P, w którym ciekły azot zaczyna krzepnąć. W punkcie potrójnym koegzystują w stanie równowagi termodynamicznej wszystkie trzy stany skupienia, stały, ciekły i gazowy. Dalsze obniżanie ciśnienia powoduje zniknięcie cieczy. Przez parowanie, czyli sublimację stałego azotu, można uzyskać temperatury poniżej temperatury punktu potrójnego. Diagram fazowy pokazuje, że stały azot występuje w dwu fazach różniących się strukturą krystaliczną (heksagonalną i kubiczną). Zarówno gazowy azot jak ciekły i obie fazy stałe zbudowane są z cząsteczek N_2 . Podstawowe własności fizyczne azotu zostały zebrane w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane własności fizyczne azotu. Wielkości 1 ÷ 7 są wyznaczone przy ciśnieniu atmosferycznym.

1	Temperatura wrzenia	$T_w = 77.3 \text{ K}$
2	Temperatura topnienia	$T_t = 63.1 \text{ K}$
3	Temperatura zmiany struktury z heksagonalnej na kubiczną	$T_s = 36,7 \text{ K}$
4	Ciepło parowania	$Q_p = 199 \text{ J/g}$
5	Ciepło topnienia	$Q_t = 25,5 \text{ J/g}$
6	Gęstość w stanie ciekłym	$\rho = 0.808 \text{ g/cm}^3$
7	Ciepło właściwe w stanie ciekłym	$c_p = 2.0 \text{ J/gK}$
8	Parametry punktu potrójnego P	$T_p = 63.1 \text{ K}$ $p_p = 2.73 \cdot 10^5 \text{ Pa (0.027 bar)}$
9	Parametry punktu krytycznego K	$T_k = 126 \text{ K}$ $p_k = 33.9 \cdot 10^5 \text{ Pa } (33.9 \text{ bar})$ $\rho_k = 0.31 \text{ g/cm}^3$

Omówione przemiany fazowe (wrzenie, topnienie, sublimacja, zmiana struktury) należą do kategorii *nieciągłych* przemian fazowych. Nieciągłe przejścia fazowe charakteryzują się tym, że podstawowe funkcje termodynamiczne: energia wewnętrzna i entropia, zmieniają się skokowo przy przejęciu od fazy do fazy. Aby zmienić jedną fazę w drugą, należy doprowadzić (lub odebrać) ciepło przemiany (np. ciepło topnienia, parowania itp.).

Przeciwieństwem nieciągłych przemian fazowych są przemiany *ciągłe*, których przykładami mogą być przejścia: ferromagnetyk – paramagnetyk, względnie metal normalny – nadprzewodnik. W przypadku ciągłych przemian fazowych ciepło przemiany nie występuje.

Zastosowanie praw termodynamiki do przemiany nieciągłej pozwala wyprowadzić związek zwany równaniem Clausiusa–Clapeyrona

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p} = \frac{T(V_2 - V_1)}{Q} \tag{3}$$

które wiąże ze sobą różne wielkości charakteryzujące przejście nieciągłe:

Q – ciepło przemiany,

T – temperaturę przejścia,

dT/dp – pochodną zależności temperatury przejścia od ciśnienia T(p),

 $V_2 - V_1$ – różnicę objętości obydwu faz, przy czym V_2 oraz V_1 oznaczają objętości właściwe faz odpowiednio powyżej i poniżej temperatury przejścia (objętość właściwa to objętość jednostki masy cieczy, tej samej która została użyta w definicji ciepła przemiany Q).

W przypadku przejścia ciecz–gaz wartość $V_2 - V_1$ jest dodatnia, gdyż objętość gazu jest większa od objętości cieczy. Powoduje to, że $\mathrm{d}T/\mathrm{d}p > 0$ czyli, że temperatura wrzenia musi rosnąć ze wzrostem ciśnienia. Równanie Clausiusa–Clapeyrona pozwala wyznaczyć ciepło przemiany bez potrzeby wykonywania pomiarów kalorymetrycznych. Wartość $\mathrm{d}T/\mathrm{d}p$ można wyznaczyć w interesującej nas temperaturze jako nachylenie stycznej do linii T(p), wyznaczonej eksperymentalnie jako zależność temperatury wrzenia od ciśnienia.

Literatura


Szczeniowski S.: Fizyka doświadczalna. T. II. Warszawa, PWN 1976

Reif F.: Fizyka statystyczna. Warszawa, PWN 1971

Aparatura

Bezpośredni pomiar ciepła parowania wykonujemy w otwartym naczyniu Dewara o kształcie cylindrycznym (rys. 2). W naczyniu jest umieszczony opornik zasilany zasilaczem.

Eksperymenty pod ciśnieniem tak wyższym, jak i niższym od atmosferycznego umożliwia specjalnie skonstruowany kriostat ze szklanym naczyniem Dewara (rys. 4). Kriostat jest umieszczony za szybą z pleksiglasu dla ochrony oczu przed rozpryskującymi się kroplami ciekłego azotu oraz na wypadek pęknięcia szklanego naczynia.



Rys. 4. Układ pomiarowy do wyznaczania zależności temperatury wrzenia azotu od ciśnienia i do uzyskiwania zestalonego azotu

Kriostat posiada pięć końcówek. Od lewej do prawej na rys. 4 mamy:

1. Połączenie z manometrem mechanicznym, który umożliwia pomiar ciśnienia. Manometr mierzy różnicę między ciśnieniem w kriostacie i atmosferycznym. W celu uzyskania wartości bezwzględnej ciśnienia do wartości odczytanej należy dodać aktualne ciśnienie atmosferyczne. (Zakres manometru od −1 bar do +1,5 bar odpowiada zakresowi ciśnienia bezwzględnego od 0 do 2,5 bar. Jednostka ciśnienia 1 bar = 10⁵ Pa jest w przybliżeniu równa rzeczywistej, nieco zmiennej w czasie, wartości ciśnienia atmosferycznego.)

- 2. Opornik platynowy służy do pomiaru temperatury. Ma on kształt ceramicznego cylindra o średnicy 3 mm, wewnątrz którego zatopiony jest drucik Pt. Jego opór mierzy się omomierzem.
- 3. Otwór wlewowy umożliwia zalewanie kriostatu azotem przy użyciu metalowego lejka. Pomiary przy ciśnieniach różnych od atmosferycznego wymagają zamknięcia tego otworu.
- 4. Zawór upustowy ZU chroni przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia wewnątrz kriostatu. Przez regulację docisku sprężyny pokrętłem uzyskać można we wnętrzu nadciśnienie do około +1 at (oczywiście, przy zamkniętym otworze wlewowym).
- 5. Połączenie z pompą próżniową przy użyciu gumowego węża. Pompowanie umożliwia uzyskanie ciśnienia niższego od atmosferycznego. Zawór Z umożliwia regulację szybkości pompowania lub całkowite odcięcie pompy.

Wykonanie ćwiczenia

Jeżeli prowadzący nie zarządzi inaczej, w przypadku ćwiczeń 2-godzinnych wykonujemy wariant A, 3-godzinnych A i B.

Uwagi ogólne. Ciekły azot znajduje się w zbiorniku transportowym. Ze zbiornika umieszczonego w kołysce przelewamy niewielką ilość do pojemnika styropianowego, a następnie wlewamy małymi porcjami do kriostatu pomiarowego za pomocą metalowego lejka. Wskazane jest użycie rękawic, odległość oczu powinna wynosić co najmniej pół metra.

W pierwszej chwili po nalaniu porcji cieczy obserwujemy gwałtowne wrzenie ciekłego azotu, które ustaje po wychłodzeniu wewnętrznej szklanej ścianki. Nalewaniu towarzyszy rozpryskiwanie się kropelek wrzącej cieczy.

Podczas wykonywania pomiarów w każdym z dwu kriostatów (rys. 2 i 4) należy obserwować, co się dzieje w środku. Jeżeli powierzchnia szkła pokrywa się lodem, należy go topić ciepłem palców własnej dłoni.

Przez "pomiar temperatury" rozumiemy odczyt rezystencji opornika Pt i zamianę na temperaturę T (przy użyciu tabeli 2).

Pomiar temperatury w kriostacie z regulacją ciśnienia wymaga, by opornik Pt był zanurzony w cieczy. W razie potrzeby należy pomiar przerwać i dolać ciekłego azotu. Po zakończeniu pomiarów otwór tego kriostatu pozostawić otwarty, aby jego wnętrze mogło wyschnąć.

A. Wyznaczenie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia

Wykonujemy w kriostacie zamkniętym (rys. 4).

- 1. Czynności wstępne.
 - a) napełnić kriostat (rys. 4) ciekłym azotem przy pomocy lejka do około 2/3 wysokości,
 - b) odczytać wartość temperatury wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym.
- 2. Pomiar temperatury wrzenia przy ciśnieniu wyższym od atmosferycznego.
 - a) zamknąć otwór wlewowy, zamknąć ściskaczem połączenie z pompą próżniową.
 - b) przez obrót pokrętła zaworu upustowego powiększać wartość ciśnienia wewnątrz kriostatu. Pomiary wykonywać co 0,1 at do wartości 1 at nadciśnienia. (Pomiar temperatury wykonywać dopiero, gdy po zwiększeniu ciśnienia ciecz zacznie ponownie wrzeć.)
 - c) powtórzyć pomiary przy malejących wartościach ciśnienia.
- 3. Pomiar temperatury wrzenia przy ciśnieniu mniejszym od atmosferycznego.

- a) włączyć pompę próżniową przy zakręconym ściskaczu.
- b) powoli otwierać ściskacz, obserwując wskazania manometru. Wykonać około 10 pomiarów. (Odczyt temperatury i ciśnienia wykonujemy, gdy osiągnięty jest stan ustalony, niekoniecznie dla "okrągłych" wartości ciśnienia.)
- 4. Gdy temperatura dostatecznie się obniży, zaobserwujemy rozpoczęcie krystalizacji azotu. Zanotować temperaturę rozpoczęcia zestalania azotu jest to temperatura punktu potrójnego T_p .
- 5. Proces pompowania prowadzić dalej, aż do całkowitego przejścia azotu w fazę stałą. By proces ten przyspieszyć, można otworzyć całkowicie ściskacz. Zanotować najniższą temperaturę, jaką można było uzyskać przez pompowanie par sublimującego, stałego azotu.

Opracowanie wyników

- 1. Podać zmierzone wartości temperatur:
 - wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym,
 - temperatury punktu potrójnego,
 - temperatury topnienia. Porównać z wartościami tabelarycznymi.
- 2. Wykonać wykres zależności $T_w(p)$ z zaznaczeniem niepewności pomiaru ciśnienia.

Tabela 2. Zależność T(R) dla 100 Ω opornika platynowego w zakresie temperatur 55 K – 88 K. Wartości T odczytujemy na przecięciu wiersza odpowiadającego pełnym omom (od 11 Ω do 24 Ω) i kolumny z odpowiednim ułamkiem oma (od 0 do 0,9 Ω)

R [Ω]	0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,8	+0,9
1	54,8	55,0	551,3	55,5	55,8	56,0	57,3	56,5	56,8	57.0
12	57,4	57,6	57,9	58,1	58,4	58,6	59,9	59,1	59,4	59,6
13	59,9	60,1	60,4	60,6	60,9	61,1	61,4	61,6	61,9	62,1
14	62,4	62,6	62,8	63,1	63,3	63,6	63,8	64,1	64,3	64,5
15	64,8	65,0	65,3	65,5	65,8	66,0	66,2	66,5	66,7	67,0
16	67,2	67,4	67,7	67,9	68,2	68,4	68,6	68,9	69,1	69,4
17	69,6	69,8	70,1	70,3	70,6	70,8	71,0	71,3	71,5	71,7
18	72,0	72,2	72,5	72,7	72,9	73,2	73,4	73,6	73,9	74,1
19	74,4	74,6	74,8	75,1	75,3	75,5	75,8	76,0	76,2	76,5
20	76,7	77,0	77,2	77,4	77,7	77,9	78,1	78,4	78,6	78,8
21	79,1	79,3	79,5	79,8	80,0	80,2	80,5	80,7	80,9	81,2
22	81,4	81,6	81,9	82,1	82,4	82,6	82,8	83,1	83,3	83,5
23	83,8	84,0	84,2	84,5	84,7	84,9	85,2	85,4	85,6	85,9
24	86,1	86,3	86,6	86,8	87,0	87,3	87,5	87,7	88,0	88,2

3. Za pomocą równania Clausiusa–Clapeyrona obliczyć wartość ciepła parowania pod ciśnieniem atmosferycznym. Potrzebne do obliczeń objętości właściwe azotu ciekłego i gazowego znajdujemy odpowiednio na podstawie tabelarycznej gęstości ciekłego azotu i równania stanu gazu doskonałego. Wartość pochodnej $\mathrm{d}T/\mathrm{d}p$ znajdujemy jako współczynnik nachylenia stycznej do wykresu T(p), wykreślonej graficznie w punkcie p=1 at. (Alternatywnie stosować można metodę analityczną opisaną na str. 7).

B. Pomiar ciepła parowania (kriostat otwarty – rys. 2).

- 1. Zestawić układ pomiarowy. W przypadku używanego aktualnie zasilacza sprowadza się to do połączenia opornika z zasilaczem, amperomierz i woltomierz wbudowane są w obudowę zasilacza.
- 2. Nalać azotu do naczynia powyżej górnej kreski. Zmierzyć czas, w którym poziom cieczy opadnie o Δh , tj. od górnej do dolnej kreski.
- 3. Włączyć zasilacz i dobrać napięcie na tyle wysokie, by widać było zwiększenie intensywności wrzenia. Uzupełnić azot, a następnie zmierzyć czas ulotnienia się tej samej ilości azotu przy grzejniku podłączonym do zasilacza.

Opracowanie wyników

- 1. Obliczyć masę słupa ciekłego azotu o wysokości Δh na podstawie przekroju poprzecznego rurki kriostatu i gęstości ciekłego azotu.
- 2. Z układu równań (1) i (2) obliczyć wartość ciepła parowania i moc strat cieplnych kriostatu.
- 3. Uzyskaną wartość ciepła parowania porównać z wartością tablicową.

Dodatek: Analityczna metoda obliczenia stycznej do krzywej wyznaczonej przez ciąg punktów doświadczalnych.

Metoda graficzna polega na poprowadzeniu "na oko" stosownej stycznej, a następnie obliczeniu jej nachylenia jako $\Delta y/\Delta x$ (*vide* rys. 1.9 w rozdz. 1). Jej najczęściej stosowany odpowiednik analityczny można wyprowadzić następująco:

- (a) Dysponujemy zbiorem punktów $\{x_i, y_i\}$ tworzących zależność wolnozmienną. Zadaniem jest znalezienie wartości pochodnej dy/dx w punkcie $x = x_0$.
- (b) Do zbioru dopasowujemy wielomian $y(x) = a_0 + a_1(x x_0) + a_2(x x_0)^2 + \dots$
- (c) Pochodna wielomianu to: $\frac{dy}{dx} = a_1 + 2a_2(x x_0) + ...$
- (d) Wartość pochodnej w punkcie x_0 wynosi $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0} = a_1$, jest zatem równa współczynnikowi dopasowania a_1 .
- (e) Niepewność wartości pochodnej jest równa niepewności tegoż parametru czyli $u(a_1)$. Metoda analityczna w przeciwieństwie do graficznej dostarcza oszacowania niepewności pochodnej.
- (f) Na wykresie obliczona styczna jest prostą o nachyleniu a_1 , przechodzącą przez punkt o współrzędnych (x_0 , a_0).

Realizacja metody wymaga subiektywnego doboru stopnia wielomianu (zwykle 2 lub 3) i przedziału danych dla którego realizujemy dopasowanie (w naszym przypadku np. od 0,5 bar do 1,5 bar). Korzystamy z programu dopasowania wielomianu, do którego trzeba przygotować, dla wybranego przedziału, zestaw danych wejściowych $\{x_i - x_0, y_i\}$.

Dodatek historyczny: Skroplenie składników powietrza.

W połowie XIX stulecia postęp techniki sprężania gazów doprowadził do skroplenia prawie wszystkich znanych ówcześnie gazów. Kilku gazów: O₂, N₂, CO i H₂ nie udało się skroplić pomimo uporczywych prób. Powstała hipoteza, że są to "gazy trwałe".

Dowód, że "gazy trwałe" można skroplić został przeprowadzony przez badaczy francuskich, Cailleta i pracującego niezależnie Picteta. Caillet poddał tlen, ochłodzony do temperatury 177 K przy pomocy uprzednio skroplonego etylenu (C_2H_4), procesowi adiabatycznego rozprężania. Otrzymał na krótką chwilę mgłę i krople ciekłego tlenu.

Skroplenie wszystkich znanych ówcześnie gazów trwałych (z wyjątkiem wodoru) w postaci statycznej, tj. zwykłej cieczy w naczyniu, zostało dokonane w Krakowie przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego. Inspiratorem przedsięwzięcia był Wróblewski. Urodzony w Grodnie został za udział w konspiracji Powstania Styczniowego zesłany na Syberię. Po uwolnieniu studiował i pracował w uniwersytetach niemieckich, gdzie osiągnął ważne rezultaty w badaniach rozpuszczalności i dyfuzji gazów. Dzięki temu uzyskał stanowisko profesora fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim i stypendium Akademii Umiejętności, które wykorzystał na dodatkowy staż zagraniczny i zakup aparatury. (Kluczowe jej elementy wykonał w Paryżu ten sam rzemieślnik, u którego zaopatrywał się Caillet, co było potem powodem oskarżenia Wróblewskiego o plagiat.) W rzeczywistości źródłem sukcesu Wróblewskiego i Olszewskiego było użycie do chłodzenia też etylenu, ale ochłodzonego przez pompowanie par do temperatury niższej od temperatury krytycznej azotu i tlenu. Na wiosnę 1883 roku, zaledwie kilka miesięcy po przyjeździe Wróblewskiego do Krakowa, zostały skroplone kolejno: tlen, azot, tlenek wegla i powietrze. Eksperymenty wykonano w budynku UJ na rogu ulic św. Anny i Jagiellońskiej, na ścianie którego wmurowano pamiątkową tablicę w języku polskim i łacińskim. Historyczna aparatura eksponowana jest w Muzeum UJ w Collegium Maius.

Skroplenie azotu w stanie statycznym otwarło drogę do innych doświadczeń w dziedzinie niskich temperatur. W szczególności Wróblewski uzyskał azot w stanie stałym i stwierdził silny spadek oporu metali w niskich temperaturach. Obydwa te doświadczenia powtarzamy w naszym ćwiczeniu.

Po tragicznej śmierci Wróblewskiego w 1888 r. eksperymenty kriogeniczne kontynuował z powodzeniem Olszewski. W roku 1895 skroplił i zestalił argon, dysponując zaledwie 300 cm³ tego gazu, przysłanego mu z Anglii przez Ramseya, odkrywcę gazów szlachetnych. Uzyskał też mgłę ciekłego wodoru. Wodór w stanie statycznym został ostatecznie skroplony w 1898 r. w Londynie przez J. Dewara, hel w 1908 r. przez K. Onnesa w Lejdzie.

Obecnie ciekły azot znajduje wiele zastosowań i produkowany jest na skalę przemysłową. Na południu Polski duży zakład produkujący ciekły N₂ znajduje się w Pszczynie, skąd jest on rozwożony specjalnymi samochodami-cysternami do zbiorników u odbiorców. W AGH zbiornik taki o pojemności 5 m³ zlokalizowany jest po płd-zach stronie budynku WFiIS. Stąd azot jest rozlewany do zbiorników transportowych, w tym i do 10-litrowego zbiornika, z którego nalewamy azot używany w ćwiczeniu.