

4.3.1.1		
Основное назначение протокола в Protocol) заключается в автоматизации п		Trunking

## 4.3.1.2

VTP-домен (VTP domain) представляет собой единую зону ответственности, работающую по правилам протокола VTP и состоящую из некоторого количества соединенных между собой коммутаторов. Тем не менее, в рамках СПД может существовать несколько VTP-доменов. Каждый VTP-домен уникальным образом именуют. Коммутатор может входить в состав только одного VTP-домена.

Разработаны три версии протокола VTP: 1, 2 и 3. В границах VTP-домена допускается применение только одной версии.

## 4.3.1.3

В отношении VTP коммутатор может функционировать в одном из трех режимов (VTP mode):

- 1. VTP-сервер (VTP server).
- 2. VTP-клиент (VTP client).
- 3. Прозрачный режим (VTP transparent).

VTP-сервер предназначен для создания, модификации или удаления виланов, а также задания конфигурационных параметров применительно ко всему VTP-домену. Все заданные параметры в последствии «распространяются» в пределах VTP-домена. В VTP-домене может быть только один VTP-сервер.


VTP-клиент не предназначен для внесения информации о виланах. VTP-клиент работает на основе сведений, получаемых от VTP-сервера. Все коммутаторы в VTP-домене, кроме одного, должны быть VTP-клиентами. Тем самым гарантируется слаженность работы VTP-домена.

В прозрачном режиме коммутатор не участвует в работе VTP-домена, с которым связан.

## 4.3.1.4

Для обеспечения синхронизации VTP-конфигураций на коммутаторах вводятся ревизионные номера (VTP revision numbers), которые после включения коммутатора в домен инкрементируются начиная с нуля при каждом изменении в базе данных виланов (создание, удаление, приостановка работы, активация, переименование, изменение MTU вилана).

Единственный способ «сбросить» ревизионный номер -- это изменить название домена.




## 4.3.2.2 VTP Frame Structure OUI = Cisco (00000c) Fields and Size varies based on VTP PID = 2003 for VTP message type 802.1Q Type or SA LLC DA SNAP VTP Header VTP Message Type FCS Length Tag 01-00-0C-CC-CC-CC DSAP = AA Fields and Size Varies but always contains: SSAP = AA MAC address Domain name Domain name length Version Message type Revision number VTP advertisement [Cisco]

VTP-сообщения бывают трех видов:


- 1. Summary -- содержат обобщенную информацию, порождаются сервером и распространяются по всему домену, посылаются незамедлительно при любых изменениях и затем периодически с интервалом равным 5 min (интервал изменить нельзя), также посылаются по запросу.
- 2. Subset -- содержат информацию о виланах, порождаются сервером и распространяются по всему домену, посылаются при любых изменениях или по запросу, при необходимости фрагментируются.
- 3. Request (+Join) -- запросы от клиентов к серверу о конфигурации, посылаются при подключении клиентов к домену, также посылаются если текущий ревизионный номер меньше полученного посредством summary или произошла потеря subset, в ответ сервер посылает summary плюс одно либо несколько subset.

## Summary



VTP summary advertisement [Cisco]

### Subset



## VLAN-info

V-info-len	Status	VLAN-Type	VLAN-name Len	
ISL VLAN-id		MTU Size		
802.10 index				
VLAN-name (padded with zeros to multiple of 4 bytes)				

## VTP subset advertisement [Cisco]

## 4.3.2.6 Request 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 MgmtD Len Version Code Rsvd Management Domain Name (zero-padded to 32 bytes) Start-Value

VTP request advertisement [Cisco]

Если по каким-либо причинам в домен попал VTP-клиент с ревизионным номером больше чем у сервера, то возникает исключительная ситуация, и, благодаря скрытым механизмам, клиент на время становится сервером. В результате, его конфигурация «разносится» по домену, что обычно неправильно.

## 4.3.2.8 Опционально VTP поддерживает шифрование сообщений (MD5). Если VTP-пароли задаются, то в пределах домена они должны быть идентичными.


## 4.3.2.9 VTP поддерживает только так называемые normal-range VLANs (VIDs от 1 до 1005). Extended-range VLANs (VIDs больше 1005) игнорируются.

## 4.3.2.10 Существенным отличием VTPv2 от VTPv1 является то, что коммутаторы в прозрачном VTP-режиме ретранслируют VTP-сообщения.

## 4.3.3.1

VTP, с одной стороны, избавляет от рутинной ручной работы, но, с другой стороны, порождает избыточность.

Усовершенствование под названием VTP-сдерживание (VTP pruning) препятствует распространению по транкам относящегося к определенным виланам трафика в ненужных направлениях, тем самым увеличивая эффективность СПД.



Где необходимо включить VTP-сдерживание?

# 4.3.3.3 Почему VTP-сдерживание относится к широковещанию?

# 4.3.4.1a Примеры задания VTP-режима.

## 4.3.4.1b

```
Switch(config)#vtp mode server
Switch(config)#vtp domain EVMDEPT
Switch(config)#vtp password mypassword
```

```
Switch(config)#vtp mode client
Switch(config)#vtp domain EVMDEPT
Switch(config)#vtp password mypassword
```

Switch (config) #vtp mode transparent

## Команды IOS

## 4.3.4.2b

Switch(config) #vtp version 2

## 4.3.4.3a

Пример включения VTP-сдерживания.

Возможность VTP-сдерживания может быть оговорена индивидуально для каждого из портов с задействованием специального списка (pruning-eligible list).

## 4.3.4.3b

```
Switch (config) #vtp pruning
```

```
Switch(config)#interface fa0/12
Switch(config-if)#switchport trunk pruning vlan except 20
Switch(config-if)#exit
```

## 4.3.4.4

Основная команда для определения состояния подсистемы VTP -- это show vtp status.

На коммутаторах, находящихся в клиентском режиме, информация о виланах в энергонезависимой памяти не сохраняется, а в серверном и прозрачном режимах -- сохраняется.

VTP-конфигурация сохраняется в базе данных виланов.

```
Switch#show vtp status
```

```
VTP Version : 2 !Поддерживаемая версия
Configuration Revision: 3
Maximum VLANs supported locally: 1005
Number of existing VLANs: 8
VTP Operating Mode: Server
VTP Domain Name : INE
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled !Текущая версия
VTP Traps Generation: Disabled
MD5 digest : 0x2C 0x04 0x21 0x2B 0x10 0xFE 0x03 0x50
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:40
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
```

## Команды IOS

## 4.3.4.6

## Table Default VTP Configuration

Feature	Default Setting
VTP domain name	Null.
VTP mode	Server.
VTP version	Version 1 (Version 2 is disabled).
VTP password	None.
VTP pruning	Disabled.

Конфигурация порта коммутатора Cisco по умолчанию применительно к VTP [Cisco]