## 68 Статическая и динамическая IPv6-адресация в Linux

IPv6-адресация в Windows и Linux.

Linux- и Windows-станции с текущими реализациями IPv6 по умолчанию относятся к типу IPv4/IPv6 (можно скорректировать).

Как и в случае с другими реализациями IPv6, нужно соблюдать правила назначения адресов сетевым интерфейсам.

Типовой хост имеет следующие адреса:

- 1. Aдрес Link-local Unicast.
- 2. Дополнительные адреса Unicast (Unique Local Unicast и Global Unicast).
- 3. Адрес сетевого интерфейса -- заглушки.
- 4. Aдрес Link-local All Nodes Multicast.
- 5. Aдреса Solicited-node Multicast для каждого из адресов Unicast.
- 6. Дополнительные групповые адреса Multicast.
- 7. Адреса туннелей IPv6-over-IPv4.

Типовой маршрутизатор, в дополнение к указанным адресам (применительно к каждому из сетевых интерфейсов), имеет следующие:

- 8. Aдреса Link-local All Routers Multicast каждого из сетевых интерфейсов.
- 9. Адреса Site-local All Routers Multicast соответствующих сетевых интерфейсов.
  - 10. Адреса Subnet-router Anycast для каждой из подсетей.

В Linux поддержка IPv6 имеется в дистрибутивах с ядрами 2.2.х и последующими.

Присвоение адресов IPv6 сводится к работе с соответствующими конфигурационными файлами.

```
/etc/sysconfig/network:
NETWORKING IPV6=yes
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 (ветви Red Hat и SUSE):
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:7f8:8b:6::4/64
IPV6ADDR SECONDARIES=fd00:0:0:6::4
IPV6 DEFAULTGW=fe80::1
/etc/network/interfaces (ветвь Debian):
iface eth1 inet6 static
   address 2001:7f8:8b:6::4
   netmask 64
   gateway 2001:7f8:8b:6::1
iface eth1 inet6 static
   address fd00:0:0:6::4
   netmask 64
   gateway fd00:0:0:6::1
```

## Примеры IPv6-дополнений в конфигурационных файлах Linux

```
Генерирование временных адресов:

#sysctl net.ipv6.conf.default.use_tempaddr=integer

либо

#echo "integer" > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/use_tempaddr

где integer:
<= 0 -- запрет
= 1 -- разрешение, причем временные адреса менее приоритетны
> 1 -- разрешение, причем временные адреса более приоритетны

Автоконфигурирование, включая ND:

конфигурационный файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name>:

...

IPV6_AUTOCONF=yes|no

IPV6_ROUTER=yes|no

...
```

Примеры управления IPv6-автоконфигурированием в Linux

демон radvd со стандартным конфигурационным файлом /etc/radvd.conf