

Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode) уходит корнями в B-ISDN и связана с NBMA-топологиями.

АТМ условно относят к технологиям коммутации пакетов.

Серьезными достоинствами ATM являются заложенные поддержка качества обслуживания разнородного трафика и ориентированность на соединение.


6.6.2.1

Новые условные графические обозначения.



-- АТМ-коммутатор

6.6.2.2a



6.6.2.2b

ATM-домен (ATM domain) состоит из некоторого количества объединенных ATM-коммутаторов (ATM switches) и подключенных к ним граничных ATM-устройств (ATM edge devices).

Граничными ATM-устройствами могут быть маршрутизаторы, пользовательские станции, коммутаторы с поддержкой ATM и так далее.



Согласно идее ATM, информация передается посредством фиксированной длины кадров, называемых ячейками (cells) (53 байта, 5 байтов заголовок и 48 байтов наполнение.

6.6.3.2

Немного абстрактный термин виртуальная цепь (VC -- Virtual Circuit) в приложении к ATM считают синонимом термина виртуальный канал (так же VC -- Virtual Channel) и раскрывают как связывающую два абонентских граничных ATM-устройства цепочку под названием VCC (Virtual Channel Connection), состоящую из ограниченных физическими каналами между ATM-портами звеньев под названием VCLs (Virtual Channel Links).


VCs объединяют в группы, называемые VPs (Virtual Paths).

6.6.3.3

В пределах физического канала может существовать множество VCLs. Каждый VCL, а следовательно и VC со стороны абонента, идентифицируют парой:

- 1. VPI (Virtual Path Identifier).
- 2. VCI (Virtual Channel Identifier).

Принцип работы АТМ-коммутатора.



2/33

2/34

3/44

9/10

Switching table

Таким образом, коммутация выполняется исходя из значения VPI/VCI в заголовке ячейки.

Пара VPI/VCI значима только в пределах физического канала и поэтому может меняться в процессе пересылки ячейки по ATM-домену.

Значения VCI от 0 до 31 зарезервированы.

Ячейки с нулевыми значениями VPI и VCI считаются пустыми.

6.6.3.5

Виртуальные цепи АТМ бывают трех видов:

- 1. PVCs (Permanent Virtual Circuits) -- и на граничных ATM-устройствах, и на ATM-коммутаторах, пары VPI/VCI администраторы задают статически.
- 2. SVCs (Switched Virtual Circuits) -- пары VPI/VCI и таблицы коммутации формируются ATM-коммутаторами динамически и автоматически.
- 3. Soft PVCs -- гибриды PVCs и SVCs, связь между граничными ATMустройствами и ATM-коммутаторами организована по PVC-правилам, а между ATM-коммутаторами -- по SVC-правилам.

6.6.3.6

Для обеспечения возможности создания SVCs со стороны граничных ATM-устройств используется специальный механизм -- сигнализация.

Для обеспечения сигнализации создают сигнализационную PVC (signaling PVC), валидную в пределах VP, с зарезервированным VCI = 5 (x/5) (можно переназначить).

6.6.3.7 С помощью PVC можно получить следующие NBMA-топологии: -- point-to-point (unidirectional, bidirectional); -- point-to-multipoint (unidirectional); -- multipoint-to-point (unidirectional); -- multipoint-to-multipoint (unidirectional); -- anycast (bidirectional).

6.6.4.1						
За АТМ-стандартиза ITU-T (серии I и Q).	ацию ответст	венны две	организации:	ATM	Forum	И

6.6.5.1

Для формализации взаимодействия между различными ATMустройствами, стандартизированы следующие типы сетевых интерфейсов ATM:

- -- Private UNI (User-Network Interface);
- -- Private NNI (Network-Network Interface);
- -- Public UNI;
- -- Public NNI;
- -- B-ICI (BISDN Inter Carrier Interface);
- -- AINI (ATM Internetwork Interface).

Для каждого из интерфейсов определен полноценный функционал.

Некоторые возможности обязательны, некоторые -- опциональны.

UNI ответственен за взаимодействие граничных ATM-устройств и ATM-коммутаторов, NNI -- ATM-коммутаторов между собой.


Публичные интерфейсы отделяют от приватных исходя из принадлежности оборудования.

В-ІСІ ответственен за взаимодействие разных АТМ-провайдеров.

AINI базируются на Private NNI и представляют собой альтернативу NNI при взаимодействиях приватных и публичных коммутаторов.

6.6.5.2 ATM обеспечивает скорость до 40 Gbit/s и больше.

Сопоставить ATM с моделью OSI весьма сложно, так как ATM представляет собой целый «мир», внутри которого смело можно выделить семь уровней в соответствии с той же моделью OSI.



На физическом уровне выделяются два основных подуровня.

На подуровне PMD осуществляется: генерация и восстановление битов, модуляция и демодуляция, соединение с физической средой.

На подуровне ТС осуществляется: адаптация к СрПД, возможная упаковка ячеек в другие кадры с подсчетом и проверкой контрольных сумм, разграничение ячеек, обеспечение заданной (decoupling) скорости потока. В зависимости от вида конкретной СрПД, ячейки могут вставляться и изыматься напрямую. Типичные реализации АТМ ориентированы на потоки Т3/Е3.

Иногда, например для обеспечения нестандартной скорости потока, делают распараллеливание путем наращивания числа физических каналов и вводят еще один соответствующий подуровень-надстройку -- IMA, на котором с помощью протокола ICP (IMA Control Protocol) осуществляется управление мультиплексированием потока ячеек.

Применительно к АТМ, канальный уровень имеет очень сложную структуру.

На подуровне собственно ATM осуществляется: генерация и распознавание ячеек, проверка заголовков ячеек, коммутация виртуальных цепей, управление потоком ячеек. (В синхронных средах пустые ячейки распознаются по нулевым значениям VPI/VCI).

На подуровне SAR осуществляется фрагментация на ячейки подготовленного (converged) кадра с более высоких подуровней (передающая сторона) и сборка (принимающая сторона).

На подуровне CS осуществляется преобразование поступившего с более высоких подуровней кадра в ATM-совместимую форму. При этом SSCS обеспечивает требующиеся характеристики трафика, а CPCS -- адаптацию и проверку.

Для решения задач AAL задействуются следующие протоколы: SSCF-UNI (Service Specific Coordination Function - UNI), SSCF-NNI, SSCOP (Service Specific Connection Oriented Protocol), CP-AAL (Common Part AAL Peer-to-Peer Protocol).

Различные варианты AAL (AAL1 -- AAL5) можно считать различными вариантами качества обслуживания. Способ инкапсуляции AALх определяет форматы пакетов SSCS, CPCS, SAR и то, как они вкладываются друг в друга. Наиболее часто применяется инкапсуляция AAL5.

6.6.6.6 AAL5 Frame and Cell Formats SSCS-PDU SSCS-\\ PDU SSCS -PDU SSCS Header Trailer CPCS - SDU CPCS - PDU Payload CPCS -PDU Trailer PAD CPCS-UU CPI Length CPCS CRC CPCS - PDU CPCS - PDU AAL5 2 8 bytes 4 - 0 - 65,535 bytes SAR - PDU payload SAR SAR - PDU payload 48 bytes ATM ATM cell payload cell header ATM ATM ATM cell payload cell header ←5 bytes→ 48 bytes

[Cisco]

6.6.6.7
При сигнализации вызывается функционал SAAL (Signaling AAL), который задействует все подуровни AAL.

За UNI-сигнализацию отвечает протокол Q.2931.

При NNI-сигнализации, при назначении SVCs, правильное направление определяется за счет так называемой ATM-маршрутизации.


Есть два типа АТМ-маршрутизации:

- 1. IISP (Interim Interswitch Signaling Protocol) -- статическое задание ATM-маршрутов.
- 2. PNNI (Private Network-to-Network Interface) -- поиск и динамическое задание ATM-маршрутов.

Услугами ATM могут пользоваться самые разные приложения, взаимодействующие по разным семействам протоколов.

На граничном ATM-устройстве, поступающие с третьего уровня пакеты могут использовать ATM не только напрямую (native), а и посредством эмуляции MAC-уровня LAN -- LANE (LAN Emulation).

В любом случае, используется многопротокольная инкапсуляция по правилам RFC 2684 (усовершенствование RFC 1483), которая бывает двух видов: LLC (Logical Link Control) и SNAP (Subnetwork Access Protocol). В результате, пакеты разных L3-протоколов могут пересылаться по одной виртуальной цепи.



6.6.7.1

Для адресации граничных, и не только, ATM-устройств используют канальные 160-тибитные глобальные иерархические ATM-адреса.

Основное назначение ATM-адресов состоит в том, что они вставляются в соответствующие сообщения при сигнализации для идентификации вызываемого граничного ATM-устройства.


Адреса AESAs (ATM End System Addresses) имеют ряд форматов, например на основе E.164-адресов.

6.6.7.2a

Теоретически, один ATM-домен должен соответствовать одной подсети, но своеобразная гибкость NBMA-топологий часто позволяет отходить от этого правила.

Если оконечное ATM-устройство нужно включить в разные подсети посредством одного физического сетевого интерфейса, то на базе этого интерфейса нужно создать подинтерфейсы.

Касательно некоторых NBMA-топологий при динамической маршрутизации отдельную проблему представляет собой правило split horizon. При этом также не обойтись без подинтерфейсов.



6.6.7.2d 192.168.0.1/24 192.168.1.1/24 Route to 192.168.1.0/24 Route to 192.168.0.0/24 via this interface via this interface ATM domain Нерекомендуемый пример

6.6.7.3

Если TCP/IP-приложение задействует ATM напрямую, то требуется сопоставление IP-адресов и ATM-адресов (играют роль канальных MAC-адресов).

Обеспечить соответствие можно либо «вручную», либо с помощью выделенного ARP-сервера.

В случае с SVCs без ATM-адресов не обойтись.

А вот в случае с PVCs обычно используют «напрашивающуюся» специфическую особенность NBMA-топологий, которая заключается в том, что IP-адреса можно связывать не с ATM-адресами, а с PVCs.

При этом так же возможны два варианта связывания: статическое, то есть «вручную», и динамическое -- с помощью особого варианта протокола ARP под названием InARP (Inverse ARP).

Включение ATM InARP применительно к определенной PVC на определенном ATM-интерфейсе граничного ATM-устройства позволяет анонсировать через нее IP-адрес этого ATM-интерфейса. В результате, на другой стороне PVC этот IP-адрес будет связан именно с этой PVC, то есть с PVC, через которую он был получен (другой VCL и другие идентификаторы).

6.6.7.4						
В ATM-системах есть аналог DNS ANS (ATM Name System).						

6.6.8.1

Для отслеживания состояния VCs между оконечными устройствами и коммутаторами, а также VCs между коммутаторами, был разработан специальный интерфейс-протокол, получивший название ILMI (Integrated Local Management Interface) или просто LMI.

ILMI разработан по образу SNMP и позволяет: определять состояние сетевого интерфейса, определять наличие PVCs (создание, удаление, активность), определять соответствие конфигураций непосредственно связанных устройств, собирать статистику; плюс расширить возможности мультикаст- и глобальной адресации.

ILMI базируется на периодическом обмене сообщениями (keepalives) (по умолчанию 5 s).

За ILMI по умолчанию закреплена пара VPI/VCI равная 0/16 (можно переназначить).

6.6.9.1







ATM-адаптер [eBay], ATM-модуль и ATM-коммутатор LightStream 1010 [Cisco]

6.6.10.1a

Пример создания двух PVCs со статическим связыванием на маршрутизаторе Cisco для взаимодействия с двумя другими маршрутизаторами.

```
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if) #atm pvc 2 0 200 aal5snap
Router(config-if) #atm pvc 3 0 300 aal5snap
Router(config-if) #map-group ATM-PVC-MAP1
Router(config-if)#exit
Router(config)#map-list ATM-PVC-MAP1
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.2 atm-vc 2 broadcast
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.3 atm-vc 3 broadcast
Router(config-map-list)#exit
Router(config-if) #pvc ISP 0/400
Router(config-if-atm-vc)# ...
Router(config)#interface atm1/0.1 multipoint
Router(config-subif)# ...
```

Команды IOS

6.6.10.2a Пример включения InARP.

6.6.10.2b

```
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#atm pvc 2 0 200 aal5snap inarp 5
Router(config-if)#atm pvc 3 0 300 aal5snap inarp 5
Router(config-if)#exit
```

6.6.10.3a Примеры создания SVCs со статическим связыванием и с выделенным ARP-сервером.

6.6.10.3b

```
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if) #atm pvc 4 0 5 qsaal
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if) #map-group ATM-SVC-MAP1
Router(config-if)#exit
Router(config)#map-list ATM-SVC-MAP1
Router(config-map-list)#exit
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#atm pvc 3 0 5 qsaal
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
```

PVC можно создать и с помощью команды рус (новый стиль) -- с попаданием в режим конфигурирования PVC, в котором доступны «подробные» настройки (например, режим QoS). Новый стиль может использоваться «параллельно» со старым, но они несовместимы.

Касательно NBMA-сегментов (ATM, FR, и прочих), широковещательные пакеты, как и положено, не выходят за рамки PVC -- и даже это нужно разрешать при создании PVC в IOS.

На маршрутизаторах Cisco поддерживается два вида подинтерфейсов ATM:

- 1. Point-to-point.
- 2. Multipoint.

Подинтерфейс point-to-point отличается от подинтерфейса multipoint тем, что он может терминировать только одну VC.

Вид подинтерфейса можно изменить только в результате повторного создания после удаления и перезагрузки.

IP-адреса подинтерфейсов вполне могут сосуществовать с IP-адресом интерфейса (неперекрывающиеся подсети, разные PVCs).

Для просмотра состояния подсистемы ATM предназначены команды группы show atm. Основные: show atm pvc, show atm vc, show atm map, show atm ilmi-status.

Router#show atm vc										
	VCD /						Peak	Avg/Min	Burst	
Interface	Name	VPI	VCI	Type	Encaps	SC	Kbps	Kbps	Cells	Sts
1/0	2	0	5	PVC	SAAL	UBR	45000			INAC
1/0	1	0	10	PVC	SNAP	UBR	45000			UP
1/0	3	0	16	PVC	ILMI	UBR	45000			UP
1/0	6	0	45	SVC	SNAP	VBR	128	64	0	UP
1/0	ATLANTA	1	10	PVC	SNAP	CBR	1024			UP