#### 38 Статическая IPv4-маршрутизация в Windows, Linux и IOS

добавить статический маршрут в таблицу маршрутизации ядра, и в Windows, и в Linux, используют команду route с аргументом add.

Удалить в Windows: route delete.

Удалить в Linux: route del.

Постоянство вводимого статического маршрута в Windows достигают за счет аргумента -р.

Постоянство статических маршрутов в Linux обеспечивают несколькими способами с возможностью комбинирования этих способов (зависит от дистрибутива). Маршруты могут «привязываться» к конкретным сетевым интерфейсам (но необязательно использовать их).

```
/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0:

GATEWAY0=192.168.11.1
NETMASK0=255.240.0.0
ADDRESS0=172.16.0.0
GATEWAY1=192.168.11.1
NETMASK1=255.0.0.0
ADDRESS1=10.0.0.0

/etc/sysconfig/network-scrips/route-eth0:

172.16.0.0/12 via 192.168.11.1 dev eth0
10.0.0.0/8 via 192.168.11.1 dev eth0

/etc/sysconfig/static-routes:

any net 172.16.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 192.168.11.1 eth0
any net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.11.1 eth0
```

Пример постоянных маршрутов (ветвь Red Hat)

/etc/sysconfig/network/routes:

```
172.16.0.0 192.168.11.1 255.240.0.0 eth0 10.0.0.0 192.168.11.1 255.0.0.0 eth0
```

/etc/sysconfig/network/ifroute-eth0:

```
172.16.0.0 192.168.11.1 255.240.0.0 eth0 10.0.0.0 192.168.11.1 255.0.0.0 eth0
```

## Пример постоянных маршрутов (ветвь SUSE)

```
/etc/network/interfaces:
```

```
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.11.2
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.11.1
   up route add -net 172.16.0.0 netmask 255.255.240.0 gw 192.168.11.1
   up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.11.1
   down route del -net 172.16.0.0 netmask 255.255.240.0 gw 192.168.11.1
   down route del -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.11.1
```

## Пример постоянных маршрутов (ветвь Debian)

При необходимости введения сравнительно большого количества статических маршрутов или при переходе к простейшей динамической

маршрутизации (RIP) в Linux можно задействовать демон routed. При этом статические маршруты помещают в стандартный конфигурационный файл /etc/gateways.

После настройки и запуска сервиса в течение некоторого времени сформируется таблица маршрутизации, которая затем может изменяться.

IP forwarding, и в Windows, и в Linux, по умолчанию выключен (и на серверах).

Сервис (должен быть запущен):

Routing and Remote Access

Ключ реестра (должен быть равен 1):

HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter

Способы включения IP forwarding в Windows

## Файловая система /proc:

```
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Конфигурационный файл /etc/sysctl.conf:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
...
```

# Способы включения IP forwarding в Linux

Для того чтобы проследить путь к какому-либо узлу, в Windows используют команду tracert, в Linux -- traceroute.

Административную дистанцию статических и динамических маршрутов можно корректировать в диапазоне от 0 до 255.

Статические маршруты с заведомо большей административной дистанцией чем у динамических (например, 254), создаваемые как резервные, называют плавающими (floating).

Маршруты с административной дистанцией 255 (специально созданные или полученные от других маршрутизаторов) в таблицу маршрутизации IOS не вносятся.

Для просмотра текущей таблицы маршрутизации IOS используют команду show ip route.

При этом видна иерархия маршрутов. Наряду с уровнями, если маски дочерних подсетей разные, то родительская подсеть показывается как variably subnetted, иначе, просто как subnetted.

```
121 маршрут всего
17 маршрутов первого уровня
114 маршрутов второго уровня
16 родительских маршрутов
114 дочерних маршрутов
115 актуальных маршрутов
1Разница между полноклассовостью и безклассовостью проявится при маршрутизации
1 пакета с IP-адресом назначения например 208.35.255.33
```

#### Команды IOS

Gateway of last resort -- так часто называют шлюз по умолчанию.

Кроме упомянутых выше буквенных кодов маршрутов, в таблице маршрутизации можно увидеть другие.

Для внесения статического маршрута в таблицу маршрутизации используют команду ip route.

Отключение бесклассового выбора маршрутов, то есть включение полноклассового, осуществляют командой no ip classless.

Функционал IP forwarding по умолчанию включен и может быть выключен командой по ip routing.

Функционал ICMP redirects по умолчанию включен и может быть выключен командой по ip redirects.

```
Router(config) #ip route 192.168.11.160 255.255.255.240 192.168.11.50
```

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1 !Маршрут по умолчанию ! (команда ip default-gateway предназначена для управляемых коммутаторов)

Router(config) #no ip classless

Router(config) #no ip routing

Router(config-if) #no ip redirects

Команды IOS