30 Назначение и классификация протоколов динамической Маршрутизации


Суть всех протоколов динамической маршрутизации заключается в реализации тех или иных алгоритмов обмена маршрутами к подсетям, с целями как оптимизации трафика, так и вообще нахождения абонентов.

Обмен происходит именно маршрутами к подсетям.

Основной смысл разбиения на подсети состоит в упрощении таблиц маршрутизации.

Вместо того чтобы отслеживать станции и направлять пакет каждой из них «персонально», пакет направляется сразу в подсеть.

Также упрощение достигается за счет *агрегации маршрутов* (route aggregation) -- получение более общего маршрута из отдельных маршрутов к нескольким подсетям, если направления к этим подсетям совпадают.



Реально агрегация происходит путем *суммирования маршрутов* (route summarization). Суммирование может быть:

- 1. «Ручным» (manual) -- выполняется администратором (причем обычно выполняется оптимально).
- 2. Автоматическим (auto) -- выполняется реализацией протокола динамической маршрутизации (причем обычно выполняется «округление» до ближайшей большей подсети стандартного размера, что не всегдаправильно).

Как на уровне базовых магистралей, так и в пределах AS, допускается одновременное применение нескольких протоколов динамической маршрутизации.

Шлюзы в пределах ASes называют *внутренними* (interior), а шлюзы, через которые ASes подключены к базовым магистралям – *внешними* (exterior).

Соответственно, протоколы для внутренних шлюзов называют IGPs (Interior Gateway Protocols), а для внешних -- EGPs (Exterior Gateway Protocols).

За относительно долгую историю КС было придумано много алгоритмов маршрутизации, но практически все реально эксплуатируемые в IP-сетях протоколы динамической маршрутизации относят к группе адаптивных, причем двух типов:

- 1. Distance Vector Algorithms (DVAs) -- алгоритмы, основанные на анализе векторов расстояний.
- 2. Link State Algorithms (LSAs) -- алгоритмы, основанные на анализе состояния связей.

DVAs при выборе маршрутов оценивают расстояние до подсетей. Касательно пересылки пакетов, расстояние в КС принято измерять в **хопах**. Один **хоп** (hop) -- это изначальная передача либо одна последующая ретрансляция пакета. Базовым является алгоритм Беллмана-Форда (Bellman-Ford).

LSAs при выборе маршрутов оценивают состояние связей, то есть каналов. Классическим примером состояния канала является его пропускная способность. Базовым является алгоритм Дийкстры (Dijkstra).

Поддержку подсетей нестандартного размера при IP-маршрутизации называют *бесклассовой междоменной маршрутизацией* -- Classless Inter-Domain Routing (CIDR) (RFC 4632).

В случае бесклассового протокола, для учета нестандартных размеров подсетей при передаче IP-адресов подсетей дополнительно передаются и маски.

	IGP		EGP	
	DVA	LSA	DVA	LSA
IPv4	RIPv1			EGP
Classful	IGRP (Cisco)			
IPv4	RIPv2	OSPFv2	BGPv4	-
Classless	EIGRP (Cisco)	IS-IS		
IPv6	RIPng	OSPFv3	BGPv4+	
	EIGRP for IPv6 (Cisco)	IS-IS for IPv6		

Cisco включает все EGP-протоколы в отдельную группу под названием Path Vector.

(Практически выведенные из эксплуатации протоколы зачеркнуты.)

(Касательно проприетарных протоколов в скобках указана компанияразработчик.)