AdLantis iOS SDK - README for Unity

AdLantis SDK iOS サンプルアプリケーション利用方法:

(Unity 3.4 対応、Unity 3.3 以前のバージョンでは未対応)

- Unityで「unity/adlantis unity sample」プロジェクトを開く。
 - 。 このプロジェクトでPublisher ID を設定する。 AdView クラス(AdView.cs スクリプト内)の Start() メソッドで、発行者 ID を以下のように設定してください。:

AdViewNative.SetPublisherId("MjExMA%3D%3D%0A");

(注:テスト用には AdView.cs の代わりに AdViewTest.cs も使用可能ですが、プロジェクトとしては AdView.cs ファイルが必要です。)

- iOS にプロジェクトをエクスポートする。
 - 。 対象プラットフォームを Universal armv6+armv7 に設定する。
 - 。 SDK のバージョンを最新版の iOS に設定する。
 - 。 Unity 3.4はシミュレータに対応していません。Unity 3.3 でシミュレータにエクスポートした場合、ネイティブプラグインはサポートされません。
- Xcode でプロジェクトを開く。
 - 。 Xcode 3.x では、対象を端末に設定する。
 - 。 Xcode 4.x では、スキームを Unity-iPhone 端末に設定する。(シミュレータに設定しないこと。)
- AdLantis ファイルをプロジェクトに追加する。
 - 。 フレームワークの追加:

```
MobileCoreServices.framework libz.dylib
```

。 adlantis ファイル(「adlantis sdk」ディレクトリ):

```
adlantis ヘッダーファイル
adlantis ライブラリ
asihttprequest
jsonkit
```

。「nativecode」を追加する(「unity/plug in」ディレクトリから)。

```
AdLantisSDKBinding.h
AdLantisSDKBinding.mm
AdLantisGeometryUtils.h
AdLantisGeometryUtils.m
```

- 。 ソースを変更する。
 - AppController.mm での変更 AppController.mm ファイルでの変更は以下の通りです。
 - ファイル内インポートセクションでの変更 at import section of the of file:

```
#import "AdlantisAdManager.h"
#import "AdlantisView.h"
#import "AdLantisSDKBinding.h"
```

■ OpenEAGL*UnityCallback 機能では、view作成後に以下のようなコードを追加してください(*[window addSubview:view]; 行の後ろ)

```
//
// AdLantis 追加開始
//
AdlantisView *adView = AdView_Init();
[view addSubview:adView];
AdView SetPosition(AdViewTop); // この機能は AdView Set 呼出し後のみ有効です。
```

```
//
// AdLantis 追加終了
//
```

• もしObjective-Cの例外で「cannot use '@try' with Objective-C exceptions disabled」というエラーメッセージが出た場合、「Enable Objective-C Exceptions」を「Yes」に設定するようにしてください。

```
▼Apple LLVM compiler 3.0 - Language

Enable C++ Exceptions
No ‡

Enable Objective-C Exceptions
Yes ‡

Yes ‡
```


端末でアプリケーションを起動する。

注: Unity プロジェクトを変更する場合、必ず追加にして、既存のプロジェクトと置き換えないでください。


AdLantis SDK サポートを iOS Unity 3.4 アプリケーションに 追加する方法:

- Unity でプロジェクトを開く。
 - 。 "title"シーンのオブジェクトをダブルクリックして開く。
 - 。 adView MonoBehavior クラスをプロジェクトに追加する。

AdView.cs スクリプトをシーンのオブジェクトの一つにドラッグしてください。シーンのメインカメラがよく使用されます。



スクリプトが加えられたことを確認するため、メインカメラのオブジェクトをクリックし、インスペクターパネルを調べてください。:



。 このプロジェクトで発行者 ID を設定する。 AdView クラスの Start () メソッドで、 発行者 ID を以下のように設定してください。:

AdViewNative.SetPublisherId("MjExMA%3D%3D%0A"); (注:テスト用には AdView.cs の代わりに AdViewTest.cs も使用可能ですが、プロジェクトとしては AdView.cs ファイルが必要です。)

- AdViewNative.cs をプロジェクトに追加する。
- iOS にプロジェクトをエクスポートする。
 - 。 対象プラットフォームを Universal armv6+armv7 に設定する。
 - 。 SDK のバージョンを最新版の iOS に設定する。
 - 。 Unity 3.4はシミュレータに対応していません。Unity 3.3 でシミュレータにエクスポートした場合、ネイティブプラグインはサポートされません。
- Xcode でプロジェクトを開く。
 - Xcode 3.xでは、対象を端末に設定する。
 - 。 Xcode 4.x では、スキームを Unity-iPhone 端末に設定する。(シミュレータに設定しないこと。)
- AdLantis ファイルをプロジェクトに追加する。
 - 。 フレームワークの追加:

MobileCoreServices.framework libz.dylib CoreGraphics.framework (included by Unity 3.4)

o adlantis ファイル(「adlantis sdk」ディレクトリ):

adlantis header files adlantis library asihttprequest jsonkit

○ 「native code」を追加する(「unity/plug_in」ディレクトリから)。

AdLantisSDKBinding.h AdLantisSDKBinding.mm AdLantisGeometryUtils.h AdLantisGeometryUtils.m


- 。ソースを変更する。
 - AppController.mm での変更 AppController.mm ファイルでの変更は以下の通りです。
 - ファイル内インポートセクションでの変更:

```
#import "AdlantisAdManager.h"
#import "AdlantisView.h"
#import "AdLantisSDKBinding.h"
```

■ OpenEAGL_UnityCallback 機能では、view 作成後に以下のようなコードを 追加してください([window addSubview:view]; 行の後ろ)。

```
//
// AdLantis 追加開始
//
AdlantisView *adView = AdView_Init();
[view addSubview:adView];
_AdView_SetPosition(AdViewTop); // この機能は AdView_Set 呼出し後のみ有効です。
//
// AdLantis 追加終了
//
```

• もしObjective-Cの例外で「cannot use '@try' with Objective-C exceptions disabled」というエラーメッセージが出た場合、「Enable Objective-C Exceptions」を「Yes」に設定するようにしてください。



• 端末でアプリケーションを起動する。

注:Unity プロジェクトを変更する場合、変更は必ず追加にして、既存のプロジェクトと置き換えないでください。