实验 8 数据链路层数据操作及 ARP

目录

实验	28 数据链路层数据操作及 ARP	. 1
	实验目的	. 1
	实验要求	. 1
	实验环境	. 2
	实验步骤	. 3
	1. 了解链路层数据获取和处理的方法	. 3
	2. 使用 SOCK_PACKET 编写 ARP 请求程序	. 5
	实验测试	. 9
	实验体会	10

实验目的

熟悉数据链路层数据的获取方法,能够从数据链路层获取网络层、传输层和 应用层的数据,掌握 ARP 协议。

实验要求

1. 了解数据链路层数据的获取方法,包括设置套接口以捕获链路帧的编程方法、从套接口读取链路帧的编程方法、定位 IP 包头的编程方法、定位 TCP 报头的编程方法、定位 UDP 报头的编程方法和定位应用层报文数据的编程方法

- 2. 使用 SOCK PACKET 编写 ARP 请求程序
 - ▶ 了解 ARP 协议
 - ▶ 使用发送 ARP 请求数据
 - ▶ 使用 ARP 命令查看 ARP 表并验证

实验环境

实验环境采用 vscode remote + wsl, 操作系统的版本为 Ubuntu 20.04.2 LTS. 如下图所示

```
⟩ lsb release -a
```

No LSB modules are available.

Distributor ID: Ubuntu

Description: Ubuntu 20.04.2 LTS

Release:

20.04

Codename:

focal

操作系统版本

内核版本如下图所示

```
    uname −a

Linux qiufeng 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2
                    内核版本
```

gcc 版本为 9.3.0

```
> gcc --version
gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

acc 版本

需要注意的是,由于 windows 防火墙阻止了 wsl2 到主机的通信,因此我们 必须使用在 powershell 中执行如下命令允许 wsl 请求通过防火墙

```
C:/WINDOWS/System32 via v1.54.0-nightly
New-NetFirewallRule -DisplayName "WSL" -Direction Inbound -InterfaceAlias "vEthernet (WSL)" -Action Allow

Name

I {dd310272-de4a-47ac-a043-538d81417d4d}

DisplayName
DisplayGroup
Group
Enabled
I True
```

设置防火墙

实验步骤

1. 了解链路层数据获取和处理的方法

在 linux 中,要实现数据链路层的访问通常是通过编写内核驱动程序来完成的,在应用层使用 **SOCK_PACKET**,即原始套接字,也能够完成一部分的功能。

要实现**捕获链路帧**,需要创建原始套接字。在如下代码中,*0x0003* 表示截取的数据帧的类型为不确定,即处理所有的包

```
//* 创建原始套接字
int fd;
fd = socket(AF_INET, SOCK_PACKET, htons(0x0003));
```

创建原始套接字

要实现链路帧的读取、需要了解以太网帧的基本结构



以太网帧的基本结构

其中以太网头部的结构体 ethhdr 定义如下图所示

```
struct ethhdr {
    unsigned char h_dest[ETH_ALEN]; /* destination eth addr
    unsigned char h_source[ETH_ALEN]; /* source ether addr
    __be16 h_proto; /* packet type ID field */
} __attribute__((packed));
```

结构体定义

我们可以通过 read 函数从原始套接字中读取链路帧。

要**定位 IP 包头**,如果以太网帧头部信息中指示了协议类型为 *0x0800*,说明报文内容即为 IP 协议,IP 包头位于以太网帧数据部分的开始位置。

在 linux 中,IP 数据包报头的结构体 iphdr 定义如下

```
struct iphdr
{
#if __BYTE_ORDER = __LITTLE_ENDIAN
   unsigned int ihl:4;
   unsigned int version:4;
#elif __BYTE_ORDER = __BIG_ENDIAN
   unsigned int version:4;
  unsigned int ihl:4;
#else
# error "Please fix <bits/endian.h>"
#endif
   uint8_t tos;
   uint16_t tot_len;
   uint16_t id;
   uint16 t frag off;
   uint8_t ttl;
   uint8_t protocol;
   uint16_t check;
   uint32_t saddr;
   uint32 t daddr:
   /*The options start here. */
 };
```

ip 包头结构体

用类型为 *iphdr* 的结构体指针指向链路帧载荷数据的起始位置就可以得到 IP 报头信息

要**定位 TCP 包头**,需要解析 IP 包头中 IP 头部的长度,其长度×4即为 TCP 头部的起始位置,对应代码为

```
//* ip 包头
struct iphdr *p_iphdr;
if (p_iphdr→protocol = 6) {
    //* 定位 tcp 包头
    struct tcphdr *p_tcphdr = (struct tcphdr *)(p_iphdr + p_iphdr→ihl * 4);
}
```

定位 TCP 包头

要**定位 UDP 包头**. 方法与定位 TCP 包头类似. 只不过协议类型由 6 变为了

17。对应代码如下

```
//* ip 包头
struct iphdr *p_iphdr;
if (p_iphdr→protocol = 17) {
    //* 定位 udp 包头
    struct udphdr *p_udphdr = (struct udphdr *)(p_iphdr + p_iphdr→ihl * 4);
}
```

定位 UDP 包头

要**定位应用层数据**,即定位 TCP 报文或者 UDP 报文的数据部分,对应的代码如下所示

```
//* ip 包头
struct iphdr *p_iphdr;
//* TCP 数据包
if (p_iphdr→protocol = 6) {
    struct tcphdr *p_tcphdr = (struct tcphdr *)(p_iphdr + p_iphdr→ihl * 4);
    //! 定位 tcp 应用部分数据地址
    char *app_data = (char *)p_tcphdr + 20;
}

//* UDP 数据包
else if (p_iphdr→protocol = 17) {
    struct udphdr *p_udphdr = (struct udphdr *)(p_iphdr + p_iphdr→ihl * 4);
    //! 定位 udp 应用部分数据地址
    char *app_data = (char *)(p_udphdr + p_udphdr→len);
}
```


定位应用层数据

2. 使用 SOCK_PACKET 编写 ARP 请求程序

2.1 了解 ARP 协议

ARP 协议的全称是 *Address Resolution Protocol*(地址解析协议),它是一个通过用于实现从 IP 地址到 MAC 地址的映射,即询问目标 IP 对应的 MAC 地址的一种协议。

ARP 协议的以太网帧格式如下图所示



ARP 协议以太网帧格式

其由结构体 arphdr 定义

```
unsigned short int ar_hrd; /* Format of hardware address. */
unsigned short int ar_pro; /* Format of protocol address. */
unsigned char ar_hln; /* Length of hardware address. */
unsigned char ar_pln; /* Length of protocol address. */
unsigned short int ar_op; /* ARP opcode (command). */
```

arphdr 结构体

每个字段的含义如下

成员	成员含义	值	值 含 义	
ar_hrd	硬件类型	1	硬件地址为以太网接口	
ar_pro	协议类型	0x0800	高层协议为 IP 协议	
ar_hln	硬件地址长度	6	6 字节, 即 MAC 地址 48 位	
ar_pln	协议地址长度	4	IP 协议地址长度为 32 位	
ar op	ARP 操作码	1	ARP 请求	

表 11.6 ARP 在以太网上请求包的值和含义

ARP 结构体成员的含义

2.2 使用发送 ARP 请求数据

定义 ARP 报文结构体 arp packet, 其各成员的意义已经在注释中标出

```
struct arp_packet {
    //* arp 头部
    struct arphdr ar_head;
    //* 源 mac 地址
    unsigned char ar_sha[ETH_ALEN];
    //* 源 ip 地址
    struct in_addr ar_sip;
    //* 目的 mac 地址
    unsigned char ar_tha[ETH_ALEN];
    //* 目的 ip 地址
    struct in_addr ar_tip;
}__attribute__((packed));
```

ARP 报文结构体

首先使用 socket 函数,并指定 SOCK RAW 参数创建原始套接字

```
// create sock_packet socket
int fd = socket(PF_PACKET, SOCK_RAW, htonl(ETH_P_ARP));
if (fd == -1) {
    perror("create socket error\n");
    exit(-1);
}
```

创建原始套接字

使用函数 ioct/ 并指定参数 SIOCGIFADDR 获取本机 IP 地址

```
if (ioctl(fd, SIOCGIFADDR, ifrPtr) = -1) {
    perror("get ip address error\n");
    exit(-1);
}
netaddr = ((struct sockaddr_in *) &(ifrPtr→ifr_addr))→sin_addr;
```

获取本机 Ⅳ 地址

使用函数 ioct/ 并指定参数 SIOGIFNETMASK 获取本机 IP 地址对应的子网掩

码

```
if (ioctl(fd, SIOCGIFNETMASK, ifrPtr) = -1) {
    perror("get netmask error\n");
    exit(-1);
}
netmask = ((struct sockaddr_in *) &(ifrPtr→ifr_netmask))→sin_addr;
```

获取子网掩码

使用函数 ioctl 并指定参数 SIOCGIFHWADDR 获取本机 mac 地址

```
if (ioctl(fd, SIOCGIFHWADDR, ifrPtr) = -1) {
    perror("get net interface hwaddr error\n");
    exit(-1);
}
memcpy(hwaddr.sll_addr, ifrPtr→ifr_hwaddr.sa_data, ETH_ALEN);
```

获取 mac 地址

接着利用上述获得的信息填充 ARP 包头

```
//* 填充 arp 包头
char ef[ETH_FRAME_LEN];
struct ethhdr *p_eth = (struct ethhdr *) ef;
memset(p_eth→h_dest, Oxff, ETH_ALEN);
memcpy(p_eth→h_source, hwaddr.sll_addr, ETH_ALEN);
p_eth→h_proto = htons(ETH_P_ARP);
struct arp_packet *p_arp = (struct arp_packet *) (ef + ETH_HLEN);
p_arp→ar_head.ar_hrd = htons(ARPHRD_ETHER);
p_arp→ar_head.ar_pro = htons(ETH_P_IP);
p_arp→ar_head.ar_hln = ETH_ALEN;
p_arp \rightarrow ar_head.ar_pln = 4;
p_arp→ar_head.ar_op = htons(ARPOP_REQUEST);
memcpy(p_arp→ar_sha, hwaddr.sll_addr, ETH_ALEN);
p_arp \rightarrow ar_sip = netaddr;
memset(p_arp→ar_tha, 0, ETH_ALEN);
p_arp→ar_tip = pingaddr;
```

填充 ARP 包头

最后发送 ARP 请求报文并对接收到的报文进行解析,打印目的 MAC 地址

```
write(fd, ef, 60);
while (1) {
    read(fd, ef, sizeof(ef));
    struct arp_packet *recv_arp = (struct arp_packet *) (ef + ETH_HLEN);
    if (recv_arp→ar_tip.s_addr = netaddr.s_addr) {
        printMac("mac: ", recv_arp→ar_sha);
        break;
    }
}
return 0;
```

发送和解析 ARP 报文

2.3 使用 ARP 命令查看 ARP 表并验证

见实验测试部分

实验测试

执行 *ifconfig* 命令,获取本机 IP 地址为 *172.31.158.147*,子网掩码为 *255.255.255.240*,mac 地址为 *00:15:5d:01:bb:56*

```
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.31.158.147 netmask 255.255.240.0 broadcast 172.31.159.255
    inet6 fe80::215:5dff:fe01:bb56 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:01:bb:56 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 70196 bytes 49358075 (49.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 39684 bytes 14036140 (14.0 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

ifconfig

执行 netstat -rn 命令,获取网关地址为 172.31.144.1

```
> netstat −rn
Kernel IP routing table
Destination
               Gateway
                               Genmask
                                               Flags
                                                      MSS Window irtt Iface
               172.31.144.1
                                                                      0 eth0
0.0.0.0
                               0.0.0.0
                                               UG
                                                         0 0
172.31.144.0
               0.0.0.0
                               255.255.240.0
                                                                      0 eth0
```

netstat -rn

由于 wsl 不存在其他主机,因此我们直接向网关发送 ARP 请求,希望获取网 关的 MAC 地址

直接使用 arping 命令,可以得到网关的 mac 地址为 00:15:5d:58:00:45

```
> sudo arping 172.31.144.1
ARPING 172.31.144.1
42 bytes from 00:15:5d:58:00:45 (172.31.144.1): index=0 time=198.600 usec
42 bytes from 00:15:5d:58:00:45 (172.31.144.1): index=1 time=284.900 usec
arping
```

使用 gcc 编译程序

```
) gcc arp.c —o arp
```

执行命令 *sudo ./arp 172.31.144.1*, 获得相同的 mac 地址 *00:15:5d:58:00:45*

> sudo ./arp 172.31.144.1
source ip: 172.31.158.147
source netmask: 255.255.240.0
source mac: 00-15-5d-01-bb-56

target ip: 172.31.144.1

target mac: 00-15-5d-58-00-45

获取网关 mac 地址

查看 ARP 表,可以发现存在映射

ARP 映射

实验体会

本次实验使用了原始套接字实现了 ARP 请求程序的编写。相比于流式套接字,原始套接字更加底层,具有的功能更多,可以直接访问链路数据帧,并通过对包头的逐层解析,进而访问 IP 层、TCP/UDP 层和应用层的数据。

通过这次实验,让我对原始套接字的使用有了更进一步的了解,明白了如何寻找更高层次的报文信息,同时加深了对 ARP 协议的理解。