# 货币

#### 陈 军

Jun.Chen@whu.edu.cn

武汉大学经济与管理学院

2021年3月17日



• 参考书: Mankiw, N.G., 2013, Macroeconomics, 9th Edition, Ch4. World Publishers, 41 Madison Avenue, New York.

## 主要内容

- 货币的的定义和功能
- 银行如何创造货币
- 央行如何控制货币

• 货币是可以很容易地用于交易的资产存量

- 货币是可以很容易地用于交易的资产存量
- 货币有三种职能
  - 价值储藏手段 (store of value): 货币是一种把现在的购买力变成未来购买力的方法
  - ② 计价单位 (unit of account): 货币提供了可以表示物价和记录 债务的单位
  - ◎ 交換媒介 (medium of exchange): 货币是可以用来购买产品和服务的东西

- 货币是可以很容易地用于交易的资产存量
- 货币有三种职能
  - 价值储藏手段 (store of value): 货币是一种把现在的购买力变成未来购买力的方法
  - ② 计价单位 (unit of account): 货币提供了可以表示物价和记录 债务的单位
  - ③ 交换媒介 (medium of exchange): 货币是可以用来购买产品和服务的东西
- 货币的类型:
  - 法定货币 (flat money): 政府的规定或者法令确定为货币的, 自身没有任何价值,例如,目前我们大家使用的纸币
  - ② 商品货币 (commodity money): 自身存在某种内在价值,例如,黄金,美国监狱中用用作交易的香烟

### 央行

- 一国央行的货币政策由央行来实行
- 中国的央行是中国人民银行,美国央行为美联储 (Federal Reserve)
- 央行通过公开市场操作 (open market operation)来控制货币供给

### 货币的衡量

- M0 指流通中的现金,银行体系以外各个单位的库存现金和 居民的手持现金之和。
- M1 = M0 + 银行活期存款 (Demand Deposit), 也就是日常中所说的狭义货币供给量
- M2 =
   M1 + 定期存款 (Time Deposit) + 储蓄存款 (Saving Deposit),
   也就是日常中所说的广义货币供给量
- M3 = M2 + 具有高流动性的证券和其它资产

### 货币的衡量

- M0 指流通中的现金,银行体系以外各个单位的库存现金和 居民的手持现金之和。
- M1 = M0 + 银行活期存款 (Demand Deposit), 也就是日常中所说的狭义货币供给量
- M2 =
   M1 + 定期存款 (Time Deposit) + 储蓄存款 (Saving Deposit),
   也就是日常中所说的广义货币供给量
- M3 = M2 + 具有高流动性的证券和其它资产
- 经济中流通中的货币存量。下面特指 M1 的数量

• 整个经济体的货币供给 (M) 为通货 (C) 加上活期存款 (D)

$$M = C + D$$

既然货币供给包含活期存款,商业银行体系在货币供给中发挥一个重要作用

#### 一些基本概念:

- 准备金 (Reserves): 银行存款中无法借出去的部分
- 一个商业银行的债务是指它的存款,其资产包括准备金和贷款
- 百分之百准备金银行制度: 银行将所有的存款均作为准备金
- 部分准备金银行制度: 银行只是将部分存款作为准备金

- 为了理解商业银行在货币供给中所发挥的作用,我们考察三种情形
  - 没有银行
  - ② 百分之百准备金银行制度
  - ◎ 部分准备金银行制度
- 我们都假设通货为 \$1000

陈 军

• 没有银行的时候,D = 0 且 M = C = \$1000

- 现在假设百分之百准备金银行制度,初始情形是 C = \$1000, D = \$0, M = \$1000
- 现在假设家庭将通货 \$1000 存入"Firstbank"
- 存完之后,情形变成了 C = \$0, D = \$1000, = \$1000
- 百分之百准备金银行制度对货币供给的规模没有影响

#### 表: Firstbank 资产负债表

| 资产         | 负债        |
|------------|-----------|
| 准备金 \$1000 | 存款 \$1000 |

- 现在假设银行保留存款中的20%作为准备金,并将其余的贷款出去
- "Firstbank" 会贷款出去 \$800,贷款之后, C = \$800, D = \$1000, M = \$1800,其中 C 是借款者手中持有 的通货

表: Firstbank 资产负债表

| 资产        | 负债        |
|-----------|-----------|
| 准备金 \$200 | 存款 \$1000 |
| 贷款 \$800  |           |

12 / 40

- 假设借款者将所有的 \$800 存入"Secondbank"
- Secondbank 会将 \$800 中的 20% 作为准备金,其余的都贷出去,贷款之后,C = \$640, D = \$1800, M = \$2440

#### 表: Secondbank 资产负债表

| 资产        | 负债       |
|-----------|----------|
| 准备金 \$160 | 存款 \$800 |
| 贷款 \$640  |          |

- 假设家庭将 Secondbank 中的借款存入 Thirdbank
- Thirdbank 会保留其中的 20% 作为准备金,其余的都贷款出去,
- 贷款之后,C = \$512, D = \$2440, M = \$2952

#### 表: Secondbank 资产负债表


| 资产        | 负债       |
|-----------|----------|
| 准备金 \$128 | 存款 \$640 |
| 贷款 \$512  |          |


初始存款 = \$1000  
+ Firstbank 贷款 = 
$$(1 - rr) \times $1000$$
  
+ Secondbank 贷款 =  $(1 - rr)^2 \times $1000$   
+ Thirdbank 贷款 =  $(1 - rr)^3 \times $1000$   
+ 一直持续下去...

总的货币供给为  $M = (1/rr) \times \$1000$ , 其中, rr 为准备金-存款比率。在我们的例子中, rr = 0.2, 因此, M = \$5000

部分准备金银行体系创造了货币,但是并没有创造财富。当银行 贷出部分准备金时,它使借款人具有了进行交易的能力,从而增加了货币供给。但是借款人也承担了对银行的债务,因而贷款不 能使他们变得更加富有。即银行体系创造了货币,增加了经济的 流动性,但是并没有增加经济体的财富。

微观经济学





#### 外生变量

- 基础货币 (monetary base): B = C + R,由央行控制,又被称为高能货币 (high powered money)
- 准备金-存款比率: rr = R/D,由银行的经营政策和管制银行的法律决定
- 通货-存款比率: cr = C/D, 由家庭的偏好决定

$$M = C + D = \frac{C + D}{B} \times B = m \times B$$

其中,

$$m = \frac{C+D}{B}$$

$$= \frac{C+D}{C+R} = \frac{(C/D) + (D/D)}{(C/D) + (R/D)} = \frac{cr+1}{cr+rr}$$

• 当 rr < 1, m > 1。反应每 1 美元基础货币会产生 m 美元货币,因而 m 也被称为货币乘数

- 当 rr < 1, m > 1。反应每 1 美元基础货币会产生 m 美元货币,因而 m 也被称为货币乘数
- rr 越小,银行能够将更多的存款贷款给私人和企业,因而能够创造更多的流动性,因而 rr 越小, m 越大

- 当 rr < 1, m > 1。反应每 1 美元基础货币会产生 m 美元货币,因而 m 也被称为货币乘数
- rr 越小,银行能够将更多的存款贷款给私人和企业,因而能够创造更多的流动性,因而 rr 越小, m 越大
- cr 越小,表示家庭将更多的货币存入银行,银行能够创造的货币也越多,因而 cr 越小, m 越大

- 当 rr < 1, m > 1。反应每 1 美元基础货币会产生 m 美元货币,因而 m 也被称为货币乘数
- rr 越小,银行能够将更多的存款贷款给私人和企业,因而能够创造更多的流动性,因而 rr 越小, m 越大
- cr 越小,表示家庭将更多的货币存入银行,银行能够创造的货币也越多,因而 cr 越小, m 越大
- 当没有银行的时候,  $cr \longrightarrow +\infty$ ; 因此,  $m \longrightarrow 1$

- 当 rr < 1, m > 1。反应每 1 美元基础货币会产生 m 美元货币,因而 m 也被称为货币乘数
- rr 越小,银行能够将更多的存款贷款给私人和企业,因而能够创造更多的流动性,因而 rr 越小, m 越大
- cr 越小,表示家庭将更多的货币存入银行,银行能够创造的货币也越多,因而 cr 越小, m 越大
- 当没有银行的时候,  $cr \longrightarrow +\infty$ ; 因此,  $m \longrightarrow 1$
- 假设实行百分百准备金银行制度,rr=1;因而,m=1

央行可以通过下面两种方式改变基础货币


- 公开市场操作 (open market operation)
  - 央行想要增加基础货币的话,可以利用美元来购买政府债券; 为债券支付的美元就增加了基础货币


#### 央行可以通过下面两种方式改变基础货币

- 公开市场操作 (open market operation)
  - 央行想要增加基础货币的话,可以利用美元来购买政府债券; 为债券支付的美元就增加了基础货币
- 贴现率 (discount rate): 是指银行向央行贷款时候所需要的支付的利率
  - 如果央行想要增加基础货币,可以降低贴现率 (discount rate),从而鼓励银行从央行中借更多的货币。


- 央行也可以改变准备金-存款比率
  - 法定准备金率 (reserve requirements): 央行规定最低准备 金-存款比率
    - 为了降低准备金-存款比率,央行可以降低法定准备金率
  - ❷ 准备金利率 (interest on reserves): 央行可以将银行存入央行的准备金支付一定的利率
    - 为了降低准备金-存款比率,央行可以降低准备金利率

- 央行无法完全控制货币供给
  - 家庭可以改变 cr, 从而造成 m 和 M 发生改变
  - ② 银行一般有超额准备金 (excessive reserves)。如果银行改变了超额准备金,那么 rr, m 和M 都会发生改变






Source: Board of Governors of the Federal Reserve System.



Note: Money supply measure is M1.

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System and author's calculations.

Figure 1 Reserve-Deposit Ratio and Currency-Deposit Ratio



Note: Reserves are for all depository institutions, currency is currency in circulation, and deposits are those associated with the money supply measure, M1.

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System and author's calculations.

### 另外一个例子: 大萧条

- 在 1929 至 1933 年间
  - 超过 9000 家银行倒闭
  - ② 货币供给下降了 28%
- 这种货币供给的大幅下滑不是大萧条的直接原因,但是肯定加重了大萧条的危害

## 另外一个例子: 大萧条

$$M = m \times B$$
,  $\sharp + m = \frac{cr+1}{cr+rr}$ 

- 对银行的信心下降, cr 上升, m 下降
- 银行借贷更加谨慎, rr 上升, m 下降

# 大萧条

|              | 1929/8 | 1933/3 | 变动率 (%) |
|--------------|--------|--------|---------|
| $\mathbf{M}$ | 26.5   | 19.0   | -28.3   |
| С            | 3.9    | 5.5    | 41.0    |
| D            | 22.6   | 13.5   | -40.3   |
| В            | 7.1    | 8.4    | 18.3    |
| С            | 3.9    | 5.5    | 41.0    |
| R            | 3.2    | 2.9    | -9.4    |
| m            | 3.7    | 2.3    | -37.8   |
| rr           | 0.14   | 0.21   | 50.0    |
| cr           | 0.17   | 0.41   | 141.2   |

### 小结

- 货币的定义和功能
- 商业银行在存款和贷款过程中能够创造货币
- 货币供给主要取决于货币基数、cr 和 rr
- 央行能够操控货币供给:公开市场操作、贴现率、法定准备 金率和准备金利率