
第二章烷烃

烃是有机物中最简单的一种,它只含有C、H两种元素,这类化合物统称碳氢化合物,简称烃。 烃根据结构和性质的不同可分成以下几类:



烃的分类



有机化学

烷烃

目录

- § 2-1 烷烃的通式、同系列和同分异构
- § **2-2** 烷烃的命名
- § 2-3 烷烃的结构
- § **2-4** 烷烃的构象
- § 2-5 <u>烷烃的物理性质</u>
- § 2-6 烷烃的化学性质
- § 2-7 <u>烷烃的来源</u>
- 小结



2-1 烷烃的通式、同系列和同分异构

烃中的碳原子之间均以单键相连, 其它键都与**H**结合,形成的开链化合物 叫烷烃。又叫饱和烃。

一、烷烃的通式和同系列

1。通式:即能够代表任意一个烷烃组成的式子。

烷烃的通式为 C_nH_{2n+2}

2-1 烷烃的通式、同系列和同分异构

2。同系列:结构和性质相似,在组成上相差一个或数个CH₂的一系列化合物,就是一个同系列。

2-1 烷烃的通式、同系列和同分异构

3。系差:同系列中相邻碳数同系物分子在组成上相差一个CH₂基团,这种同系列中相邻化合物在组成上的差别,称为系差。烷烃的系差为CH₂。

§ 2-1 烷烃的通式、同系列和同分异构

4。同系物:同系列中的化合物互称同系物。同系物的结构和性质都非常相似。

二、烷烃的同分异构

- 1.构造和同分异构
- ① 分子中原子相互连接的方式和次序叫做构造 丁烷(C_4H_{10}):



正丁烷和异丁烷的性质差别

名称	熔点	沸点
正丁烷	-138.3 ℃	-0.5 °C
异丁烷	-159.4 ℃	-11.7 °C

- 它们的熔、沸点相差都在11℃以上显然不是同一 种分子
- ② 这种分子式相同,而结构和性质不同的化合物, 互称同分异构体。把产生同分异构体的这种现象 称为同分异构现象,由于同分异构现象是由构造 的不同而引起的,所以也叫做构造异构。



2. 同分异构体数目的推算

- 以C₆H₁₄为例,简要说明异构体的简单推算方法。
- ① 先写出最长的直链(无支链)C-C-C-C-C-C
- ② 从最长链上减一个C,用该C做支链在长链上移动位置。

- ■③ 减少2个C作为取代基,注意这两个C可以是两个甲基,也可以是一个乙基。
- ■④ 若C数较大,则依次减少,直到不能再减为止



三、伯、仲、叔、季碳原子

- 1. 伯碳: 一个C原子与另一个C原子直接相连, 该C称为伯碳原子, 用1°表示
- 2. 仲碳: 一个C原子与另二个C原子直接相 连,该C称为仲碳原子,用2°表示。
- 3. 叔碳: 一个C原子与另三个C原子直接相连, 该C称为叔碳原子, 用3°表示。
- 4. 季碳: 一个C原子与另四个C原子直接相 连,该C称为季碳原子,用4°表示。





分别与伯、仲、叔碳原子相连的氢原子,则相应称为伯、仲、叔氢原子。



§ 2-2 烷烃的命名

- 有机物之所以种类繁多,是因为它有数目庞大的同分异构体。如C20的烷烃异构体数有36万多个,因此化合物的名称应与其分子结构一一对应。一个名称只能写出一个结构,而一个结构也只能写出一个唯一的名称。一个化合物的名称不能与其它类似化合物重复和混淆,否则这个命名就毫无意义了。
- 有机物的命名常用的有习惯法、衍生物法和系统法三种。

一、习惯命名法(普通法)

■ 1. 按烃中的碳原子数叫"×烷",C₁₀及C₁₀以下用"天干"数表示(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸),C₁₀以上就用中文"十一、十二"表示。例:

C4H10 C10H22 C11H24 C20H42

丁烷 癸烷 十一烷 二十烷



习惯命名法

- **2.** 在习惯命名法中,为了区别异构体,
- 不含支链的直链叫"正×烷"。

◆含有一个支链形如 CH₃-CH- , 叫 "异×烷"。 CH₃ CH₃ CH₃ 含有两个支链形如 CH₃-C- , 叫 "新×烷"。

有机化学

烷烃



例: C5H12的三个同分异构体

■ 缺点: C原子数较少时可以采用,若C数较多、支链较多,则无法命名。

二、衍生物命名法

- 1. 烷基 我们把烷烃去掉一个H原子后剩下的原子团叫~,用"R一"表示。
- 例: CH_4 去掉一个H原子后形成的原子团, CH_3 一,我们称之为甲基。 Me
- CH₃CH₂CH₂ ー 叫丙基 n-Pr

另外有两个烷 基容易混淆。

i-Bu 异丁基

s-Bu 仲丁基



2. 衍生物命名法

- A. 不论分子中有多少个碳,一律称为"甲烷",其它均视为取代基。
- 如:CH₄,叫甲烷。而CH₃一CH₃可看作是甲烷中的一个 H被一个甲基取代的产物,叫做甲基甲烷。
- B. 取代基的书写次序按"由小到大"依次书写,取代基数目用大写中文"二、三"表示,并写在取代基名称前。例:

CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ CH₃

 CH_3 CH_3 CH_3 CH_2 CH_3

四甲基甲烷

二甲基乙基甲烷



衍生物命名法的不足



缺点:对C数较多,取代基较多的分子无法命名。如:

3, 4, 4—三甲基—3—乙基庚烷



-

三、系统命名法(IUPAC法)

- 烷烃的系统命名分直链和支链两种情况。
- 1. 直链
- 直链烷烃的命名同习惯法,只是不称为"正×烷",而直接称为"×烷"。例:
- CH₃CH₂CH₂CH₂CH₃
- 习惯法中称为——正戊烷
- 系统法中称为—— 戊烷
- 2. 含支链烷烃的命名原则



2. 含支链烷烃的命名原则**

- (1).选主链
- 选取含碳原子数最多的长链为主链,并按主链碳(直链)数命名称"×烷"。例:

■最长C链有4个C原子,就称"丁烷",余下的一个甲基作为取代基。



■ 如果可以选出的两条或两条以上的最长C链(含C数相同),此时则应选使取代基最多的那条C链为主链。例:

2,5-二甲基-3,4-二乙基己烷

最长碳链含6个C,共可选出三条,取代基数分别为2、3、4个,主链应选在使取代基最多的C链上。



(2). 主链碳编号

为什么要给主链上的碳原子编上号码呢?

为了表明取代基所处的位置,所以需要用阿拉伯数字给主链编号,该C的编号即是连在该C上取代基的位置。

■ 编号原则: 从最靠近取代基的一端开始给主链编号,并确定各取代基的位置,编号写在取代基名前,中间用一短横隔开,再写在主链名前就形成完整的命名。

一(3). 主链上连有多个取代基时,编号从最先遇到取代基的一端开始给主链编号,并用中文大写"二、三、四"表示同种取代基的数目,取代基位次由"小到大"书写,中间用逗号隔开。如: CH₃-CH-CH₂-CH-CH₂CH₂-CH-CH₃ CH₃ CH₃

2, 4, 8-三甲基壬烷

无论从左或从右编,均在第2位遇到取代基,此时应以第三个取代基为准,并从使该取代基位置最小的一端编起。



■ (4). 当主链上连有不同的烷基时,简单的 烷基写在前,复杂的基团写在后面。

3一乙基一4一甲基庚烷

4一甲基一3一乙基庚烷





烷基大小次序**

$$CH_3 - < CH_3CH_2 - < CH_3CH_2CH_2CH_2 - < CH_3 > CH -$$

不论原子数多少,只要原子序较大,就视为较复杂,若连在主体上的第一原子的原子序数相同,则比较连在第一原子上的第二原子,大者较复杂,以此类推,直到比出大小。





■ (5) 者大小不同的两个烷基连在从两端起相同的位置时,则应使较小的基团有较小的位次。如:

3一甲基一4一乙基己烷



4一甲基一3一乙基己烷



① (CH₃) ₂CHCH (CH₃) CH₂CH₃

2,3一二甲基戊烷

注意:在烷烃命名中,1位不会出现甲基,2位也不会出现乙基,等等。

2,3,5一三甲基一4一异丙基庚烷


练习


③ CH₃CH₂CH₂-CH-CH-CH₂-CH-CH₃

CH₃-CH₂ CH-CH₃ CH₃

2-甲基-5-乙基-4-异丙基-

写出下面分子的结构式:







系统命名法小结:





- **1.** 选主链 (最长碳链)
- 2. 主链编号(原则:
 - 首先是 A. 最低系列。
 - 其次才是 B. 较小基团有较小位次)
- 3. 书写名称 (先小后大)

烷烃命名是其它类化合物命名法之基础,必须熟练掌握。

§ 2-3 烷烃的结构


甲烷是烷烃中结构最 简单的分子, 经现代 物理方法测定甲烷的 分子为正四面体结构。 C原子处于正四面体 中心, 四个H原子位 于正四面体的四个顶 点。甲烷中的四个C-H键完全相同。(键 角109°28', 键长 为0.110nm)





一、C原子的sp³杂化


■ 甲烷中碳采用**sp³**杂化方式(杂化轨道理论,美, 鲍林提出,获**1964**年诺贝尔奖)



这四个sp³杂化轨道的每个杂化轨道均含有1/4的s 成份和3/4的p成份,四个杂化轨道除方向不同外完 全相同,这四个杂化轨道分别指向正四面体的四 个顶点。


Sp³杂化轨道与p轨道比较

而且杂化轨道与末杂化前 相比, 电子云集中于一端, 更利于电子云间的重叠, 利于成键。杂化后,杂化 轨道数目与杂化前相同, 但杂化后整体能量降低, 虽然电子激发时要吸收能 量,但形成化学键后可放 出更多的能量,因此体系 的能量降低,就稳定。





■ 碳原子的sp³杂化轨道与H原子的1s 轨道成键示意图




这种重叠的方式称为"头碰头"重叠,可以进行最大重叠,以这种重叠方式形成的共价键称为σ键。

有机化学 烷烃 烷烃 34



碳原子的4个sp³杂化轨道







4

σ键的定义

在化学中,将两个轨道沿着轨道对称轴方向重叠形成的键叫σ键。







p—*p* σ键

σ键的特点

- 1、电子云可以达到最大程度的重叠,所以比较牢固。
- 2、σ键旋转时不会破坏电子云的重叠, 所以σ键可以 自由旋转。








戊烷的构象



 \mathbf{u} 如 $\mathbf{C}_{\mathbf{5}}$ 的构象可能是




等等构象,但其中以锯齿折线型最为稳定,书写时为了方便,仍写作CH₃CH₂CH₂CH₂CH₃的形式。


2-4 烷烃的构象



- 乙烷的构象
- 乙烷分子中的C-C键可以自由旋转,在旋转中,由于两个甲基上的氢原子的相对位置不断地发生变化,就形成许多不同的空间排列方式。
- 仅围绕单键旋转而引起分子中各原子在空间的不同排布方式,称为构象。
- 不同构象可用球棍模型、透视式或纽曼投 影式表示。



球棍模型




纽曼投影式



1. 乙烷的构象


(1) 两面角



单键旋转时,相邻碳上的其他键 会交叉成一定的角度(\$),称为两 面角。

两面角为0° 时的构象为重叠式构象。 两面角为60° 时的构象为交叉式构象。 两面角在0-60°之间的构象称为扭曲式构象。

(2) 乙烷交叉式构象与重叠式构象的表示方法




伞式, 锯架式与纽曼式的画法也适合于其它有机化合物




乙烷的交叉式构象

能量最低的最稳定构象








乙烷的重叠式构象


能量最高的最不稳定构象







乙烷构象势能关系图



非键连相互作用 不直接相连的原子 间的排斥力。

稳定构象 位于势能曲线谷 底的构象

以单键的旋转角度为横坐标, 以各种构象的势能为纵坐标。如 果将单键旋转360度,就可以画出 一条构象的势能曲线。由势能曲 线与坐标共同组成的图为构象的 势能关系图。 扭转张力 非稳定构象具有恢复成稳 定构象的力量;


转动能垒

分子由一个稳定的交叉式构 象转为一个不稳定的重叠式 构象所必须的最低能量。

(25° 时转速达1011次/秒)




高级烷烃的碳链呈锯齿形



由于分子主要以交叉式构象的形式存在,所以高级烷烃的碳链呈锯齿形。



己烷的结构





§ 2-5 烷烃的物理性质

■ 物理性质是有机物性质的一个重要方面。主要 指物态、熔点、沸点、密度(比重)、溶解度、 折光率等等,这些数据是鉴定一个化合物的常 规数据,叫做物理常数。



- 1. 物态: 指物质的状态(固、液、气态)、 颜色、气味等。
- 在常温下, $C_1 \sim C_4$ 的烷烃是气体, $C_5 \sim C_{16}$ 为液体 C_{16} 以上为固体。正构烷烃随分子量增大而发生物态变化与卤素相似。 F_2 、 Cl_2 气体, Br_2 液体, l_2 固体。
- 2. 熔点: 正构烷烃的熔点(丙烷除外),基本上是随着分子量的增加而升高,且分子的对称性越好,熔点则较高。

有机化学 烷烃 烷烃 48



- 3. 沸点: 正烷烃沸点随C数增加而升高,并且相邻两同系物间的沸点差随分子量增加而减小,并趋于稳定。
- 在同碳数烷烃的异构体分子间,直链烷烃沸点 较高,支链越多,沸点越低。
- 因为在烷烃中(极性很小),分子间作用力主要是色散力,分子间距离越近,分子量越大,则分子间引力就越大,其沸点就高。
- 当分子带支链时,分子间不能充分地靠近,所以沸点低于相应碳数的直链烷烃。

有机化学 烷烃 绵经 49

同分异构体物理性质比较

	正戊烷	异戊烷	新戊烷
沸点 (°C)	36.1	27.9	9.5
熔点 (°C)	-129.7	-159.7	-160.6
相对密度	0.6262	0.6201	0.6135




CH₂ CH₂
CH₃ CH₂ CH₃
CH₂ CH₂
CH₃ CH₂ CH₃

分子间接触面积大 作用力强

bp: 36°C

分子间接触面积小 作用力弱



bp: 9.5°C





- 4. 相对密度: 烷烃的相对密度都小于1,基本上随分子量的增加而增加,但当C>15以后,相对密度变化不大,其极限值大约在0.8附近。
- 相对密度的变化规律与沸点相似,分子结构中支链增多,则分子间不能相互靠近,色散力较小,同样数目的分子则占用较大的空间,因而相对密度较小。
- 5. 溶解度: 遵循"相似相溶原理"
- 分子量相近,极性相似,则易互溶。烷烃是非极性分子,只能溶于弱极性的苯、醇、醚及无极性的CCl₄、CS₂等溶剂中。

有机化学 烷烃 52

§ 2-6 烷烃的化学性质

烷烃的化学性质不活泼,在室温下与强酸(浓 H₂SO₄、HNO₃)、或强碱(NaOH、KOH)、 强氧化剂($KMnO_4$ 、 $K_2Cr_2O_7$)等化学试剂都 不反应。在有机反应中可作溶剂使用,这是因 为烷烃中的C-C键、C-H键是结构牢固的σ单 键,断开时需要吸收较多能量,故烷烃的性质 较为稳定,但也绝不是不能断开,在特定的条 件下,如高温、光照条件下,可断开 σ 键发生 一些反应。

一、卤代反应

- 烷烃在通常条件下不易发生反应,但在光照或高温条件下,烷烃中H原子可被卤素原子取代,生成卤烷。在有机化学中,有机物中的H原子被其它原子或原子团取代的反应,叫取代反应。如H被卤素取代的反应叫卤代反应。
- 由于F₂性质非常活泼与烷烃在黑暗中即发生爆 炸性反应,不易控制。
- 碘代反应十分缓慢,均不实用。烷烃的卤代一般是指氯代或溴代。



1. 甲烷的氯代

(低级烷烃)甲烷与氯气混合后在直射光照射下,发生爆炸性的剧烈反应,生成HCI和炭黑,反应不能控制

该反应中生成的炭黑是黑烟状的一种颗粒极细的炭。

甲烷氯代

■ 该反应在*漫射光*的照射下,可以发生较为温和的反应,控制**CH₄和Cl₂的量可生成一系列的卤代烷化合物。**

$$CH_{4} \xrightarrow{Cl_{2}} CH_{3}C1 \xrightarrow{Cl_{2}} CH_{2}Cl_{2}$$

$$CCl_{4} \xrightarrow{Cl_{2}} CHCl_{3} \xrightarrow{Cl_{2}}$$

在实验中,反应难以控制,反应产物是这些物质的混合物,无实用价值。在工业中则可以通过控制反应条件、试剂用量来达到使某一种氯代产物为主的目的。

- - CH₄: Cl₂=10:1时,主产物是 CH₃Cl
 - CH₄: Cl₂=0.26:1时,主产物是 CCl₄
 - 利用 CH_4 的 b.p. = -164°C、
 - CH₃CI的 b.p.=-24.2°C很容易将两者分开。
- 氯代反应的反应活性:
- (F>>) Cl > Br (>>I)
- F₂爆炸性反应,难控制,I₂反应温度太高,反应速度缓慢,有实用价值的是卤代只有氯代反应、溴代反应。

有机化学



2. 氯代反应机理 ——自由基反应机理

通过对反应速度的研究,人们认为甲烷氯代反应机理是分以下几步进行的。

$$0 \quad C1:C1 \quad \xrightarrow{h_0} \quad 2 \quad \cdot C1$$

首先氯在光的照射下,发生均裂生成两个氯自由基,而氯的这种状态是非常活泼的,非常容易形成8电子的稳定结构。

有机化学

- \circ ·C1 + CH₄ \longrightarrow ·CH₃ + HC1
- 为了形成8电子的稳定结构, · Cl夺取CH₄中的 一个H原子生成HCl,同时生成一个 · CH₃。
 - $\odot \cdot CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3C1 + \cdot Cl$
- · CH₃也很活泼,它夺取Cl₂中一个CI原子生成CH₃CI和一个新的· CI。
- 在②③两步反应中,每一步都生成一个新自由基,反应在②③间循环传递。在第②步中生成的·CH,在第③步中消耗但又生成一个·CI,·CI自由基重复第②步反应。象这样每一步反应都生成一个新的自由基,使下一步反应可以不间断地进行下去,这样的反应叫链式反应、链反应或连锁反应。

有机化学



$$\bullet \cdot C1 + \cdot C1 \longrightarrow C1_2$$

$$\circ$$
 ·C1 + ·CH₃ \longrightarrow CH₃C1

$$\bullet$$
 · CH₃ + · CH₃ \longrightarrow CH₃CH₃

■ 随着第②③反应的进行,Cl₂、CH₄不断消耗,·Cl和·CH₃相对较多而发生碰撞使·Cl和·CH₃同时失活。

①
$$Cl:Cl \xrightarrow{h_0} 2 \cdot Cl$$

② $\cdot Cl + CH_4 \longrightarrow \cdot CH_3 + HCl$
③ $\cdot CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + \cdot Cl$
④ $\cdot Cl + \cdot Cl \longrightarrow Cl_2$
⑤ $\cdot Cl + \cdot CH_3 \longrightarrow CH_3Cl$
⑥ $\cdot CH_3 + \cdot CH_3 \longrightarrow CH_3CH_3$

反应①中产生的活性物质引发②③和整个反应,: 反应①称为链引发"链引发"步骤;反应链的维持是依靠反应②③的重复进行,:反应②③称为链增长(链传递)步骤;反应④⑤⑥使反应物失活,使反应终止,:反应④⑤⑥称为"链终止"。所有的链反应都要经过这三个步骤。



链增长②

$$\odot \cdot \text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \cdot \text{Cl}$$

$$\bullet$$
 ·C1 + ·CH₃ \longrightarrow CH₃C1

$$\bullet$$
 ·CH₃ + ·CH₃ → CH₃CH₃



• 在 CH_4 氯代反应中, *当CH_3CI达到一定浓度* 后,·CI还可以与 CH_3CI 反应,产生氯甲基自由基(· CH_2CI)。

$$CH_3C1 + \cdot C1 \longrightarrow \cdot CH_2C1 + HC1$$

 $\cdot CH_2C1 + Cl_2 \longrightarrow CH_2Cl_2 + \cdot C1$

■只要Cl₂的量足够,反应可以一直进行下去直到生成CCl₄,因此CH₄氯代时,反应得到的是多个产物的混合物。

有机化学 烷烃 烷烃



3. 伯、仲、叔氢的反应活性

- 在氯代反应中, H的活性顺序是:
- 叔H > 仲H > 伯H
- 这个顺序与"叔丁基自由基 > 仲丁基自由基 > 正丁基自由基"的稳定性顺序相同,在这里同学们先记住这个顺序,其原因将在以后的课程中学到,当生成的自由基越稳定,相对越易失去其上的H原子,则相应的H原子就越活泼。
- 这部分内容较简单,可以课后自己阅读。



- **1.** 完全氧化——燃烧
- 低级烷烃在空气中可以点燃,燃烧生成 CO_2 和 H_2O 。如:
- 一些烷烃因为燃烧相对缓和,而常被用作燃料,如汔油是C₇~C₈的烷烃,柴油是C₁₅~C₁₉的烷烃。在有机反应中,氧化是一个很宽的概念,不仅分子中加入氧叫氧化,分子中脱去氢也叫氧化。相应的分子中加氢去氧叫还原。



爆炸极限

- 烷烃的完全氧化就是与氧发生剧烈的氧化反应, 同时放出大量的热,使产生的气体膨胀,可以 用来作功。
- 低级烷烃的蒸气与空气混合达到一定比例,遇到明火或火花就会发生剧烈爆炸,这一比例范围就称为该化合物的爆炸极限。
- 例如: 甲烷的爆炸极限为**5.3**%~**14**%。



- 甲烷的爆炸极限为5.3%~14%,当甲烷与空气混合的浓度低于5.3%,则混合物既不燃烧也不爆炸,当甲烷的浓度高于14%,可以燃烧但不会发生爆炸性反应。
- 在煤矿中, CH₄(瓦斯、瓦斯气)积累到一定量遇明火或达到足够的温度就发生剧烈的爆炸引起事故。
- 一些内燃机(汽油机、柴油机)也是利用烷 烃燃烧产生的能量来工作。



- 烷烃与O₂在一定温度下,用特殊的催化剂催化, 则可以将烷烃氧化成醇、醛或羧酸。
- 甲烷在NO催化下,于600°C下用空气氧化可以生成甲醛。

$$CH_4 + O_2 \xrightarrow{NO} HCHO + H_2O$$



由烷烃制取醇或脂肪酸




$$CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu, 200 \circ C} + HCHO + H_2O$$

- 该反应是工业上生产甲醇的方法。另外
- 高级烷烃如石蜡烃,在MnO₂、KMnO₄或Mn(Ac)₂催化下,用空气氧化,可生成脂肪酸的混合物。

RCH₂—CH₂R'
$$\frac{\text{KMnO}_4, O_2}{107 \sim 110 \,^{\circ}\text{C}}$$
 RCOOH + R'COOH



烷烃的主要来源是石油和天然气,从油田中开采出来的未加工的石油称原油,为红褐色到黑色的粘稠液体,具有特殊气味,比重一般小于1,不溶于水,是C₅₀以下的烷烃的混合物,沸点从30°C~600°C,原油送入分馏塔后,各馏份随沸点的不同而分开,这一过程叫分馏。得到的不同沸点的组分叫馏分。



- 1.石油的组成
 - 石油是由相对分子质量大小不同的烷烃组成的混合物,产地不同,成份也不尽相同,为棕黑色粘稠液体。
- 2.石油的分馏
- 3.石油的裂化和裂解

二、天然气

- 天然气是蕴藏在地层内的可燃性气体,常与石油 伴生,主要成份是甲烷。
- 甲烷含量在86~99%的天然气叫干气; 甲烷含量在75%左右、15%乙烷、5%丙烷及其它的天然气叫湿(天然)气。
- 天然气燃烧可放出大量的热,可用作燃料,如液化石油气。也可用作工业上制甲醇、乙炔等化工原料。无论石油和天然气,都不可能在工业规模上分离出纯的单一烷烃,这一般需要通过合成方法取得。

有机化学 烷烃 72





$$2 \text{ CH}_4 \xrightarrow{O_2} \text{HC} = \text{CH} + 3 \text{ H}_2\text{O}$$

- 该反应是目前工业上制乙炔的最主要的方法。
- C₂₀以下烷烃都可燃烧,其蒸气(在爆炸极限内)遇明火可发生爆炸,故使用时需特别小心,防止发生火灾。

小结

- 一、烷烃的命名
 - 1.习惯命名法
 - 2.衍生物命名法
 - 3.系统命名法*****
- 二、烷烃的物理性质
- (烷烃的物态,熔、沸点的变化规律、 溶解度规律)
- 三、烷烃的化学性质
 - 1. 烷烃的氯代反应****
 - 2. 氯代反应机理****
 - 3. 烷烃的氧化反应****

