6 Guía del Modulador 3D - Trajectory Hub

Índice

- 1. Introducción
- 2. Conceptos Fundamentales
- 3. Instalación y Configuración
- 4. Uso Básico
- 5. Presets Disponibles
- 6. Control Avanzado
- 7. Integración con Spat
- 8. Ejemplos Prácticos
- 9. Solución de Problemas

© Introducción

El **Modulador 3D** es un sistema avanzado que permite controlar la orientación y directividad de las fuentes sonoras en Spat Revolution, independientemente de su posición en el espacio. Esto añade una capa adicional de expresividad y complejidad al movimiento espacial.

¿Qué hace el modulador?

- Controla la orientación: Yaw (giro horizontal), Pitch (inclinación) y Roll (rotación)
- Modula la apertura: Controla la directividad del haz sonoro
- Es independiente de la posición: La fuente puede moverse en el espacio mientras su orientación se modula
- Permite presets complejos: Desde respiraciones suaves hasta movimientos caóticos

Conceptos Fundamentales

Parámetros P1, P2, P3

El sistema simplifica el control mediante tres parámetros principales:

P1 - Forma de Modulación

Combina:

- m1: Forma base (circular, lissajous, espiral, etc.)
- (m2): Variaciones de escala y traslación

• (m3): Modos de rotación

P2 - Velocidad (LFO)

- Frecuencia de la modulación en Hz
- Rango típico: 0.1 10 Hz

P3 - Directividad (Aperture)

- Apertura del haz sonoro
- Rango: 0.0 (muy direccional) a 1.0 (omnidireccional)

Controladores C1 y C2

- C1: Selector/interpolador de presets
- **C2**: Control de intensidad global (0-100%)

Instalación y Configuración

1. Actualizar los archivos del proyecto

```
bash

# Asegúrate de tener la versión más reciente
cd trajectory_hub
git pull

# Reorganizar si es necesario
python tools/reorganize_project.py
```

2. Verificar que el modulador esté habilitado

```
# Al crear el motor, asegúrate de habilitar el modulador
engine = EnhancedTrajectoryEngine(
    n_sources=50,
    update_rate=120,
    enable_modulator=True # iImportante!
)
```

3. Probar la instalación

```
# Ejecutar el test de integración
python test_modulator_integration.py

# O ejecutar con demo en vivo
python test_modulator_integration.py --demo --demo-duration 60
```

M Uso Básico

Ejemplo 1: Aplicar un preset simple

```
# Crear un macro
engine.create_macro("mi_grupo", source_ids=[0,1,2,3,4])
# Aplicar preset de respiración suave
engine.apply_orientation_preset("mi_grupo", "respiración_suave")
```

Ejemplo 2: Ajustar velocidad e intensidad

```
# Cambiar velocidad de modulación (P2)
engine.set_orientation_lfo("mi_grupo", 0.5) # 0.5 Hz

# Ajustar intensidad global (C2)
engine.set_orientation_intensity("mi_grupo", 0.7) # 70%
```

Ejemplo 3: Desde el controlador interactivo

```
bash
# En el menú principal:
20 -> Aplicar Preset de Modulación
21 -> Ajustar Velocidad (LF0)
22 -> Ajustar Intensidad
```

Presets Disponibles

1. respiración_suave 遙

- · Movimiento circular suave como respiración
- Ideal para: ambientes tranquilos, meditación

• LFO: 0.2 Hz

2. nervioso_aleatorio 🗲

• Vibraciones nerviosas aleatorias

• Ideal para: tensión, suspenso

• LFO: 5.0 Hz

3. espiral_cósmica

· Espiral expansiva lenta

• Ideal para: espacios amplios, ciencia ficción

• LFO: 0.1 Hz

4. lissajous_complejo ∞

• Figura de Lissajous 3D compleja

• Ideal para: patrones hipnóticos

• LFO: 0.3 Hz

5. péndulo_hipnótico 🗥

• Movimiento pendular hipnótico

• Ideal para: transiciones suaves

• LFO: 0.4 Hz

6. vibración_sísmica 🔾

· Vibraciones sísmicas rápidas

Ideal para: terremotos, impactos

• LFO: 8.0 Hz

7. flotación_oceánica 🐔

Movimiento ondulante como en el océano

• Ideal para: escenas submarinas

• LFO: 0.15 Hz

8. rotación_mecánica 🌼

· Rotación mecánica constante

• Ideal para: maquinaria, robots

• LFO: 1.0 Hz

Control Avanzado

Interpolación entre Presets

```
# Interpolar entre dos presets
# factor: 0.0 = respiración_suave, 1.0 = nervioso_aleatorio
engine.interpolate_orientation_presets(
    "mi_grupo",
    "respiración_suave",
    "nervioso_aleatorio",
    0.5 # 50% de cada uno
)
```

Configuración Manual de Formas

```
# Configurar forma directamente
engine.set_orientation_shape(
    "mi_grupo",
    shape="lissajous",
    scale=[1.0, 0.7, 0.5], # Escala en yaw, pitch, roll
    translation=[0.0, 0.0, 0.0] # Offset
)
```

Desfase Temporal entre Fuentes

```
# Crear efecto orgánico con desfase
engine.apply_orientation_preset(
    "mi_grupo",
    "espiral_cósmica",
    intensity=1.0,
    time_offset_spread=0.2 # 0.2s entre cada fuente
)
```

🔌 Integración con Spat

Parámetros OSC Enviados

El modulador envía estos parámetros a Spat:

```
/source/{id}/yaw # Giro horizontal (grados)
/source/{id}/pitch # Inclinación (grados)
/source/{id}/roll # Rotación (grados)
/source/{id}/aperture # Directividad (0.0-1.0)
```

Verificar la Comunicación

```
# Obtener estadísticas OSC
stats = engine.osc_bridge.get_stats()
print(f"Orientaciones enviadas: {stats['parameters_sent']['orientations']}")
```

Fiemplos Prácticos

Ejemplo 1: Bandada de Pájaros Nerviosos

Ejemplo 2: Ambiente Submarino

```
# Crear grupo de fuentes
engine.create_macro("submarino", list(range(10)), formation="grid")

# Sin movimiento de posición
engine.set_macro_trajectory("submarino", "static")

# Modulación oceánica
engine.apply_orientation_preset("submarino", "flotación_oceánica")
engine.set_orientation_lfo("submarino", 0.1) # Muy lento
```

Ejemplo 3: Máquina Industrial

```
# Crear componentes de máquina
engine.create_macro("maquina", list(range(5)), formation="line")

# Rotación mecánica constante
engine.apply_orientation_preset("maquina", "rotación_mecánica")

# Diferentes velocidades para cada componente
```

modulator.lfo_frequency = 0.5 + i * 0.2 # Velocidades escalonadas

for i, sid in enumerate(engine.macros["maquina"].source_ids):

modulator = engine.orientation_modulators[sid]

```
Solución de Problemas
```

El modulador no funciona

1. Verificar que esté habilitado:

```
python
print(engine.enable_modulator) # Debe ser True
```

2. Verificar que el modulador existe para la fuente:

```
python

sid = 0 # ID de la fuente

if sid in engine.orientation_modulators:
    print("Modulador existe")
    print(f"Activo: {engine.orientation_modulators[sid].enabled}")
```

3. Verificar conexión OSC:

```
python

stats = engine.osc_bridge.get_stats()
if stats['active_targets'] == 0:
    print("A No hay destinos OSC activos")
```

Las orientaciones no se ven en Spat

- 1. Verificar que Spat esté recibiendo OSC:
 - Puerto correcto (normalmente 9000)
 - IP correcta (127.0.0.1 para local)
- 2. Verificar que las fuentes existan en Spat:
 - El modulador usa los mismos IDs que las posiciones

• Spat debe tener las fuentes creadas

3. Verificar el umbral de actualización:

```
python

# Reducir umbral si es necesario
engine._orientation_update_threshold = 0.001 # Más sensible
```

Rendimiento bajo con muchas fuentes

1. Reducir la tasa de actualización:

```
python
engine = EnhancedTrajectoryEngine(update_rate=60) # 60 FPS
```

2. Desactivar moduladores no usados:

```
python
engine.toggle_orientation_modulation("mi_grupo", False)
```

3. Usar bundles OSC:

```
python
engine.osc_bridge.targets[0].use_bundles = True
```

Mejores Prácticas

- 1. Combinar con moderación: No todas las fuentes necesitan modulación
- 2. **Usar desfases**: Crea movimientos más orgánicos
- 3. Ajustar intensidad: Raramente necesitas 100% de intensidad
- 4. Pensar en el contexto: Elige presets apropiados para la escena
- 5. Experimentar: Los mejores efectos vienen de la experimentación

<section-header>

```
python
```

```
# Crear macro con modulador
engine.create_macro("nombre", [0,1,2], enable_modulator=True)

# Aplicar preset
engine.apply_orientation_preset("nombre", "preset_name")

# Ajustar velocidad
engine.set_orientation_lfo("nombre", 0.5)

# Ajustar intensidad
engine.set_orientation_intensity("nombre", 0.8)

# Interpolar presets
engine.interpolate_orientation_presets("nombre", "preset1", "preset2", 0.5)

# Toggle on/off
engine.toggle_orientation_modulation("nombre", True/False)

# Obtener presets disponibles
presets = engine.get_orientation_presets()
```

¡Disfruta creando movimientos complejos y expresivos con el Modulador 3D!