



Manual de usuario

Acordes, escalas y melodía en un mismo espacio de trabajo

Versión 1.0 · Windows


1. Bienvenida

Gavna Music Composer es un espacio de trabajo para componer progresiones de acordes. Acordes, escalas y melodía conviven en los mismos ocho **slots**: puedes escuchar una progresión, ver qué escalas encajan y esbozar una melodía encima en una sola pantalla, y después llevar el resultado a tu DAW como MIDI.

Este manual recorre todas las partes de la aplicación. No hace falta leerlo de corrido: con las secciones 2 y 3 alcanza para empezar.

Prueba gratis y licencia. Gavna Music Composer funciona gratis durante 15 días. Después necesita una clave de licencia: **Ayuda** → **Comprar o activar Gavna Music Composer...** abre la ventana de licencia, donde **Comprar** te lleva a la página de compra (un solo pago, sin suscripción) y la clave que recibes por email va en el campo de abajo. Para activar hace falta conexión a internet una vez; después Gavna Music Composer funciona sin conexión. **Desactivar en esta computadora**, en la misma ventana, libera la activación para que puedas usar tu clave en otra computadora.

2. La pantalla de un vistazo



La barra superior, las pestañas de módulos y el Banco de memoria.

- **Barra superior:** Abrir proyecto, Abrir último, Guardar, Guardar como; la luz de **AUDIO** (roja = sonido activado; clic para silenciar); Deshacer y Rehacer.
- **Pestañas de módulos:** Teclado, Módulo de acordes, Módulo de escalas, Biblioteca y Módulo de progresiones. Al hacer clic en una pestaña, ese módulo sube justo debajo del Banco de memoria. También puedes arrastrar una pestaña, o la cabecera de un módulo, para reordenarlos.
- **Banco de memoria:** siempre arriba; tus ocho slots.

- **Módulos:** debajo. La flecha a la derecha del título de cada módulo lo contrae o lo expande. El Banco de memoria es fijo: siempre queda abierto.

3. Banco de memoria

El Banco de memoria guarda tu progresión: ocho slots de un compás cada uno, que se reproducen de izquierda a derecha.



Cada slot: íconos de capas, pantalla y piano roll.

Agregar un acorde

- **Escríbelo** en el campo de un slot vacío —*Dm7*, *Cmaj7*, *F#m7b5*...— y pulsa Enter.
- **Elígelo** en la Biblioteca, en los "Acordes posibles" del Teclado o en el Módulo de acordes (secciones 4 a 7).
- **Arrástralo** desde cualquiera de ellos hasta un slot.

Partes de un slot

- **Íconos de capas:** rojo, acorde; violeta, escala; celeste, melodía. Haz clic en uno para ocultar o mostrar esa capa en este slot; **Alt + clic** lo hace en todos los slots a la vez; **Ctrl + clic** borra esa capa —el acorde, la escala o la melodía— de este slot, sin tocar las otras dos (Ctrl + Z la recupera). Las capas ocultas no se reproducen ni se exportan. La X vacía el slot.
- **Pantalla:** el nombre del acorde, la escala superpuesta (si la hay), el número de slot y, si no es 4/4, su compás.
- **Piano roll:** tres octavas (Do3–Si5). Las barras rojas son las notas del acorde; las violetas, la escala; los bloques celestes, la melodía. Un acorde que se coloca sobre una melodía va a la octava de la melodía; **Ctrl + arrastrar** sus barras rojas hacia arriba o abajo lo mueve por octavas (suena donde se ve).

- **+ bajo los slots** agrega una segunda fila, los slots 9 a 16, y cada grupo del Módulo de progresiones también suma 8 slots; el **-** bajo la segunda fila la minimiza: el contenido de los slots 9 a 16 se conserva, inactivo (no se muestra, no suena ni se exporta), y el siguiente **+** lo vuelve a mostrar. **Borrar**, a su lado, vacía esa fila minimizada (Ctrl + Z la recupera). **Edición** → **Preferencias** → **Slots de proyectos nuevos** hace que los proyectos nuevos empiecen con 8 o 16.
- **4 | 8**: la grilla de melodía bajo el roll, en negras o en corcheas (el doble de pasos en cualquier compás: 3 | 6 en 3/4). Ctrl + clic lo aplica a todos los slots. **Edición** → **Preferencias** → **Grilla de melodía de slots nuevos** elige con cuál empiezan los slots nuevos.
- **Alt + rueda del mouse** sobre un slot lo separa como ventana flotante que crece con cada paso de la rueda, para ver y editar su melodía con más comodidad; hacia abajo lo achica. Su **X** pasa a ser una tecla de minimizar: esa tecla o **Esc** lo devuelven a su lugar.

Seleccionar slots


Haz clic en un slot para seleccionarlo y escucharlo: suena su acorde y, si tiene, su melodía, como un compás al tempo actual (cada capa solo si su ícono está visible). **Shift + clic** selecciona un rango; **Ctrl + clic** agrega o quita un slot suelto. Las teclas **1 a 8** seleccionan un slot desde el teclado. Un clic en un espacio vacío de la ventana —el fondo, el fondo de un panel, el hueco entre slots— quita la selección.

Escribir una melodía

Selecciona un slot y haz clic en su piano roll para poner una nota: una nota por tiempo. Arrastra una nota para moverla; selecciónala y pulsa **Supr** para quitarla, o usa las **flechas** para moverla.

El menú de clic derecho del slot

- **Bloquear slot**: un slot bloqueado no se puede cambiar, vaciar, mover ni transponer hasta que lo desbloquee (también **Ctrl + L**).
- **Compás 2/4 a 5/4**: el compás propio del slot.
- **Enviar a Grupo 1 a 4**: copia el slot (o los slots seleccionados) al Módulo de progresiones. Un slot vacío que forma parte de la selección también abre este menú, y viaja como un compás de silencio.
- **Quitar la escala superpuesta y Quitar acorde**.




Clic derecho en un slot.

Mover, copiar y vaciar

Arrastra un slot sobre otro para moverlo (una selección múltiple se mueve en bloque). **Ctrl + C** / **Ctrl + V** / **Ctrl + X** copian, pegan y cortan slots, **Ctrl + D** los duplica, **Supr** los vacía, y **Vaciar slots** vacía todo

el banco salvo los slots bloqueados.

Reproducción y tempo



Reproducir / Detener / Repetir, la pantalla de BPM y el recordatorio de Ctrl + arrastrar.

Reproducir (o la barra espaciadora) toca los slots con contenido uno tras otro, acordes y melodía, con el piano de cola; los slots vacíos entre slots con contenido son silencios, y los vacíos antes del primero y después del último no se tocan. **Ctrl + Reproducir** (o Ctrl + Espacio) toca solo los slots seleccionados. La pantalla del slot que suena se ilumina. **Repetir** (el botón junto a Detener, o la tecla R) hace que, al terminar el último slot, el banco vuelva a empezar sin pausa hasta que pulses Detener (si no estaba sonando nada, además empieza a reproducir); si cambias un acorde mientras suena, lo oyes en la vuelta siguiente. Si lo apagas mientras suena, termina la vuelta en curso y se detiene. La **pantalla de BPM** fija el tempo entre 30 y 300: arrastra hacia arriba o hacia abajo sobre ella (con Shift, en pasos finos), o haz doble clic y escribe un valor. Los proyectos nuevos empiezan en 120 BPM; un proyecto guardado recuerda su propio tempo.

MIDI de entrada y de salida

- **Importar melodía MIDI:** lee un archivo MIDI y pone sus compases como melodía de los slots, un compás por slot; una melodía de más de 8 compases abre los slots 9 a 16. La melodía se mueve por octavas enteras para quedar lo más cerca posible del centro del roll (un aviso indica si se movió). Los acordes no cambian.
- **Exportar MIDI:** guarda el banco (o los slots seleccionados) como archivo MIDI, con acordes y melodía en pistas separadas, al tempo actual.
- **Ctrl + arrastrar:** mantén Ctrl y arrastra un slot (o una selección) fuera de Gavna Music Composer, a una carpeta o directo a una pista de tu DAW. Se suelta como archivo *.mid* con exactamente las capas que muestra el slot. Un arrastre normal, sin Ctrl, mueve las cosas dentro de Gavna Music Composer.

4. Teclado




En rojo, las notas forman un acorde exacto; en celeste, no.

Haz clic en las teclas para agregar o quitar notas (oírás cada una); arrastra sobre las teclas para agregar varias; clic derecho en una tecla para quitarla. **Ctrl + clic** en cualquier tecla toca todas las notas ingresadas hasta ese momento, juntas, sin cambiar nada. Mientras las notas seleccionadas forman un acorde exacto se ven en **rojo**; si no, en **celeste**.

Acordes posibles muestra todos los acordes que contienen tus notas; con **Estricto** activado, solo los formados exactamente por esas notas. Acota la lista con **Buscar**, **Todas las raíces** y **Todos los tipos**. Haz clic en un acorde para agregarlo al Banco de memoria, clic derecho para escucharlo, o usa **Enviar a BANCO DE MEMORIA** para enviar las notas tal como están. **BORRAR** quita la selección.

5. Módulo de acordes



Sugerencias para el acorde seleccionado, y Transponer.

El Módulo de acordes trabaja sobre el acorde seleccionado en el Banco de memoria. El recuadro de la derecha indica qué hará una sugerencia: **Reemplazar** el acorde seleccionado, o ir **Después de** el último (o en el slot vacío que seleccionaste).


- **SINCRONIZAR RAÍZ** (activado): muestra los acordes del modo cuyo acorde de tónica es el seleccionado, con su grado (i, ii, IV...): un acorde mayor se lee como su tonalidad mayor, uno menor como su tonalidad menor, G7 como Sol mixolidio, Bm7b5 como Si locrio, un disminuido de 7.^a como la menor armónica medio tono arriba, y un acorde al que le pusiste un modo (Re dórico sobre Dm7)

se lee en ese modo. Desactívalo para elegir tú la raíz y el modo; un grado cuyas notas no forman un acorde por terceras (en algunas escalas exóticas) no muestra ninguno.

- **MODO ÁNIMO:** ordena acordes en todas las raíces según lo bien que continúan la música, en la tonalidad de todo el Banco de memoria: las dominantes resuelven adonde llevan (V7 a I, vii° medio tono arriba, el sustituto tritonal medio tono abajo), V a vi es la cadencia rota, y el resto sigue la tabla clásica de progresiones de fundamentales. Con un acorde seleccionado, ordena lo que mejor lo *reemplaza* entre sus vecinos. Filtra por ánimo —alegre, esperanzador, estático, brillante, melancólico, oscuro, tenso, ira, misterioso— o *punte*: acordes fuera de la tonalidad sin una función reconocible. El texto de ayuda de cada acorde nombra su función cromática cuando la tiene: dominante secundaria, disminuido de sensible, sustituto tritonal, napolitano, intercambio modal.
- **Basadas en la melodía:** cuando el slot seleccionado tiene melodía y no tiene acorde, el módulo la armoniza como se enseña: las notas en tiempo fuerte y las largas pertenecen al acorde, las demás pueden ser de paso; primero los acordes de la tonalidad.

Haz clic en una sugerencia para colocarla; clic derecho para escucharla antes. **TRANSPONER** trabaja sobre todo el banco o solo sobre los slots seleccionados; los slots bloqueados no cambian. **Sin escala**, mueve todo la misma cantidad de semitonos hacia la nueva raíz: cada acorde conserva sus intervalos, la melodía su contorno y cada slot su escala. **Con una escala**, lleva la progresión de su tonalidad a la elegida **grado por grado** (transposición diatónica): de Do mayor a La menor, I–vi–IV–V pasa a i–VI–iv–V (Am F Dm E). Cada acorde toma el de la nueva tonalidad en el mismo grado, con su misma riqueza (una tríada sigue siendo tríada, un acorde con 7.^a conserva la 7.^a); un acorde prestado conserva su relación con la tónica; la melodía se mueve por grados de la escala, y la escala de un slot pasa al modo correspondiente. **Ctrl + ↑ / ↓** transpone un semitono, como TRANSPONER sin escala.


6. Módulo de escalas



Todas las escalas que contienen el acorde seleccionado.

Muestra todas las escalas (de 73) que contienen el acorde seleccionado en el Banco de memoria; las más destacadas comparten su raíz. Haz clic en una escala —o arrástrala sobre un slot— para superponerla a ese acorde como notas violetas en el piano roll. Se quita desde el menú de clic derecho del slot.


7. Biblioteca



Elige una raíz y luego un tipo de acorde.

Los 44 tipos de acorde en todas las tonalidades. Elige una raíz en la fila superior y haz clic en un acorde para agregarlo al Banco de memoria (en el slot seleccionado o en el primero libre), clic derecho para escucharlo, o arrástralo sobre un slot.

8. Módulo de progresiones



Cuatro grupos, la Referencia y las técnicas de arreglo.

Cuatro grupos de ocho acordes para armar secciones o variaciones de una canción.

- **Llenar un grupo:** escribe acordes en sus campos, suelta acordes desde el Banco de memoria o la Biblioteca, o usa *Enviar a Grupo* desde el menú de clic derecho de un slot.
- **Referencia:** el grupo del que parte todo arreglo; se elige con los botones de arriba a la izquierda.
- **Arreglando:** el grupo donde escriben las técnicas. Haz clic en un grupo vacío (gris) para convertirlo en destino.
- **Técnicas:** 20, en cinco familias: **Energía** (Tensión, Alivio, Calma, Ascenso, Descenso), **Distancia** (Contraste, Reflejo, Claroscuro, Salto, Deriva, Polaridad), **Cierre** (Agridulce, Suspenso, Horizonte), **Variación** (Giro, Densidad, Desnudo) y **Color** (Nostalgia, Sueño, Sombra). Pasa el mouse sobre una para leer qué hace. Cada una se reconstruye desde la Referencia, así que probar otra nunca se acumula sobre la anterior. El resultado sigue la forma de la Referencia: un compás vacío allí queda

vacío, y cada acorde conserva el compás (4/4, 3/4...) de su lugar. Cada técnica reelabora la progresión entera, compás por compás, con un concepto teórico concreto (dominantes secundarias, rearmónización plagal, armonía negativa, intercambio modal...), y nunca repite un acorde en dos compases seguidos donde la Referencia avanza; solo la familia **Cierre** cambia únicamente el final, porque una cadencia es el final de una frase.

- **Íconos del grupo:** reproducir el grupo (mientras suena, Reproducir se convierte en Detener y su fondo late suavemente, y el acorde que está sonando se ilumina; la barra espaciadora y el Detener del Banco de memoria también lo detienen), enviarlo al Banco de memoria, exportarlo como MIDI, vaciarlo. El lápiz lo renombra.
- **Acordes de un grupo:** clic para seleccionar, doble clic para editar, clic derecho para escuchar, Supr para quitar.
- **Ctrl + arrastrar** un acorde exporta ese acorde; en cualquier otra parte del grupo, exporta el grupo entero. **EXPORTAR MIDI** (arriba a la derecha) exporta todos los acordes de todos los grupos.

9. Proyectos y preferencias

- **Guardar / Guardar como** guardan todo —Banco de memoria, Módulo de progresiones y tempo— en un archivo de proyecto (*.json*). **Abrir proyecto**, **Abrir último** y **Archivo** → **Abrir reciente** lo recuperan.
- Si cierras con cambios sin guardar, Gavna Music Composer pregunta si quieres guardarlos.
- **Edición** → **Preferencias: Retomar la última sesión al iniciar** reabre tu último proyecto y el orden de los módulos; **Idioma** cambia entre English y Español al instante; **Nombres de notas** elige americano (C D E) o latino (Do Re Mi), también desde el menú Ver. En cualquiera de los dos, cada nota se escribe según la tonalidad: el Banco de memoria y cada grupo del Módulo de progresiones usan la suya (Mib en Do menor, Re# en Mi mayor; los acordes prestados con bemol, las sensibles con sostenido), y donde no hay tonalidad —la Biblioteca, el Teclado— como en el cifrado: Do# Mib Fa# Lab Sib. **Al cerrar con cambios sin guardar** puede ser Preguntar siempre, Guardar sin preguntar o Cerrar sin guardar; tildar **No preguntar de nuevo** en esa pregunta lo fija. **Restablecer todas las preferencias...** deja todas las opciones como en una instalación nueva (y la pregunta al cerrar vuelve).

10. Atajos de teclado

Ctrl + N / O / S	Nuevo / Abrir / Guardar proyecto
Ctrl + Shift + S	Guardar como
Ctrl + Espacio	Reproducir solo los slots seleccionados
Ctrl + clic en el Teclado	Escuchar las notas ingresadas en el Teclado
Alt + rueda del mouse	Agrandar un slot como ventana flotante (Esc lo devuelve)
Ctrl + arrastrar barras rojas	Subir / bajar de octava el acorde de un slot
Ctrl + I / Ctrl + E	Importar melodía MIDI / Exportar MIDI
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Deshacer / Rehacer
Ctrl + C / V / X	Copiar / pegar / cortar los slots seleccionados
Ctrl + A / Ctrl + D	Seleccionar todos los slots / deseleccionar todo
Ctrl + Shift + D	Duplicar los slots seleccionados
Supr	Vaciar los slots seleccionados (o la nota de melodía seleccionada)
Espacio	Reproducir / Detener
R	Activar / desactivar la repetición
1 a 8	Seleccionar un slot del Banco de memoria
Ctrl + ↑ / ↓	Transponer un semitono
Ctrl + L	Bloquear / desbloquear los slots seleccionados
Flechas	Mover la nota de melodía seleccionada
Shift + clic / Ctrl + clic	Seleccionar varios slots
Arrastrar / Ctrl + arrastrar	Mover dentro de Gavna Music Composer / exportar como .mid a una carpeta o DAW
F11 / Esc	Pantalla completa / salir de pantalla completa

11. Consejos y solución de problemas

- **¿No hay sonido?** Revisa que la luz de AUDIO esté roja y que el volumen del sistema esté alto. El piano se carga en segundo plano en los primeros momentos después de abrir la app; hasta entonces suena un sonido más simple.
- **"Ese slot está bloqueado"**: haz clic derecho en el slot y elige Desbloquear, o pulsa Ctrl + L.
- **¿Un arrastre no llega a tu DAW?** Asegúrate de mantener Ctrl desde el comienzo del arrastre.
- **Ayuda → Atajos de teclado** muestra la lista de atajos en cualquier momento.
- **¿La clave de licencia no se activa?** Cópiala directamente del email de compra, sin espacios alrededor. Si dice que la clave ya está activa en el máximo de computadoras, desactívala primero en una de ellas (Ayuda → Licencia de Gavna Music Composer...).

