## I/O nel nucleo

## G. Lettieri

## 9 Maggio 2017

Le operazioni di I/O offrono un'ottima opportunità per sfruttare appieno l'ambiente multiprogrammato. Tipicamente, un processo che inzia una operazione di I/O non può proseguire finché l'operazione non è terminata, e d'altro canto l'operazione stessa è normalmente lenta e non ha bisogno della CPU per essere portata avanti, o ne ha bisogno in minima parte. L'idea è quindi di bloccare i processi che iniziano una operazione di I/O e sbloccarli (riportarli in coda pronti) quando l'operazione è terminata. In questo modo altri processi potranno andare in esecuzione mentre è in corso l'operazione di I/O e la CPU sarà sfruttata più efficientemente. Si noti che il sistema deve sapere che l'operazione è completata mentre è in esecuzione un processo che, in generale, è completamente scorrelato da essa. Il completamento dell'operazione dovrà essere segnalato da una interruzione, in modo che il sistema possa riacquistare il controllo della CPU e svolgere le operazioni necessarie, tra cui sbloccare il processo che aveva richiesto l'operazione.

Si noti che quanto appena descritto è un esempio di sincronizzazione: vogliamo che il processo che ha iniziato l'I/O possa proseguire solo dopo che l'operazione di I/O è stata completata.

In ambiente multiprocesso il sistema deve anche preoccuparsi di coordinare l'accesso alle periferiche. Tipicamente, mentre una periferica è impegnata in una operazione di I/O, non può essere usata per altre operazioni. Se un processo vuole usare una periferica mentre questa è occupata, deve aspettare che la precedente operazione termini e la periferica ritorni libera. Si noti che, a differenza del precedente, questo non è un problema di sincronizzazione, ma di mutua esclusione: se due processi,  $P_1$  e  $P_2$ , vogliono entrambi usare la stessa periferica, è per noi indifferente se la usa prima  $P_1$  e poi  $P_2$  o viceversa; l'unica cosa che ci interessa è che non la usino contemporaneamente. Si noti infine che la mutua esclusione possiamo garantirla separatemente per ogni periferica: se  $P_1$  e  $P_2$  devono usare due periferiche distinte non hanno bisogno di coordinarsi.

Notiamo ora che i processi di cui stiamo parlando sono processi *utente* e, come al solito, sono da considerarsi non fidati. Non possiamo dunque aspettarci che gli utenti si coordinino tra di loro per usare le periferiche uno alla volta, o che sospendano volontariamente i propri processi per far andare avanti quelli degli altri. Per imporre la mutua esclusione e la sincronizzazione di cui sopra procediamo come al solito:

- impediamo agli utenti di parlare direttamente con le periferiche e
- forniamo delle primitive per svolgere le operazioni di I/O sotto il controllo del sistema.

Per realizzare il primo punto facciamo in modo che il campo IOPL del registro **rflags** dei processi utente specifichi il valore "sistema". In questo modo, mentre il processore si trova a livello utente, genera una eccezione ogni volta che si prova ad eseguire una istruzione di in o out <sup>1</sup> Notare che, indipendetemente da questo problema, siamo sostanzialmente obbligati a settare il campo IOPL a "sistema", in quanto questo è anche il modo in cui vietiamo agli utenti l'utilizzo delle istruzioni sti e cli, che abilitano e disabilitano le interruzioni esterne mascherabili. Per vietare l'accesso alle periferiche che hanno i registri mappati in memoria ricorriamo invece alla MMU, in uno dei due modi possibili: o non inserendo traduzioni che portino ai registri delle periferiche, o proteggendo le traduzioni con i bit "S/U" nei descrittori.

Occupiamoci ora della struttura generale delle primitive di I/O che il sistema deve fornire. Una tipica primitiva di lettura avrà una interfaccia simile a questa:

La primitiva riceve un parametro id, che serve ad identificare la periferica da cui il processo vuole leggere, e un indirizzo buf che punta ad un buffer in cui l'utente vuole ricevere i dati. Faremo l'ipotesi che i dati siano sempre una sequenza di byte. Il parametro quanti specifica il numero di byte che l'utente vuole leggere. È l'utente che deve preoccuparsi di dichiarare un buffer grande a sufficienza per contenere i byte richiesti. Vedremo che il sistema può imporre altre limitazioni su questo buffer.

Analogamente, la tipica primitiva di scrittura avrà questa interfaccia verso gli utenti:

I parametri hanno lo stesso significato del caso precedente, ma ora il buffer puntato da buf deve contenere i dati che l'utente vuole scrivere (la primitiva si limita a leggerli, da cui il **const**).

In Figura 1 vediamo un esempio di programma utente che utilizza una primitiva di ingresso e una di uscita. In questo caso si tratta delle primitive che il sistema mette a disposizione per leggere una linea dalla tastiera (readconsole) e scrivere una linea sul video (writeconsole). Le primitive sono dichiarate in sys.h nel seguente modo:

```
extern "C" void readconsole(char* buff, natl& quanti);
extern "C" void writeconsole(const char* buff);
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Per vietare in e out sono necessari anche altri accorgimenti, che tralasciamo per semplicità; maggiori dettagli si trovano nel codice.

```
1
   #include <sys.h>
2
   #include <lib.h>
3
4
   process hello body hello_body(0), 20, LIV_UTENTE;
5
6
   const int NAME_SIZE = 80;
7
8
   char nome[NAME_SIZE];
9
   natl lun = NAME_SIZE;
10
11
   process_body hello_body(int a)
12
13
            char buf[NAME_SIZE + 100], *ptr;
14
            writeconsole("Ciao, _come_ti_chiami?");
            readconsole(nome, lun);
15
            ptr = copy("Ciao_", buf);
16
17
            ptr = copy(nome, ptr);
18
            ptr = copy(",_piacere_di_conoscerti", ptr);
19
            writeconsole(buf);
20
            pause();
21
```

Figura 1: Un programma utente con operazioni di I/O.

Entrambe non hanno bisogno di un parametro id, in quanto il sistema dispone di un'unica tastiera e un unico video, e usano il più comodo **char** invece di natb. La writeconsole, inoltre, è particolare in quanto non ha bisogno di un parametro che indichi il numero dei byte da scrivere (usa il terminatore di stringa per capire quando fermarsi) e, soprattutto, non blocca il processo che la invoca, in quanto la scrittura sul video richiede l'uso della CPU per copiare i caratteri in memoria video, e dunque non possiamo usare la CPU per eseguire un altro processo.

Nella readconsole il parametro quanti è passato per riferimento in quanto l'operazione legge una linea, terminata da *a capo*, la cui lunghezza non è nota *a priori*. L'utente scrive inizialmente in quanti la dimensione del buffer che lui ha allocato, in modo che la primitiva non tenti comunque di leggere più byte di quelli. Al ritorno, la primitiva scrive in quanti il numero di byte effettivamente letti.

La primitiva readconsole blocca il processo fino a quando l'operazione non è conclusa. Questo ha perfettamente senso: l'operazione si svolge alla velocità con cui l'utente umano batte i caratteri sulla tastiera; nel frattempo il processore ha tutto il tempo di portare avanti altri processi. Dal punto di vista del processo che ha chiamato la readconsole il blocco è completamente trasparente: alla riga 15 il programma chiede di leggere un massimo di NAME\_SIZE caratteri nel buffer nome (allocato alla riga 8); alla riga 17 copia la stringa contenuta in nome all'indirizzo ptr. Come si vede, il programma

assume che, una volta che la readconsole è ritornata, l'operazione sia conclusa. Inoltre, dal programma non è possibile dedurre che il processo si blocca durante l'esecuzione della readconsole. Il programma non si preoccupa nemmeno di garantire che nessun altro stia cercando di usare la tastiera: si limita a chiamare la readconsole quando ne ha bisogno (e lo stesso per la writeconsole). Sincronizzazione e mutua esclusione, dunque sono nascoste all'interno delle primitive, e da queste garantite.

## 1 Realizzazione con primitiva e driver

Torniamo a considerare una generica operazione di lettura, con interfaccia utente

```
extern "C" void read_n(natl id, natb *buf, natl quanti)
```

Assumiamo che nel sistema siano installate diverse periferiche simili, identificate dunque dal parametro id. Assumiamo inoltre che queste periferiche siano in grado di trasferire un byte alla volta, inviando una richiesta di interruzione ogni volta che è disponibile un nuovo byte. L'interfaccia di ogni periferica avrà un registro di controllo per abilitare e disabilitare le interruzioni (CTL) e un registro di ingresso da cui leggere il nuovo byte (RBR). La lettura da RBR funziona da risposta alla richiesta di interruzione: l'interfaccia non genera una nuova richiesta di interruzione fino a quando non ha avuto una risposta a quella precedente.

L'operazione sarà svolta in parte dalla primitiva e in parte da un *driver*, che andrà in esecuzione ad ogni richiesta di interruzione da parte dell'interfaccia:

- la primitiva ha lo scopo di avviare l'operazione di I/O e bloccare il processo, garantendo anche la mutua esclusione;
- il driver ha il compito di trasferire effettivamente i byte e sbloccare il processo quando l'operazione si è conclusa.

Consideriamo ora un processo  $P_1$  che invoca la primitiva read\_n. Questa, come per tutte le primitive, è in realtà solo una piccola funzione scritta in Assembler nel file utente.s. La fuzione invoca la primitiva vera e propria tramite una istruzione **int**, che permette l'innalzamento del livello di privilegio:

```
1    .global read_n
2    read_n:
3         int $IO_TIPO_RN
4         ret
```

All'offset IO\_TIPO\_RN della tabella IDT dovrà essere installato un gate con GP=1 e IND=a\_read\_n. Questa sarà una funzione scritta in assembler nel file sistema.s:

```
1   .extern c_read_n
2   a_read_n:
```

```
3 cavallo_di_troia %rsi
4 cavallo_di_troia2 %rsi %rdx
5 call c_read_n
6 iretq
```

Ci sono alcune cose da notare:

- anche se P<sub>1</sub> verrà bloccato durante l'esecuzione della primitiva, la funzione a\_read\_n non chiama salva\_stato e carica\_stato;
- è necessario controllare il problema del Cavallo di Troia.

Il primo punto è molto importante e lo riprenderemo tra poco. Per il secondo punto, si osservi che l'utente potrebbe passare non l'indirizzo di un buffer che ha correttamente allocato, ma (usando dei cast o scrivendo direttamente in assembler) l'indirizzo di qualunque cosa, anche di parti della memoria che appartengono al sistema o ad altri processi. I controlli di protezione eseguti dalla CPU e dalla MMU sono inefficaci in questo caso: il passaggio dell'indirizzo "cattivo" alla primitiva comporta solo la scrittura di un numero in un registro e la CPU non controlla alcunché, in quanto non conosce lo scopo di questa operazione. L'apparentemente innocuo Cavallo di Troia attraversa dunque le mura del sistema. Quando la primitiva tenta di usare l'indirizzo per leggere o scrivere, ecco che il cavallo si apre, in quanto la primitiva gira a livello sistema e dunque anche la MMU non esegue alcun controllo. Per evitare questo, le righe 2 e 3 controllano che tutto il buffer (passato nei registri rsi, base, e rdx, lunghezza) si trovi nella zona utente (cosa che si può fare guardando semplicemente l'indirizzo, senza accedere alla memoria indirizzata), altrimenti abortiscono il processo con un errore.

Passiamo ora alla parte C++ della primitiva. Dato l'identificatore id, la primitiva ha bisogno di ottenere alcune informazioni sulla corrispondente periferica (l'indirizzo dei suoi registri, ma non solo). Per memorizzare tutte queste informazioni prevediamo un descrittore di operazione di I/O definito come segue:

```
struct des_io {
   natw iRBR, iCTL;
   natb *buf;
   natl quanti;
   natl mutex;
   natl sync;
};
```

È sufficiente avere un array di tali descrittori e usare id come indice al suo interno. Ogni descrittore contiene tre tipi di informazioni: gli indirizzi dei registri (riga 2), le informazioni (ricevute dall'utente) su dove i byte vanno trasferiti (righe 3–4) e due identificatori di semafori (righe 5–6). Per realizzare la sincronizzazione e la mutua esclusione, infatti, la c\_read\_n utilizzerà i semafori, che servono proprio a questo. Il semaforo mutex è inizializzato a 1 all'avvio del sistema e serve a garantire la mutua esclusione tra i processi che vogliono usare

la periferica id. Il semaforo sync è inizializzato a 0 all'avvio del sistema e serve a realizzare la sincronizzazione tra il processo che ha richiesto l'operazione e la conclusione dell'operazione stessa.

La c\_read\_n è strutturata nel modo seguente:

```
extern "C" void c_read_n(natl id, natb *buf, natl quanti)
1
2
3
        des_io *d = &array_des_io[id];
4
5
        sem_wait(d->mutex);
6
        d->buf = buf;
7
        d->quanti = quanti;
8
        outputb(1, d->iCTL);
9
        sem_wait(d->sync);
10
        sem_signal(d->mutex);
11
```

Alla riga 3 ottiene un puntatore al descrittore della interfaccia, per comodità di scrittura. Si noti che bisognerebbe controllare che id sia effettivamente l'indice di una interfaccia esistente, ma qui tralasciamo questo controllo per semplicità.

Le righe 5 e 10 garantiscono la mutua esclusione: solo un processo alla volta può eseguire le righe 6–9.

Le righe 6 e 7 trasferiscono le informazioni sul buffer dell'utente all'interno del descrittore. Da qui le leggerà il driver quando andrà in esecuzione.

La riga 8 abilita le interruzioni (supponiamo che sia sufficiente scrivere 1 nel registro CTL). Da questo momento l'interfaccia può inviare richieste di interruzione ogni volta che ha un nuovo byte da trasferire. Si noti che per il momento le interruzioni esterne sono mascherate, in quanto ci troviamo nel modulo sistema.

La riga 9 blocca  $P_1$  sul semaforo di sincronizzazione. A questo punto il sistema può passare ad eseguire altri processi. Mentre sono in esecuzione questi altri processi le interruzioni sono abilitate. Si noti che  $P_1$  è bloccato all'interno della sem\_wait alla riga 9, e dunque ancora dentro la zona di mutua esclusione. Fino a quando  $P_1$  non verrà sbloccato e non eseguirà la sem\_signal (d->mutex) alla riga 10 l'interfaccia non potrà essere usata da altri processi, come volevamo. Se un altro processo (andato in esecuzione in seguito al blocco di  $P_1$ ) invocherà la read\_n sulla stessa interfaccia, arriverà alla riga 5 e si bloccherà.

Arriviamo ora spiegare perché la a\_read\_n non deve invocare salva\_stato e carica\_stato. Il motivo è che sono le primitive dei semafori a bloccare (se necessario) il processo, e dunque sono loro che salvano e caricano opportunamente lo stato. Salvare e ripristinare lo stato nella a\_read\_n non è però soltanto inutile: è un errore che causa un malfunzionamento del sistema. Occorre ricordare che ogni processo ha un solo descrittore in cui salvare il proprio stato: quanto salvato da una eventuale salva\_stato posta erroneamente all'inizio della a\_read\_n verrebbe sovrascritto dalla salva\_stato chiamata dalle primitive semaforiche. In generale, non si può chiamare due volte di seguito una salva\_stato sullo stesso descrittore senza che ci sia stata in mezzo una carica\_stato di quel descrittore.

Passiamo ora ad esaminare il driver. Il driver andrà in esecuzione per effetto di una richiesta di interruzione da parte dell'interfaccia (richiesta che arriverà alla CPU tramite l'APIC). Il driver gira a livello sistema e, per poter tornare a livello utente, deve terminare anch'esso con una **iretq**. Anche il driver, dunque, avrà una parte scritta in assembler:

```
1
     .extern c_driver
2
     a_driver_i:
           call salva_stato
3
           movq $i, %rdi
4
5
           call c driver
6
           call apic_send_EOI
7
           call carica_stato
8
           iretq
```

Per fare in modo che a\_driver\_i vada in esecuzione ogni volta che l'interfaccia genera una interruzione, occorre conoscere il tipo dell'interruzione generata e preparare il corrispondente gate della IDT con GP=1 e IND=a\_driver\_i.

Chiamiamo  $P_2$  il processo in esecuzione all'arrivo dell'interruzione.

Il driver salva e ripristina lo stato di  $P_2$  (riga 3) perché può dover cambiare il processo in esecuzione. Infatti, quanto l'ultimo byte è stato trasferito, il driver deve risvegliare  $P_1$  (che ora è bloccato nella sem\_signal (d->sync) dentro c\_read\_n). Se  $P_1$  ha una priorità maggiore di  $P_2$ , è  $P_1$  che deve andare in esecuzione, mentre  $P_2$  deve tornare in coda pronti. La carica\_stato alla riga 7, quindi, carica lo stato di  $P_2$  o di  $P_1$ , a seconda dei casi.

Alle righe 4–5 si chiama il driver vero e proprio, c\_driver, scritto in C++. Dal momento che stiamo assumendo di trattare interfacce simili, c\_driver può essere una funzione generica e ricevere un parametro che gli indichi l'interfaccia da gestire (linea 4). Si noti che il parametro che a\_driver\_i passa a c\_driver è una costante. Questo perché ogni interfaccia genera una richiesta di interruzione di tipo diverso, quindi è sufficiente associare ad ogni tipo di interruzione una diversa copia di a\_driver\_i, ciascuna con una costante diversa.

Alla riga 6 inviamo l'End Of Interrupt al controllore APIC, in modo che lasci passare le interruzioni a priorità minore o uguale di quella appena gestita dal driver.

Si noti che il driver usa le risorse di  $P_2$ . In particolare usa la sua pila sistema, dal momento che, quando è arrivata l'interruzione, in TR c'era il puntatore al descrittore di processo di  $P_2$ . Usa anche la memoria virtuale di  $P_2$ , dal momento che non stiamo cambiando il valore di **cr3**.

Vediamo ora il codice di c\_driver:

```
1    extern "C" void c_driver(natl id)
2    {
3       des_io *d = &array_des_io[id];
4       char c;
5
```

```
6
        d->quanti--;
7
        if (d->quanti == 0) {
8
          outputb(0, d->iCTL);
9
          c_sem_signal(d->sync);
10
11
        inputb (d->iRBR, c);
12
        *d->buf = c;
13
        d->buf++;
14
```

Alla riga 3 il driver ottiene un puntatore al descrittore della interfaccia, per comodità di scrittura. Si noti che questa volta non c'è bisogno di controllare che id sia valido, in quanto è stato passato da a\_driver\_i che, facendo parte del modulo sistema, è fidata.

Lo scopo principale del driver è leggere il nuovo byte dall'interfaccia e copiarlo nel buffer dell'utente, cosa che viene fatta alle righe 11–12. Alla riga 13 il puntatore al buffer viene incrementato, in modo che il prossimo byte venga copiato nella locazione successiva.

Alla riga 6 il driver decrementa d->quanti, che così contiene sempre il numero di byte ancora da leggere. Se d->quanti è arrivato a zero il byte letto alla riga 11 è l'ultimo byte richiesto dall'utente. Si deve quindi disabilitare l'interfaccia a generare interruzioni (riga 8) e risvegliare il processo che aveva iniziato l'operazione (riga 9).

Ci sono alcune cose da notare:

- 1. la disabilitazione delle interruzioni (riga 8) è eseguita *prima* della lettura del byte (riga 11);
- 2. invece di chiamare sem\_signal() chiamiamo direttamente c\_sem\_signal() (riga 9);
- 3. la scrittura in d->buf (riga 12) è eseguita mentre è attiva la memoria virtuale di  $P_2$ , anche se il buffer era stato allocato da  $P_1$ .

Il punto 1 è una conseguenza del fatto che la lettura del byte fa da risposta alla richiesta di interruzione da parte dell'interfaccia, che a quel punto può generarne un'altra se ha un nuovo byte disponibile. Quindi, se leggiamo l'ultimo byte mentre le interruzioni sono abilitate, è possibile che l'interfaccia generi una nuova interruzione, rimandando in esecuzione il driver, anche se nessun processo ha iniziato una operazione di lettura. Il driver leggerebbe questo byte e lo copierebbe dove punta d->buf, andando a sovrascrivere parti casuali della memoria.

Il punto 2 è una conseguenza del fatto che sem\_signal () salva e ripristina lo stato, ma il driver non è un processo e non ha un suo descrittore di processo. In particolare, se c\_driver chiamasse sem\_signal () salverebbe lo stato del driver nel descrittore processo attivo, che è  $P_2$ . Per di più sovrascriverebbe lo stato salvato alla riga 3 di a\_driver\_i (avremmo violato la regola di non avere due salva\_stato senza una carica\_stato in mezzo).

Si noti che, chiamando c\_sem\_signal, il driver manipola le code dei processi, e dunque deve essere eseguito con le interruzioni disabilitate. Questo comporta che anche le richieste di interruzione a precedenza maggiore dovranno aspettare che il driver termini, prima di poter essere gestite.

Il punto 3 è un problema se  $P_1$  ha allocato il buffer nella sua sezione utente/privata, dal momento che gli indirizzi virtuali delle sezioni private hanno significati diversi per ogni processo. In questo caso c\_driver scriverebbe nella sezione utente/privata di  $P_2$ , non di  $P_1$ , causando un doppio problema:  $P_1$  non riceverebbe i suoi dati e  $P_2$  si vedrebbe sovrascrivere parti casuali della sua memoria. Dobbiamo quindi richiedere che i buffer per l'I/O vengano sempre allocati nella parte utente/condivisa. Dal punto di vista del linguaggio C++, nel nostro caso, questo comporta che i buffer devono essere dichiarati globali o allocati nello heap, e mai dichiarati come variabili locali. Questo perché le variabili locali vengono allocate in pila e abbiamo deciso che le pile si trovano in parti private. Nei sistemi che bloccano i processi che causano page fault, il buffer deve anche essere residente (non rimpiazzabile), in quanto il driver, non essendo un processo, non può essere bloccato.

Esaminiamo infine come devono essere impostati i campi, oltre IND e GP, del gate che porta a a\_read\_n e di quello che porta a a\_driver\_i. Per il primo avremo:

- il campo DPL (Descriptor Privilege Level) che indica che il gate può essere utilizzato da livello utente;
- il campo L (Level) che indica che, dopo il salto, il processore si deve trovare a livello sistema;
- il campo I/T che può indifferentemente indicare "Interrupt" o "Trap", dal momento che la primitiva non manipola direttamente le code e i descrittori dei processi (assumeremo "Interrupt", per uniformità).

Per il gate della a driver i avremo:

- il campo DPL (Descriptor Privilege Level) che indica che il gate può essere utilizzato solo da livello sistema;
- il campo L (Level) che indica che, dopo il salto, il processore si deve trovare a livello sistema;
- il campo I/T che indica "Interrupt", per quanto detto prima.

L'impostazione del campo DPL deriva da questa constatazione: tutti i gate della IDT possono essere usati indifferentemente da tutti e tre i meccanismi di interruzione (interruzioni esterne, eccezioni e istruzione **int**). Impostando DPL a livello sistema impediamo all'utente di invocare il driver in modo spurio, tramite una **int**.