# Introducción a los Sistemas Operativos

Administración de Memoria - II











## 1.5.0.

- ✓Versión: Septiembre 2019
- ☑ Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Seguridad, Paginación, Memoria Virtual, Tablas de Páginas

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



## Hasta ahora

Con paginación vimos que el espacio de direcciones de un proceso no necesariamente debe estar "contiguo" en la memoria para poder ejecutarse

✓ El hardware traduce direcciones lógicas.a

direcciones físicas utilizando

las tablas de páginas que el SO administra

> Memoria Lógica (Espacio de Direcciones)

Pagina 1

Pagina 2





Tabla de Paginas



Memoria Física (RAM)









#### Motivación para Memoria

#### Wirtual

- ✓ Podemos pensar también que, no todo el espacio de direcciones del proceso se necesito en todo momento:
  - ✓ Rutinas o Librerías que se ejecutan una única vez (o nunca)
  - ✓ Partes del programa que no vuelven a ejecutarse
  - ✓ Regiones de memoria alocadas dinámicamente y luego liberadas
  - ✓Etc.
- ✓ No hay necesidad que la totalidad la imagen del proceso sea cargada en memoria



## Como se puede trabajar...

- ☑ El SO puede traer a memoria las "piezas" de un proceso a medida que éste las necesita.
- Definiremos como "Conjunto Residente" a la porción del espacio de direcciones del proceso que se encuentra en memoria.
  - ✓ Alguna bibliografía lo llama "Working Set"
- ☑Con el apoyo del HW:
  - ✓ Se detecta cuando se necesita una porción del proceso que no está en su Conjunto Residente
  - ✓ Se debe cargar en memoria dicha porción para continuar con la ejecución.



# Ventajas

- ☑ Más procesos pueden ser mantenidos en memoria.
  - √ Sólo son cargadas algunas secciones de cada proceso.
  - ✓ Con más procesos en memoria principal es más probable que existan más procesos Ready
- ☑Un proceso puede ser mas grande que la memoria Principal
  - ✓ El usuario no se debe preocupar por el tamaño de sus programas
  - ✓ La limitación la impone el HW y el bus de direcciones.









#### ¿Que se necesita para Memoria Virtual?

- ☑El hardware debe soportar paginación por demanda (y/o segmentación por demanda)
- ☑Un dispositivo de memoria secundaria (disco) que dé el apoyo para almacenar las secciones del proceso que no están en Memoria Principal (área de intercambio)
- ☑El SO debe ser capaz de manejar el movimiento de las páginas (o segmentos) entre la memoria principal y la secundaria.




# Memoria Virtual con Paginación

- ☑ Cada proceso tiene su tabla de páginas
- Cada entrada en la tabla referencia al frame o marco en el que se encuentra la página en la memoria principal
- ☑ Cada entrada en la tabla de páginas tiene bits de control (entre otros):
  - ✓ Bit V: Indica si la página está en memoria
  - ✓ **Bit M**: Indica si la página fue modificada. Si se modificó, en algún momento, se deben reflejar los cambios en Memoria Secundaria



# Memoria Virtual con Paginación














## Entrada en la Tabla de páginas de x86

#### Una entrada válida tiene:

- ✓ Bit V = 1
- ✓ Page Frame Number (PFN) Marco de memoria asociado
- ✓ Flags que describen su estado y protección













## Fallo de páginas (Page Fault)

- ☑Ocurre cuando el proceso intenta usar una dirección que está en una página que no se encuentra en la memoria principal. Bit V=0 (también marcado con i = inválido)
  - ✓ La página no se encuentra en su conjunto residente
- ☑El HW detecta la situación y genera un trap al S.O.
- ☑El S.O. Podrá colocar al proceso en estado de "Blocked" (espera) mientras gestiona que la página que se necesite se cargue.











# Fallo de páginas (cont.)

- ☑El S.O. busca un "Frame o Marco Libre" en la memoria y genera una operación de E/S al disco para copiar en dicho Frame la página del proceso que se necesita utilizar.
- ☑El SO puede asignarle la CPU a otro proceso mientras se completa la E/S
  - ✓ La E/S se realizará y avisará mediante interrupción su finalización.



# Fallo de páginas (cont.)

- ☑Cuando la operación de E/S finaliza, se notifica al SO y este:
  - ✓ Actualiza la tabla de páginas del proceso
    - Coloca el Bit V en 1 en la página en cuestión
    - Coloca la dirección base del Frame donde se colocó la página
  - ✓ El proceso que generó el Fallo de Página vuelve a estado de Ready (listo)
  - ✓ Cuando el proceso se ejecute, se volverá a ejecutar la instrucción que antes generó el fallo de página










# Fallo de páginas (cont.)











## Performance

- ☑Si los page faults son excesivos, la performance del sistema decae
- ✓ Tasa de Page Faults  $0 \le p \le 1$ 
  - ✓ Si p = 0 no hay page faults
  - ✓ Si p = 1, cada a memoria genera un page fault
- ☑ Effective Access Time (EAT)

Podría ocurrir que no haya marcos disponibles, con lo cual habrá que descargar uno para lograr espacio para la nueva página entrante









## Tabla de Páginas

- Cada proceso tiene su tabla de páginas
- El tamaño de la tabla de páginas depende del espacio de direcciones del proceso.
- ✓ Puede alcanzar un tamaño considerable









# Tabla de páginas (cont.)

- - ✓ Tabla de 1 nivel: Tabla única lineal
  - ✓ Tabla de 2 niveles (o más, multinivel)
  - ✓ Tabla invertida: Hashing
- ☑La forma de organizarla depende del HW subyacente



## Tabla de 1 nivel - 32 bits

✓ Direcciones de 32bit 20 bits 12 bits

Numero de página Desplazamiento

#### **Ejemplo**

- ✓ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2<sup>20</sup>
- ✓ El tamaño de cada página es de 4KB
- ✓ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
  - ✓ Cantidad de PTEs que entran en un marco: 4KB/4B = 2<sup>10</sup>
- ✓ Tamaño de tabla de páginas
  - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso =  $2^{20}/2^{10} = 2^{10}$
  - Tamaño tabla de páginas del proceso:
     2<sup>10</sup> \* 4bytes = **4MB por proceso**



## Tabla de 1 nivel - 64 bits

☑ Direcciones de 64bits

52 bits

12 bits

Numero de página

Desplazamiento

#### **Ejemplo**

- ✓ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2<sup>52</sup>
- ✓ El tamaño de cada página es de 4KB
- ✓ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
  - ◆ Cantidad de PTEs que entran en un marco: 4KB/4B = 2<sup>10</sup>
- ✓ Tamaño de tabla de páginas
  - \* Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso =  $2^{52}/2^{10} = 2^{42}$
  - Tamaño tabla de páginas del proceso = 2<sup>42</sup> \* 4bytes = 2<sup>54</sup>

Más de 16.000GB por proceso!!!









## Tabla de páginas - Tabla de 2 niveles

- ☑El propósito de la tabla de páginas multinivel es dividir la tabla de páginas lineal en múltiples tablas de páginas
- ☑Cada tabla de páginas suelte tener el mismo tamaño pero se busca que tengan un menor número de páginas por tabla
- ✓ La idea general es que cada tabla sea más pequeña
- ✓ Se busca que la tabla de páginas no ocupe demasiad memoria RAM
- ☑ Además solo se carga una parcialidad de la tabla de páginas (solo lo que se necesite resolver)











## Ejemplo: mapeo en memoria de tabla de páginas



## Tabla de Páginas - Tabla de 2 niveles














## Intel 30386














# Tablas de Páginas -













- ☑Utilizada en Arquitecturas donde el espacio de direcciones es muy grande
  - ✓ Las tablas de paginas ocuparían muchos niveles y la traducción sería costosa
  - ✓ Por esta razón se adopta esta técnica
- Por ejemplo, si el espacio de direcciones es de 264 bytes, con páginas de 4 KB, necesitamos una tabla de páginas con 252 entradas
- ☑Si cada entrada es de 8 bytes, la tabla es de más de 30 millones de Gigabyes (30 PB)



- ☑ Hay una entrada por cada marco de página en la memoria real. Es la visión inversa a la que veníamos viendo
- ☑ Hay una sola tabla para todo el sistema
- ☑El espacio de direcciones de la tabla se refiera al espacio físico de la RAM, en vez del espacio de direcciones virtuales de un proceso
- ☑Usada en PowerPC, UltraSPARC, y IA-64
- ☑El número de página es transformado en un valor de HASH
- ☑El HASH se usa como índice de la tabla invertida para encontrar el marco asociado
- Se define un mecanismo de encadenamiento para solacinar colisiones (cuando el hash da igual para 2 direcciones virtuales)

# ✓Sólo se mantienen los PTEs de páginas presentes en memoria física

- ✓ La tabla invertida es organizada como tabla hash en memoria principal
  - \*Se busca indexadamente por número de página virtual
  - Si está presente en tabla, se extrae el marco de página y sus protecciones
  - Si no está presente en tabla, corresponde a un fallo de página

















## Tamaño de la Pagina

### ✓ Pequeño


- ✓ Menor Fragmentación Interna.
- ✓ Más paginas requeridas por proceso → Tablas de páginas mas grandes.
- Más paginas pueden residir en memoria

#### **Grande**

- ✓ Mayor Fragmentación interna
- ✓ La memoria secundaria esta diseñada para transferir grandes bloques de datos más eficientemente → Mas rápido mover páginas hacia la memoria principal.



## Tamaño de la Pagina (cont)



P = size of entire process

W =working set size

N = total number of pages in process

Figure 8.11 Typical Paging Behavior of a Program











## Tamaño de la Pagina (cont)

Table 8.2 Example Page Sizes

Computer	Page Size
Atlas	512 48-bit words
Honeywell-Multics	1024 36-bit word
IBM 370/XA and 370/ESA	4 Kbytes
VAX family	512 bytes
IBM AS/400	512 bytes
DEC Alpha	8 Kbytes
MIPS	4 kbyes to 16 Mbytes
UltraSPARC	8 Kbytes to 4 Mbytes
Pentium	4 Kbytes or 4 Mbytes
PowerPc	4 Kbytes
Itanium	4 Kbytes to 256 Mbytes











- ☑ Cada referencia en el espacio virtual puede causar 2 (o más) accesos a la memoria física.
  - ✓ Uno (o más) para obtener la entrada en tabla de paginas
  - ✓ Uno para obtener los datos
- ☑Para solucionar este problema, una memoria cache de alta velocidad es usada para almacenar entradas de páginas
  - **✓**TLB











- ☑ Dada una dirección virtual, el procesador examina la TLB
- Si la entrada de la tabla de paginas se encuentra en la TLB (hit), es obtenido el frame y armada la dirección física











- (cont
  - Si la entrada no es encontrada en la TLB (miss), el número de página es usado como índice en la tabla de paginas del proceso.
  - ☑Se controla si la pagina está en la memoria

    ✓Si no está, se genera un Page Fault
  - ☑La TLB es actualizada para incluir la nueva entrada
  - ☑El cambio de contexto genera la invalidación de las entradas de la TLB











(cont)





Figure 8.7 Use of a Translation Lookaside Buffer



(cont)





## Políticas en el manejo de MV

#### **Table 8.4** Operating System Policies for Virtual Memory

#### **Fetch Policy**

Demand paging Prepaging

Cuando una página debe ser llevada a la memoria

#### **Placement Policy**

Donde ubicarla (best-fit, first-fit, etc...)

#### Replacement Policy

Basic Algorithms

Optimal

Elección de víctima

Least recently used (LRU)

First-in-first-out (FIFO)

Clock

Page Buffering

#### Resident Set Management

Resident set size

Fixed

Variable

Cuántas páginas se traen a memoria

Replacement Scope

Global

Local

#### **Cleaning Policy**

Demand Precleaning

Cuando una página modificada debe llevarse a disco

**Load Control** 

# de procesos en memoria

Degree of multiprogramming











## Asignación de Marcos

- ☑¿Cuántas paginas de un proceso se pueden encontrar en memoria?
  - ✓ Tamaño del Conjunto Residente
- Asignación Dinámica
  - ✓ El número de marcos para cada proceso varía
- ✓ Asignación Fija
  - ✓ Número fijo de marcos para cada proceso







## Asignación de Marcos - Asignación Fija

- ✓ Asignación equitativa Ejemplo: si tengo 100 frames y 5 procesos, 20 frames para cada proceso
- Asignación Proporcional: Se asigna acorde al tamaño del proceso.

$$s_i$$
 = size of process  $p_i$   
 $S = \sum s_i$   
 $m$  = total number of frames  
 $a_i$  = allocation for  $p_i = \frac{s_i}{S} \times m$ 

$$m=64$$
 $s_i=10$ 
 $s_2=127$ 
 $a_1=\frac{10}{137}\times 64 \approx 5$ 
 $a_2=\frac{127}{137}\times 64 \approx 59$ 











## Reemplazo de páginas

- ☑Qué sucede si ocurre un fallo de página y todos los marcos están ocupados → "Se debe seleccionar una página víctima"
- - ✓ Que la página a ser removida no sea referenciada en un futuro próximo
- La mayoría de los reemplazos predicen el comportamiento futuro mirando el comportamiento pasado.











## Alcance del Reemplazo

## Reemplazo Global

- ✓ El fallo de página de un proceso puede reemplazar la página de cualquier proceso.
- ✓ El SO no controla la tasa de page-faults de cada proceso
- ✓ Puede tomar frames de otro proceso aumentando la cantidad de frames asignados a él.
- ✓ Un proceso de alta prioridad podría tomar los frames de un proceso de menor prioridad.









## Alcance del Reemplazo (cont.)

## Reemplazo Local

- ✓ El fallo de página de un proceso solo puede reemplazar sus propias páginas – De su Conjunto Residente
- ✓ No cambia la cantidad de frames asignados
- ✓ El SO puede determinar cual es la tasa de page-faults de cada proceso
- ✓ Un proceso puede tener frames asignados que no usa, y no pueden ser usados por otros procesos.





## Asignación y Alcance

 Table 8.5
 Resident Set Management

W70 W	A 101	
HIVOO	A 1	location
LIXCU		ivtauvii

#### Variable Allocation

Local Replacement	Global Replacement
<ul> <li>Number of frames allocated to a process is fixed.</li> <li>Page to be replaced is chosen from among the frames allocated to that process.</li> </ul>	Not possible.
<ul> <li>The number of frames allocated to a process may be changed from time to time to maintain the working set of the process.</li> <li>Page to be replaced is chosen from among the frames allocated to that process.</li> </ul>	<ul> <li>Page to be replaced is chosen from all available frames in main memory; this causes the size of the resident set of processes to vary.</li> </ul>



## Algoritmos de Reemplazo

- **☑OPTIMO**: Es solo teórico
- **☑FIFO**: Es el más sencillo
- ✓ LRU (Least Recently Used): Requiere soporte del hardware para mantener timestamps de acceso a las páginas. Favorece a las páginas menos recientemente accedidas
- **2da. Chance**: Un avance del FIFO tradicional que beneficia a las páginas mas referenciadas
- ☑NRU (Non Recently Used):
  - ✓ Utiliza bits R y M
  - ✓ Favorece a las páginas que fueron usadas recientemente









