

Modelado de la Calidad del Aire AERMOD: Fundamentos


Ramiro A. Espada espada@agro.uba.ar

Consultora Oeste

September 1, 2024

AERMOD

Sistema de modelado



AERMOD



Características generales

- Modelo de pluma gaussiano de estado estacionario.
- ▶ Usa parametrización continua para los coeficientes de dispersión $(\sigma_{y,z})$.
- Caracteriza la capa límite, usando la teoria de similitud para representar las variables en el perfil de esta.
- Contempla inhomogeneidades de la PBL mediante el uso de variables efectivas.
- Representa la dispersión en terrenos complejos.
- Contempla corrientes ascendentes y descendentes mediante una distribución vertical bi-gaussiana.
- Representa plume lofting y la inyección de plumas flotantes a capas estables.

Interfaz meteorológica

Cálculo de perfiles



Perfil de viento

Sigue el típico patron logarítmico:

$$u(z) = \begin{cases} u_{(z_i)} & z > z_i \\ \frac{u_*}{\kappa} \left[\ln \frac{z}{z_0} - \Psi(z/L) + \Psi(z_0/L) \right] & 7z_0 < z < z_i \\ \frac{z}{7z_0} u_{(7z_0)} & z < 7z0 \end{cases}$$

Para condiciones estables:

$$\Psi(\frac{z}{L}) = 17 \exp\left(-0.29 \frac{z}{L}\right)$$

En condiciones inestables:

$$\Psi(\frac{z}{L}) = 2 \ln \frac{2 - 16 z/L}{2} + \ln \frac{1 + (1 - 16 z/L)^2}{2} - 2 \arctan((1 - 16 z/L) + \pi/2)$$

Cálculo de variables efectivas



El proceso de calcular variables efectivas puede resumirse en:

- \triangleright Cálculo de altura del centroide de la pluma (h_c)
- ightharpoonup Cálculo de σ_z en base a los valores de σ_w y h_c
- Se considera el menor de los intervalo entre h_c y el receptor (z_r) ó entre h_c y $2.15\sigma_z$ en la dirección del receptor.
- La variable de interés es integrada entre el intervalo vertical definido en el paso previo y dividido por el dicho intervalo para obtener la variable efectiva.

Por ejemplo, la velocidad efectiva: 1

$$\tilde{u} = \frac{1}{h_c - z_r} \int_{z_r}^{h_c} u(z) dz$$


¹No confundir con la velocidad promedio $\overline{u} = 1/z_i \int_0^{z_i} u(z)dz$

Cálculo de concentraciones

Terreno complejo



AERMOD calcula dos plumas: una ignorando el terreno y otra siguiendo el terreno.



la concentración final es la suma ponderada de estas dos: 2

$$C_{tot} = f C_{ref} + (1 - f) C_{terr}$$
.

²donde $f=0.5+0.5\varphi_p$ y $\varphi_p=M_b/M_a\,M_b$. M_a Masa sobre H_c y M_b masa por debajo de H_c . H_c : critical dividing streamline, depende de h_c : hill slope scale (calculado en AERMAP).



Fórmula general

$$\overline{c} = rac{Q}{ ilde{u}} \, arphi_{y} \, arphi_{z}$$

 φ_{v} es la dispersión horizontal:

$$\varphi_y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} \exp\left(-\frac{1}{2}\frac{y^2}{\sigma_y^2}\right)$$

la dispersión vertical φ_z tambien tiene forma gaussiana en atmósferas estables:

$$\varphi_z = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_z} \left\{ \exp\left[-\frac{1}{2} \frac{(z+h_c)^2}{\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{1}{2} \frac{(z-h_c)^2}{\sigma_z^2}\right] \right\}$$

donde h_c es la altura del centro de la pluma.

$$h_c = h_s + \Delta z$$

Elevación de la pluma (plumerise)

La elevación se calcula usando los flujos de momentum (F_m) y empuje $(F_b)^3$


$$\Delta z = \left(\frac{3 F_m \times}{0.36 u_{(h_s)}^2} + \frac{3 F_b \times}{0.72 u_{(h_s)}^3}\right)^{1/3}$$

$$\downarrow \qquad \qquad h_s + \Delta z$$

³donde $F_m = w_s^2 r_s^2 T/T_s$ y $F_b = g w_s r_s^2 \Delta T/T_s$

Updrafts y Downdrafts

Bajo condiciones inestables hay corrientes verticales ascendentes y descendentes:



la concentración promedio resultante es una función Gaussiana asimétrica, que AERMOD calcula usando un φ_z bi-gaussiano.

en atmósferas convectivas

Para atmósferas convectivas la distribución vertical es bi-gaussiana:⁴


$$\varphi_{z} = \underbrace{\frac{\lambda_{1}}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z1}}\exp\left(-\frac{(z-z_{c1})^{2}}{2\sigma_{z1}^{2}}\right)}_{updraft} + \underbrace{\frac{\lambda_{2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z2}}\exp\left(-\frac{(z-z_{c2})^{2}}{2\sigma_{z2}^{2}}\right)}_{downdraft}$$

donde z_c es la altura del centro de la pluma:

$$h_{c1} = h_s + \Delta z + \frac{w_1 x}{u}$$
 $h_{c2} = h_s + \Delta z + \frac{w_2 x}{u}$

 $^{^4\}lambda_i$ coeficiente de partición tal que: $\lambda_1+\lambda_2=1$

Para representar el efecto de *lofting* y el ingreso de la pluma a una capa estable se calculan 3 tipos de plumas: *directa*, *indirecta* y *penetrada*.



Pluma directa:5

$$\varphi_{z} = \frac{\lambda_{1} f_{p}}{\sqrt{2\pi} \sigma_{z1}} \exp\left(-\frac{(z - z_{d1})^{2}}{2\sigma_{z1}^{2}}\right) + \frac{\lambda_{2} f_{p}}{\sqrt{2\pi} \sigma_{z2}} \exp\left(-\frac{(z - z_{d2})^{2}}{2\sigma_{z2}^{2}}\right)$$

Pluma indirecta:

$$\varphi_z = \frac{\lambda_1 f_p}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z1}} \exp\left(-\frac{(z - z_{r1} - 2z_i)^2}{2\sigma_{z1}^2}\right) + \frac{\lambda_2 f_p}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z2}} \exp\left(-\frac{(z - z_{r2} - 2z_i)^2}{2\sigma_{z2}^2}\right)$$

Pluma penetrada:

$$\varphi_z = \frac{1 - f_p}{\sqrt{2\pi}\sigma_{zp}} \exp\left(-\frac{(z - h_{ep})^2}{2\sigma_{zp}^2}\right)$$

 $^{^{5}}f_{p}$: es la fracción que se mantiene atrapada en la CBL.

Estimación de coeficientes de dispersión

Coeficientes de dispersión

La mezcla puede ser inducida por: turbulencia del ambiente, flotación ó edificios. La forma general de cálculo es:

$$\sigma_y = \sqrt{\sigma_{y,0}^2 + 0.08(\Delta z)^2}$$
 $\sigma_z = \sqrt{\sigma_{z,0}^2 + 0.08(\Delta z)^2}$

donde: $\sigma_{y,0}$ representa la dispersión ambiente, sin tener en cuenta la flotación. En el caso de $\sigma_{y,0}$ es independiente de la estabilidad atmosférica:

$$\sigma_{y,0} = \frac{\sigma_{v} x}{\tilde{u} \left[1 + 78 z_{PG} \tilde{\sigma}_{v} x / (z_{max} \tilde{u} z_{i})\right]^{0.3}}$$

Para el caso de $\sigma_{z,0}$ la forma de calculo depende de la estabilidad.

$$\sigma_{z,0} = \left(1\frac{z}{z_i}\right)\sigma_{z,g} + \frac{z}{z_i}\sigma_{z,e}$$