

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Gerar Pré-Venda

Do pedido de compra em PDF à pré-venda no ERP, com conferência de produtos, conversão de embalagens, cálculo de ST e histórico de tudo o que foi gerado.

Versão 1.2

Outubro de 2026

Sumário

1	Visão geral	o que o programa faz e quem usa
2	Entrar no programa	login, tela principal, faixa superior
3	Gerar uma pré-venda a partir do PDF	o passo a passo completo, com exemplo
4	Conversão de embalagem e ST	caixa, unidade, abater ST
5	Pedido sem PDF	digitar ou colar do Excel
6	Histórico	consultar e exportar
7	Sem internet	o que continua funcionando
8	Área administrativa	Ctrl + Shift + B
9	Conexões com o banco do cliente	cada campo explicado
10	Usuários	papéis, criar, trocar senha
11	Eventos do sistema	quem fez o quê e quando
12	Aparência	papel de parede e logo do cliente
13	Empresas	só para o super administrador
14	Mensagens e soluções	o que fazer quando algo bloqueia

1 Visão geral

O Gerar Pré-Venda substitui a planilha GERAR_PRE_VENDA. Ele lê o pedido de compra em PDF enviado pelo cliente (por exemplo, o Supermercados DB), localiza cada produto no ERP, faz as conversões de embalagem, calcula o ICMS-ST e grava a pré-venda direto no banco SQL Server do ERP.

O que ele faz por você

- **Lê PDFs com vários pedidos** de uma vez (um por loja) e deixa você escolher qual gerar.
- **Encontra o cliente pelo CNPJ** e os produtos pelo código de barras no ERP.
- **Avisa produtos não localizados** antes de gerar. A planilha os deixava de fora sem avisar.
- **Avisa pedido repetido:** se aquele pedido de compra já foi lançado para o cliente, ele pergunta antes de gerar de novo.
- **Grava tudo de uma vez:** se qualquer item falhar, nada fica pela metade no ERP.
- **Funciona com vários clientes** (vários bancos SQL Server), cada um com a sua cor na faixa superior para não confundir.
- **Guarda o histórico na nuvem:** todas as pré-vendas geradas, em todos os computadores da empresa.

Quem usa e o que cada um vê


Papel	O que vê e faz
Operador	Abas **Pedido** e **Histórico**. Gera pré-vendas e consulta o que já foi gerado na empresa.
Administrador da empresa	Tudo do operador e, ao abrir a área administrativa (Ctrl + Shift + B): **Conexões, Usuários, Eventos do sistema e Aparência** da própria empresa.
Super administrador	Tudo liberado direto ao entrar, sem atalho, e também a aba **Empresas**. Pode trabalhar em qualquer empresa.

Onde fica cada informação

Informação	Onde fica
Pré-vendas (cabeçalho e itens)	No **ERP** (SQL Server do cliente): tabelas Prevendas, PrevendasItens e PrevendasIndice.
Usuários, empresas, conexões, histórico e eventos	Na **nuvem**, iguais em todos os computadores da empresa.
Senha do SQL Server	Só no **computador**, protegida pelo Windows. Nunca vai para a nuvem.
Papel de parede e logo do login	Só no **computador** onde foram configurados.

2 Entrar no programa


Cada pessoa tem o seu e-mail e senha, criados por um administrador. O mesmo login vale em qualquer computador da empresa.



Tela de login: papel de parede à esquerda (personalizável na aba Aparência) e acesso à direita.

1. Abra o **Gerar Pré-Venda** pelo atalho da área de trabalho.
2. Digite o **e-mail** e a **senha** e clique em **Entrar**.
3. Na primeira vez em cada computador é preciso estar com internet. Depois disso, o computador lembra o acesso por 7 dias para os dias sem internet (capítulo 7).

A tela principal



Tela principal do super administrador: faixa superior, menu lateral e a área do pedido.

Faixa superior

Item	Para que serve
Empresa	A empresa em que você está trabalhando. Só o super administrador pode trocar.
Conexão	O **banco do ERP** em que a pré-venda será gravada (cliente › nome da conexão). A faixa inteira fica com a cor da conexão escolhida.
Bolinha	Verde: conectado ao banco. Cinza: nenhuma conexão escolhida. Vermelha: o banco não respondeu ou falta a senha do SQL. O motivo aparece logo abaixo do nome da conexão.
Sem internet	Aparece quando a nuvem não está acessível (capítulo 7).
Seu nome e ícone de saída	Quem está usando o programa e o botão para sair.

Escolher a conexão (o banco do cliente)

Clique na caixa da conexão e escolha o banco. Conexões marcadas com **sem senha** ainda não têm a senha do SQL neste computador: peça a um administrador para informar (capítulo 9).



Menu de conexões agrupado por cliente.




Com Hage › COMERCIO escolhida, a faixa fica azul e a bolinha verde.

> **DICA**
>
> Dê cores bem diferentes para bancos do mesmo cliente (por exemplo, COMERCIO azul e INDUSTRIA roxo). Assim, só de olhar a faixa, todos sabem em qual banco estão gerando.

3 Gerar uma pré-venda a partir do PDF

Exemplo usado neste capítulo: o arquivo **HAGE_RR.pdf**, enviado pelo Supermercados DB, com 4 pedidos de compra (um para cada loja). Vamos gerar o pedido **153331-017** da loja **17 - Hiper Boa Vista** no banco **Hage › COMERCIO**.

1. **Escolha a conexão** na faixa superior: **Hage › COMERCIO**.
2. Na aba **Pedido**, clique em **Abrir PDF** ou **arraste o arquivo** para dentro da área tracejada.
3. O programa lê o arquivo e mostra um cartão para cada pedido. O primeiro já vem selecionado.



HAGE_RR.pdf aberto: 4 pedidos no arquivo, cliente encontrado pelo CNPJ e um produto não localizado.

1. Escolher o pedido do arquivo

Cada cartão mostra o número do pedido, a loja, a quantidade de itens e o total do PDF. Clique no cartão para trocar de pedido. Depois de gerado, o cartão fica verde e mostra o número da pré-venda (por exemplo, *gerada 000413*).



O pedido 153331-017 já gerado (verde) e os outros três ainda pendentes.


2. Conferir cliente e número do pedido

- **CNPJ do cliente**: vem do PDF. O programa procura o cliente no ERP e mostra o nome, o código e o setor. No exemplo: **SUPERMERCADOS DB LTDA, cód. 01417, setor 004**.

- **Nº do pedido de compra**: também vem do PDF (**153331-017**). Embaixo aparece o limite de caracteres aceito pelo ERP (no exemplo, 11 de 15).
- Se o PDF for de um fornecedor que pertence a outra conexão, aparece um aviso com o botão **Usar ...** para trocar de banco com um clique.

3. Resolver produtos não localizados

Quando um código de barras do PDF não existe no ERP, a linha fica vermelha e a geração é bloqueada até você decidir o que fazer:



1 produto não localizado: mostre só ele para conferir, ou remova do pedido.

- **Mostrar só eles**: filtra a tabela para você conferir os códigos.
- **Corrigir o código:** clique na célula do código de barras da linha vermelha, digite o código certo e aperte **Enter**. O produto é procurado de novo.
- **Remover do pedido**: tira esses itens e libera a geração.


4. Conferir a tabela de itens

Laranja : produto com ST **Amarelo** : valor convertido automaticamente

Vermelho : não localizado no ERP **Verde / "enviado"** : item já gerado

As colunas **Quantidade**, **Qtd. unid.** e **Valor unit.** podem ser editadas: clique, digite e aperte **Enter** (ou **Esc** para cancelar). Células editadas à mão ganham uma marca à esquerda, e o botão **Desfazer edições** volta tudo ao original.

5. Conferir os totais e gerar




Rodapé: itens, não localizados, com ST, total, total com ST e total do PDF para comparar.

Compare **Total** com **Total no PDF**. Se estiverem muito diferentes, provavelmente falta escolher a conversão de embalagem (capítulo 4).


Botão	O que gera
Gerar pré-venda	Uma pré-venda com **todos os itens**.

Botão	O que gera
Só com ST (4)	Uma pré-venda só com os itens que têm substituição tributária.
Só sem ST (32)	Uma pré-venda só com os itens sem ST. Use junto com o botão anterior quando o cliente quer pedidos separados.



Confirmação: banco, cliente, CNPJ, pedido de compra, quantidade de itens e total, antes de gravar.

Confira o resumo e clique em **Gerar no ERP**. O programa grava cabeçalho e itens de uma vez e mostra o número da pré-venda criada:



Pré-venda 000413/2026 criada. Os itens enviados ficam verdes com a etiqueta “enviado”.

PEDIDO JÁ LANÇADO

Se aquele número de pedido de compra já tiver pré-venda para o mesmo cliente (no ERP ou no histórico), a confirmação mostra quando e por quem foi gerada, e o botão só libera depois de você marcar **Gerar mesmo assim**. Isso evita pedido em dobro quando duas pessoas recebem o mesmo PDF.

4 Conversão de embalagem e ST

O cliente faz o pedido do jeito dele (às vezes em unidade, às vezes em caixa), mas o ERP vende pela unidade de venda cadastrada no produto. A barra **Conversão** ajusta isso sem mexer no PDF. É a mesma regra dos botões da planilha, mas sempre recalculada a partir do original, então clicar duas vezes não converte em dobro.


Opção	Quando usar
Como no pedido	As quantidades e os valores do PDF já estão na unidade de venda do ERP.
Pedido em caixa	O cliente pediu caixas, mas o valor no PDF é por unidade. Para produtos vendidos em CX, FD, PT ou KG, o **valor é multiplicado** pelas unidades da caixa. Para UN, PC e outros, a **quantidade é multiplicada**.
Pedido em unidade	O cliente pediu em unidades um produto que o ERP vende em caixa: as unidades viram caixas inteiras, a sobra vai para **Qtd. unid.** e o valor passa a ser o da caixa. Exemplo: 35 unidades de um produto com caixa de 15 viram 2 caixas e 5 unidades.
Abater ST do valor	O valor do PDF já vem com o ICMS-ST embutido. O programa tira o ST do valor unitário, e o ST é calculado e gravado à parte em cada item.
Qtd. sem decimais	Arredonda as quantidades para números inteiros.

EXEMPLO: O TOTAL NÃO BATE COM O PDF

No pedido 153331-017, em **Como no pedido**, o rodapé mostra **Total R$ 196,62** contra **Total no PDF R$ 4.137,09**. Olhando a primeira linha:

Produto	Unid.	Caixa com	Valor no PDF	Em “Pedido em caixa”
Açúcar Demerara Viva Vitta 450g	CX	15	R$ 7,91	**R$ 118,65** (7,91 × 15)
Alecrim Temperou 20g	CX	30	R$ 1,49	**R$ 44,70** (1,49 × 30)

O PDF traz o valor da **unidade**, mas o ERP vende a **caixa**. Ao clicar em **Pedido em caixa**, os valores convertidos ficam amarelos e o total passa a **R$ 4.093,75**, praticamente igual ao do PDF. A pequena diferença vem do item não localizado que foi removido.



“Pedido em caixa” ligado: coluna Valor unit. em amarelo (convertida) e total igual ao do PDF.

ICMS-ST

Produtos cujo CST está na lista **CSTs com ST** da conexão (padrão: 10 e 70) aparecem em laranja, com a etiqueta **ST 10** ou **ST 70**, e têm o ICMS-ST calculado na coluna **ICMS-ST**. O cálculo é o mesmo da planilha: para CST 70 aplica a redução de base, e usa a MVA e a alíquota do cadastro do produto. O valor vai para o campo ICMSF de cada item no ERP.

5 Pedido sem PDF


Quando o pedido chega por WhatsApp, e-mail ou planilha, use **Digitar ou colar itens** na tela inicial, ou **Pedido em branco** com um pedido já aberto.

1. Clique em **Pedido em branco**.
2. Informe o **CNPJ do cliente** e o **Nº do pedido de compra**.
3. Clique em **Colar**, cole as linhas copiadas do Excel e clique em **Adicionar itens**.
4. Para incluir um item à mão, use **+ Item** e digite código, quantidade e valor na tabela.
5. Confira e gere normalmente (capítulo 3, passo 5).

EXEMPLO: COPIAR DO EXCEL

No Excel, selecione três colunas (**código de barras ou código do produto**, **quantidade** e **valor unitário**), copie com **Ctrl** + **C** e cole na janela:


Código	Quantidade	Valor unitário
7898717040944	2	8,99
7898717040340	1	1,69
7891000100103	12	4,35



Janela “Colar itens”: uma linha por item.

6 Histórico

Todas as pré-vendas geradas pelo programa, em todos os computadores da empresa, com data, número, conexão, cliente, pedido de compra, total e quem gerou (com o nome do computador).



Histórico da empresa: busca por texto, período e exportação para Excel.

- **Procurar:** digite parte do pedido, do nome do cliente, do CNPJ, do número da pré-venda ou do usuário.
- **Período:** hoje, últimos 7, 30 ou 90 dias, ou tudo.
- **Exportar para Excel**: gera uma planilha .csv que abre direto no Excel em português.
- **Todas as empresas** (só super administrador): mostra o histórico de todos os clientes juntos.

> **DICA**
>
> O histórico fica guardado por 24 meses (prazo ajustável por empresa). A pré-venda em si continua no ERP para sempre: o que sai é só o registro na nuvem.

7 Sem internet

O ERP fica na rede local, então dá para continuar gerando pré-vendas mesmo sem internet:




A etiqueta “Sem internet” na faixa superior.


- Quem já entrou naquele computador com internet consegue entrar **sem internet por até 7 dias**.
- As pré-vendas são geradas normalmente no ERP. O registro no histórico fica numa **fila** e é enviado sozinho quando a internet volta. A faixa mostra quantos estão aguardando.
- Sem internet **não é possível** criar usuários e empresas nem alterar o cadastro de conexões.

8 Área administrativa

Conexões, Usuários, Eventos do sistema e Aparência ficam escondidos. O operador vê apenas Pedido e Histórico.



Operador: só Pedido e Histórico.




Ctrl + Shift + B: login de administrador.

1. Em qualquer tela, aperte **Ctrl** + **Shift** + **B**.
2. Informe o e-mail e a senha de um **administrador** e clique em **Liberar**.
3. As abas administrativas aparecem no menu, e a faixa superior mostra **Administração: nome** com o botão **Fechar**.

- O administrador pode abrir a área **no computador de um operador** sem desconectá-lo. Tudo o que fizer fica registrado no nome do administrador.
- A área fecha sozinha depois de **10 minutos sem uso**, ou em **Fechar administração**.
- Tentativa de um operador ou senha errada ficam registradas em Eventos do sistema como **Negado**.
- O **super administrador** não precisa do atalho: ao entrar, tudo já aparece liberado.

9 Conexões com o banco do cliente

Cada conexão diz onde está o banco SQL Server do ERP de um cliente e como entrar nele. O cadastro vale para todos os computadores da empresa. A senha do SQL fica só em cada computador.



Conexão Hage › COMERCIO testada: todas as verificações em verde.

Cada campo


Campo	Para que serve	Exemplo
Cliente	Nome do cliente dono do banco. Agrupa as conexões na lista e no menu.	Hage
Nome da conexão	Diferencia os bancos de um mesmo cliente. Aparece como Cliente › Nome.	COMERCIO
Cor na faixa	Cor da faixa superior quando esta conexão está em uso. Evita gerar no banco errado.	Azul
Servidor	Computador onde está o SQL Server: nome na rede, IP, ou `localhost` se for o próprio computador.	THIAGO-DELL 192.168.0.10
Instância	Nome da instalação do SQL. Se no Management Studio você conecta em `SERVIDOR\SQLEXPRESS`, a instância é SQLEXPRESS. Se conecta só no servidor, deixe vazio.	SQLEXPRESS
Porta	Normalmente vazia (padrão 1433). Preencha só se o TI do cliente fixou outra porta.	1433
Autenticação	**Usuário do SQL Server** (mais comum) ou **Windows**, que entra com o usuário logado no computador e exige o driver ODBC nativo.	Usuário do SQL

Campo	Para que serve	Exemplo
Usuário	Login do SQL. O ideal é um usuário só para o programa, com permissão mínima.	sa
Senha deste computador	Senha do SQL. Fica **só neste computador**, protegida pelo Windows. Cada computador digita uma vez (ou usa Importar).	••••••
Banco de dados	O banco do ERP. Clique antes em **Testar conexão** para escolher na lista.	Hage.0001.Log
Driver	**Automático** (recomendado) tenta TCP/IP e depois ODBC. **TCP/IP** exige o TCP ligado no SQL. **ODBC nativo** é o mesmo componente que a planilha usava.	Automático
Criptografar conexão	Na rede interna, deixe desmarcado. Marque se o servidor exigir criptografia ou se a conexão passar pela internet ou por VPN.	Desmarcado
Conexão ativa	Desmarcada, some da faixa superior e do pedido em todos os computadores, mas o cadastro continua. Serve para um banco de teste ou uma filial parada.	Marcado

Testar conexão

Confere o servidor, o login, o banco, as tabelas que o programa usa (Produtos, Clientes, PrevendasIndice, Prevendas, PrevendasItens e EventosSistema) e as permissões de leitura e gravação. Cada item aparece com ✓ verde, ! amarelo (aviso) ou × vermelho (erro).

Regras deste cliente



Valores que eram fixos no código da planilha, agora ajustáveis por cliente.


Regra	Para que serve	Padrão
Equipe	Equipe gravada na pré-venda.	1
Vendedor	Vendedor gravado na pré-venda.	001
Setor padrão	Setor usado quando o cliente não tem setor no cadastro.	001
Dígitos do código	Tamanho do código do produto no ERP (completa com zeros à esquerda).	6
CSTs com ST	CSTs que contam como substituição tributária.	10, 70
Setor pelo cadastro do cliente	Busca o setor nas colunas Vendedor1 a Vendedor5 do cliente.	Ligado
Registrar em EventosSistema	Grava o evento da pré-venda na tabela de log do ERP.	Ligado

Outras ações

- **Desativar** / **Ativar**: o mesmo que desmarcar ou marcar “Conexão ativa”.
- **Exportar** / **Importar**: leva as conexões **com as senhas do SQL** para outro computador, num arquivo protegido por uma senha que você cria. É útil para não digitar a senha em cada máquina.
- **Usar esta conexão**: torna a conexão a ativa na faixa superior.

10 Usuários


Cada pessoa da empresa tem o seu login. Assim o histórico e os eventos mostram exatamente quem fez cada coisa.



Usuários da empresa, com papel e situação.

Criar um usuário

1. Clique em **+ Novo usuário**.
2. Informe o nome, o e-mail, uma senha inicial (mínimo de 6 caracteres) e o papel: **Operador** ou **Administrador**.
3. Clique em **Criar usuário** e passe o e-mail e a senha para a pessoa.



Novo usuário.

Outras ações


- **Papel:** troque entre Operador e Administrador direto na lista.
- **Trocar senha**: define uma nova senha para o usuário.
- **Desativar**: a pessoa não entra mais, nem sem internet, mas o histórico dela é mantido. Use **Reativar** para liberar de novo.

QUANDO ALGUÉM SAI DA EMPRESA

Desative o usuário em vez de trocar a senha. Assim ele perde o acesso em todos os computadores, inclusive o acesso sem internet, no próximo contato com a nuvem.

11 Eventos do sistema

Registro de tudo o que acontece: quem criou, alterou, excluiu, salvou, gerou, entrou, saiu, exportou ou importou, com dia, hora (com segundos), computador e usuário.



Eventos da empresa, do mais recente para o mais antigo.

Coluna	O que mostra
Dia e Hora	Quando aconteceu, com segundos (por exemplo, 17/10/2026 23:31:43).
Usuário	Quem fez a ação.
Estação	Nome do computador onde foi feito (por exemplo, VENDAS-01 ou CAIXA-02).
Ação	Criou, Alterou, Excluiu, Salvou, Gerou, Entrou, Saiu, Acessou, Negado, Exportou, Importou.
Item	Sobre o que foi: pré-venda, conexão, usuário, empresa, aparência, sessão, área administrativa.
Descrição	O detalhe. Clique na linha para ver o que era antes e o que ficou.


EXEMPLO: QUEM DESATIVOU UMA CONEXÃO?

Em **Todos os itens** escolha **Conexão** e em **Todas as ações** escolha **Alterou**. A linha “Alterou a conexão Hage › TESTE (homologação): desativada” mostra que foi **Ramon**, no computador **RAMON-NOTE**, em 17/10/2026 às 14:11:43.

Os registros de conexões, usuários, empresas e pré-vendas são gravados **pelo próprio banco na nuvem**, então não dependem do programa e não podem ser alterados depois. Use **Exportar para Excel** para guardar ou enviar.

12 Aparência

Coloque o papel de parede e a logo do cliente na tela de login e na barra superior. A configuração fica **só no computador** onde foi feita, então cada máquina pode ter a sua.



Aparência com papel de parede e logo de um cliente de exemplo, e a prévia do login ao lado.

1. Em **Papel de parede**, clique em **Importar imagem** e escolha um JPG ou PNG, de preferência horizontal (1920×1080 ou maior).
2. Escolha o ajuste:
   - **Preencher**: cobre toda a área e recorta só as sobras das bordas.
   - **Imagem inteira**: mostra a imagem toda e completa o espaço que sobra com a própria imagem desfocada.
3. Em **Logo do cliente**, clique em **Importar logo**. PNG com fundo transparente fica melhor.
4. Confira a **prévia** e clique em **Salvar aparência**.


QUALIDADE DA IMAGEM

Imagens de até 4K (3840 px) são guardadas com o arquivo original, sem perder qualidade. Imagens maiores são reduzidas para 4K com qualidade alta. A imagem acompanha qualquer tamanho de janela e nunca fica esticada. Se ela for menor que a tela, a página avisa e mostra o tamanho ideal para aquele monitor.

Usar o padrão volta para o papel de parede ou a logo originais do programa.

13 Empresas


Só o super administrador vê esta aba. Cada empresa é um cliente que usa o programa e só enxerga os próprios usuários, conexões, histórico e eventos.



Lista de empresas com uso no mês e situação.

Cadastrar um cliente novo

1. Clique em **+ Nova empresa**.
2. Informe o nome e o CNPJ da empresa e os dados do **administrador** dela (nome, e-mail e senha inicial).
3. Instale o programa nos computadores do cliente.
4. O administrador entra, cadastra as conexões do ERP (capítulo 9) e cria os operadores (capítulo 10).



Nova empresa com o primeiro administrador.

Outras ações

- **Empresa na faixa superior:** clique no nome da empresa no canto superior esquerdo para escolher em qual trabalhar.
- **Trabalhar nesta**: entra na empresa e abre a aba Pedido.
- **Editar**: nome, CNPJ e por quanto tempo guardar o histórico (6 a 120 meses).
- **Bloquear**: os usuários da empresa não entram mais nem geram pré-vendas. Use **Liberar** para voltar.

14 Mensagens e soluções

Quando o botão **Gerar pré-venda** está apagado, o motivo aparece escrito ao lado dele. Veja o que fazer em cada caso.

Mensagem	O que fazer
Selecione uma conexão na faixa superior.	Escolha o banco do cliente no menu da conexão (capítulo 2).
Falta a senha do SQL neste computador: peça a um administrador.	O administrador abre Ctrl + Shift + B › Conexões e digita a senha, ou usa Importar.
Sem conexão com o banco.	O servidor do ERP não respondeu. Verifique se o computador do servidor está ligado e na rede, e use **Testar conexão**.
X produto(s) não localizado(s) no ERP	Corrija o código na linha vermelha ou clique em **Remover do pedido** (capítulo 3).
X item(ns) sem quantidade ou valor.	Preencha a quantidade e o valor unitário dessas linhas, ou remova-as.
Cliente não encontrado neste banco.	Confira o CNPJ e se você está na conexão certa. O cliente precisa estar cadastrado no ERP.
Informe o nº do pedido de compra.	Digite o número do pedido no campo à direita.
Nº do pedido de compra com mais de N caracteres.	O ERP aceita no máximo N caracteres. Encurte o número (por exemplo, tire espaços).
Aguardando a busca dos produtos.	Espere alguns segundos. Se não terminar, clique em **Buscar de novo**.

Outras situações

Situação	O que fazer
“E-mail ou senha incorretos.”	Confira a digitação. Se esqueceu a senha, peça a um administrador para usar **Trocar senha**.
“Acesso negado: este usuário não é administrador.”	O atalho Ctrl + Shift + B só aceita login de administrador.
“O banco na nuvem ainda não foi atualizado...”	Falta rodar um script no Supabase. A mensagem diz qual arquivo rodar.
O total não bate com o PDF.	Experimente **Pedido em caixa** ou **Pedido em unidade** (capítulo 4).

Situação	O que fazer
Gerou no banco errado.	Cancele a pré-venda no ERP. Para evitar, use cores bem diferentes para cada conexão.
Conexão sumiu da faixa superior.	Ela pode ter sido desativada. Veja em Conexões (etiqueta “desativada”) e em Eventos do sistema quem desativou.

ATUALIZAÇÕES

O programa se atualiza sozinho: quando sai uma versão nova, ela é baixada em segundo plano e instalada na próxima vez que o programa for fechado. A versão instalada aparece no canto inferior esquerdo e na tela de login.