


Programação C/C++

Apontadores/ Ponteiros/ Pointers

Página diagramada pelo Estagiário de Docência Rafael Rieder

Impressão de Ponteiros	Alocação Dinâmica de Structs	Ponteiros para Objetos
Acessando o Conteúdo de uma Posição de Memória	Realocação de Memória	
Alocação Dinâmica de Memória	Testes de Alocação	
Alocação de Vetores	Estruturas Encadeadas	
Aritmética de Ponteiros	Vetor de Ponteiros	

Um ponteiro é uma variável capaz de armazenar um endereço de memória ou o endereço de outra variável.



Impressão de Ponteiros

Em C, pode-se imprimir o valor armazenado no ponteiro (um endereço), usando-se a função printf com o formatador %p na string de formato. Por exemplo:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
   int x;
   int *ptr;
   ptr = &x;
   printf("O endereço de X é: %p\n", ptr);
}
```

Em C++, usa-se o objeto cout normalmente. Por exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
   int x;
   int *ptr;
   ptr = &x;
   cout << "O endereço de X é: " << ptr << endl;
}</pre>
```

1

Acessando o Conteúdo de uma Posição de Memória através de um Ponteiro

Para acessar o conteúdo de uma posição de memória, cujo endereço está armazenado em um ponteiro, usa-se o operador de **derreferência** (*). Por exemplo:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
  int x;
  int *ptr;
  x = 5;
  ptr = &x;
  printf("0 valor da variável X é: %d\n", *ptr); // derreferenciando um ponteiro
  *ptr = 10; // usando derreferencia no "lado esquerdo" de uma atribuição
  printf("Agora, X vale: %d\n", *ptr);
}
```

Um ponteiro derrefenciado também pode ser usado à esquerda de uma atribuição, para receber um valor. O mesmo exemplo, em C++ é apresentado abaixo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
   int x;
   int *ptr;
   x = 5;
   ptr = &x;
   cout << "O valor da variável X é: " << *ptr << endl;
   *ptr = 10;
   cout << "Agora, X vale: " << *ptr << endl;
}</pre>
```



Alocação Dinâmica de Memória

Durante a execução de um programa, pode-se alocar dinamicamente memória para usar como variáveis do programa. Em C, a alocação é feita com a função malloc (e, para liberar memória, usa-se a função free). Em C++, faz-se o mesmo tipo de alocação usando o operador new (para liberar memória, operador delete). No exemplo a seguir, pode-se observar o uso das funções malloc e free:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdlib.h>


void main()
{
   int *ptr_a;

   ptr_a = malloc(sizeof(int));
   // cria a área necessária para 01 inteiro e
   // coloca em 'ptr_a' o endereço desta área.

   if (ptr_a == NULL)
   {
       printf("Memória insuficiente!\n");
   }
}
```

```
exit(1);
}

printf("Endereço de ptr_a: %p\n", ptr_a);
*ptr_a = 90;
printf("Conteúdo de ptr_a: %d\n", *ptr_a); // imprime 90
free(ptr_a); // Libera a área alocada
}
```



```
3001
3002 ----90----
```

Conforme citado acima, em C++ pode-se usar o operador new. O exemplo abaixo faz o mesmo que o exemplo utilizando malloc:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
 int *ptr_a;
ptr_a = new int;
 // cria a área necessária para 01 inteiro e
 // coloca em 'ptr_a' o endereço desta área.
  if (ptr_a == NULL)
  {
    cout << "Memória insuficiente!" << endl;</pre>
    exit(1);
  cout << "Endereço de ptr a: " << ptr a << endl;</pre>
  *ptr a = 90;
  cout << "Conteúdo de ptr_a: " << *ptr_a << endl;</pre>
  delete ptr_a;
}
```

Alocação de Vetores

Nos exemplos anteriores, foi alocado um espaço para armazenar apenas um dado do tipo int. Entretanto, é mais comum utilizar ponteiros para alocação de vetores. Para tanto, basta especificar o tamanho desse vetor no momento da alocação. Nos exemplos abaixo, apresenta-se a alocação de vetores com malloc e new. Após a alocação de uma área com vários elementos, ela pode ser acessada exatamente como se fosse um vetor.

Exemplo em C:

```
#include <stdlib.h>
void main()
{
  int i;
```

```
int *v;
v = (int*)malloc(sizeof(int)*10); // 'v' é um ponteiro para uma área que
                                    // tem 10 inteiros.
                                    // 'v' funciona exatamente como um vetor
v[0] = 10;
v[1] = 11;
v[2] = 12;
// continua...
v[9] = 19;
for(i = 0; i < 10; i++)
  printf("v[%d]: %d\n", i, v[i]);
printf("Endereço de 'v': %p", v); // imprime o endereço da área alocada para 'v'
free(v);
V
    0100
              3006
               10
    3006
               11
    3008
               12
    3010
```


Exemplo em C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
  int i;
  int *v;
  v = new int[10]; // 'v' é um ponteiro para uma área que
                    // tem 10 inteiros.
                    // 'v' funciona exatamente como um vetor
  v[0] = 10;
  v[1] = 11;
  v[2] = 12;
  // continua...
  v[9] = 19;
  for(i = 0; i < 10; i++)
    cout << "v[" << i << "]: " << v[i] << endl;
  cout << "Endereço de 'v': " << v << endl; // imprime o endereço da área alocada para 'v'
  delete[] v;
}
```


Aritmética de Ponteiros

Além de acessar os dados de uma área alocada dinâmicamente como se fosse um vetor, é possível acessá-los através do próprio ponteiro, utilizando a técnica chamada **aritmética de ponteiros**.

```
#include <stdlib.h>
void main()
{
   int *vet;
   int *ptr;
```



Alocação Dinâmica de Structs



Quantos funcionários eu terei?

Para casos em que não se sabe quantos elementos se tem em uma lista, usa-se alocação dinâmica.

```
typedef struct P
{
  char nome[30];
  char endereco[40];
  char telefone[10];
} TPESSOA;
```

Realocação de Memória

Se for preciso aumentar o tamanho do vetor, use:

```
realloc(ptr, novo_tam);
```

Exemplo:

```
// código (...)
cadastro = (TPESSOA*)realloc(cadastro, 20);
ptr = cadastro;
// a área de memória é <u>realocada</u>, e todos os dados são copiados da área antiga para a área nova.
```



Testes de Alocação

Para verificar se foi possível alcar a memória solicitada, pode-se testar o valor do ponteito usado para armazenar a área alocada. Se o valor deste ponteiro for NULL, não foi possível alocar a memória.

```
int *ptr;
ptr = (int*)malloc(sizeof(int)*10);
if (ptr == NULL)
{
   printf("Não foi possível alocar memória!\n");
   exit(1);
}
```


Em operações de realocação de memória, também é necessário realizar este procedimento.




Estruturas Encadeadas

Para crira estruturas encadeadas em C ou C++ costuma-se utilizar variáveis do tipo ponteiro. Em um struct, coloca-se um **ponteiro** para o próximo (ou anterior) elemento da lista da seguinte forma:

```
typedef struct temp
{
    string nome;
    int idade;
    int rg;
    temp *prox; // apontador para o próximo elemento
}TPESSOA;
```






Exemplo 1: Inserção no Início da Lista


```
// (...)
TPESSOA *inicio, *ptr;
ptr = (TPESSOA*)malloc(sizeof(TPESSOA));
// Teste de alocação
if (ptr == NULL)
  printf("Não foi possível alocar memória!\n");
  exit(1);
// Lê os dados
cin >>idade;
cin >>nome;
// Coloca os dados lidos na struct
P->idade = idade;
strcpy(P->nome, nome);
// Marca o nodo como último da lista
P->prox = NULL;
//Insere no início da lista
inicio = ptr;
```

Exemplo 2: Busca de um Elemento na Lista



```
if (inicio == NULL)
    return; // lista vazia
aux = inicio;
do
{
    if (aux->nome == dado)
    {
        achou = 1;
    }
    else
    {
        aux = aux->prox;
    }
} while( (achou == 0) && (aux != NULL) );
// 'aux' aponta para o nodo que tem a informação
```

Exemplo 3: Retirada de um Elemento no Meio da Lista



```
// Verifica se o elemento buscado está no início da lista
if(inicio->nome==dado)
        inicio=inicio->prox;
        aux->prox=NULL;
        free (aux);
        return 1;
    }
// Se não estiver no início, busca no restante
// da lista
antes = inicio;
do
 aux = antes->prox;
 if (aux->nome == dado)
    achou = 1;
 }
 else
   antes = aux;
   aux = aux->prox;
} while( (achou == 0) && (aux != NULL) );
if (achou == 0)
    return 0; // não achou ....
// Se achou == 1, então 'aux' aponta para o nodo que tem a informação
// e antes, aponta para o nodo anterior
antes->prox = aux->prox; // retira o aux da lista
free(aux);
return 1;
```

Vetor de Ponteiros

```
typedef struct temp
{
  int dado;
  struct temp *prox;
} TNODO;

TNODO *listas[5];
listas[0] = new TNODO;
```

listas[0]->prox = NULL;

http://www.inf.pucrs.br/~pinho/PRGSWB/Ponteiros/ponteiros.html#Acessando_o_Conteudo_de_uma_Posicao

```
aux = listas[0];
aux->prox = NULL;
```



Ponteiros para Objetos

Consulte a página sobre Orientação a Objetos, para maiores detalhes.

```
class CPessoa
{
    // ...
    void setNome(char *dado);
    // ...
}
CPessoa *Fulano;
Fulano = new CPessoa;
Fulano->setNome("Fulano de Tal");
```

