Redis是用C语言开发的一个开源的高性能键值对(key-value)数据库。它通过提供多种键值数据类型来适应不同场景下的存储需求,目前为止Redis支持的键值数据类型如下:

1、字符串(String)

- 2、哈希(hash)
- 3、字符串列表(list)
- 4、字符串集合(set)
- 5、有序字符串集合(sorted set)

官方提供测试数据: 50个并发执行100000个请求,读的速度是110000次/s,写的速度是81000次/s。

redis的应用场景

- ●・ 缓存(数据查询、短连接、新闻内容、商品内容等等)。(最多使用)
- ●・ 聊天室的在线好友列表。
- ●・ 任务队列。(秒杀、抢购、12306等等)
- ●・ 应用排行榜。
- ●・ 网站访问统计。
- ●・数据过期处理(可以精确到毫秒)
- · 分布式集群架构中的session分离。

文类 redis建议安装在linux服务器上

安装环境

1、redis是C语言开发,安装redis需要先将官网下载的源码进行编译,编译依赖gcc环境。如果没有gcc环境,需要安装gcc:

yum install gcc-c++

[root@localhost redis-3.0.0]# yum install gcc-c++ Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security Loading mirror speeds from cached hostfile

如果提示是否下载,输入y。

- 2、步骤1:将Windows下下载的压缩文件上传到Linux下。通过secureCRT进行上传
- 3、解压文件

tar - zxvf redis-3.0.0. tar.gz

4、编译redis (编译,将.c文件编译为.o文件)

进入解压文件夹, cd redis-3.0.0

执行 make

如果没有安装gcc,编译将出现错误提示。(如果安装失败,必须删除文件夹,重写解压)

5、安装

make PREFIX=/usr/local/redis install

安装完后,在/usr/local/redis/bin下有几个可执行文件

redis-benchmark ----性能测试工具

redis-check-aof ----AOF文件修复工具

redis-check-dump ----RDB文件检查工具(快照持久化文件)

redis-cli ----命令行客户端

redis-server ----redis服务器启动命令

6、copy文件 redis启动需要一个配置文件,可以修改端口号等信息。

cp redis.conf /usr/local/redis/bin

7、前端模式启动

直接运行bin/redis-server将以前端模式启动,前端模式启动的缺点是启动完成后,不能再进行其他操作,如果要操作必须使用ctrl+c,同时redis-server程序结束,不推荐使用此方法。

/usr/local/redis/bin 目录下执行 ./redis-server

8、后端模式

修改redis.conf配置文件, daemonize yes 以后端模式启动。

vim /usr/local/redis/redis.conf

启动时,指定配置文件

cd /usr/local/redis/bin

执行 ./redis-server redis.conf

```
[root@localhost ~]# cd /usr/local/redis/
[root@localhost redis]# ./bin/redis-server ./redis.conf
[root@localhost redis]#
```

Redis默认端口6379,通过当前服务进行查看

ps -ef | grep -i redis

9、Redis停止

●· 强制结束程序。强行终止Redis进程可能会导致redis持久化数据丢失。

kill -9 31475 #pid需要通过 "ps aux | grep -i redis" 进行查询

●・ 正确停止Redis的方式应该是向Redis发送SHUTDOWN命令,方法为: (关闭默认端口)

cd /usr/local/redis/bin

./redis-cli shutdown

Redis使用

连接客户端

在redis的安装目录中有redis的客户端,即redis-cli(Redis Command Line Interface),它是Redis自带的基于命令行的Redis客户端。

redis-cli -h ip地址 -p 端口

```
[root@localhost redis]# ./bin/redis-cli -h 192.168.137.128 -p 6379 192.168.137.128:6379>
```

默认ip和端口

```
[root@localhost redis]# ./bin/redis-cli
127.0.0.1:6379>
```

向Redis服务器发送命令

redis-cli连上redis服务后,可以在命令行发送命令。

ping,测试客户端与Redis的连接是否正常,如果连接正常会收到回复PONG

```
[root@localhost redis]# ./bin/redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
```

set/get,使用set和get可以向redis设置数据、获取数据。

```
127.0.0.1:6379> set name itheima
OK
127.0.0.1:6379> get name
"itheima"
```

del,删除指定key的内容。

```
127.0.0.1:6379> del name
(integer) 1
127.0.0.1:6379> keys *
(empty list or set)
```

keys*,查看当前库中所有的key值

Java连接Redis使用