三层架构

web层 表现层

MVC是表现层中的一个模型。

作用:它就是和用户进行交互的。用于展示数据和接收用户提供的数据。

service层 业务层

作用:处理程序业务的。其实它就是我们的需求。

dao层 持久层

作用:就是负责跟数据库交互的。(对数据库进行增删改查的)

Hibernate相关概述

它是一个开源的轻量级持久层ORM框架(对象关系映射)。

框架:它是对系统的整个或者部分进行的可重用设计。里面封装了很多的细节,从而让我们的开发变得简单。提高我们的开发效率

开源的: 开放源代码

轻量级: 使用它不会消耗太多资源。与他相关的依赖也比较少。

持久层: 它只能干持久层干的事, 不是持久层的事, 它都无能为力。

ORM:

Object Relational Mapping

对象 关系 映射

即Object Relational Mapping 对象关系映射

ORM 就是通过将Java对象映射到数据库表(二维关系表),通过操作Java对象,就可以完成对数据表的操作

开发步骤:

- 1、导入相关JAR包
- 2、确定表的关系并创建实体类
- 3、配置实体类与表的映射文件并配置映射关系
- 4、配置Hibernate主配置文件
- 5、创建Hibernate工具类

搭建开发环境,实现对数据操作的关键:

1、导入13个必备jar包

HibernateRequired 9个(hibernate-release-5.0.7.Final\lib\required)

log4j 3个

数据库驱动 1个

2、对应数据库表的实体类JAVABean必须序列化 implements Serializable

```
import java.io.Serializable;
/**
 * 对应数据库表的实体JAVABean类 实现序列化 并生成get/set方法
*/
public class Customer implements Serializable {
    private String custName;
    private String custSource;
    private String custIndustry;
    private String custLevel;
    private String custAddress;
    private String custPhone;
3、建立实体类和数据库表的对应关系
 对象关系映射 (ORM)
 在实体类JAVABean所在的包下创建一个实体类名称.hbm.xml的文件
1、首先导入约束到XML文件中(在导入的JAR包中找核心JAR包找到映射的dtd文件复制约束粘贴到xml文件中)

    Customer.java

      X Customer.hbm.xml
                          配置映射文件
Hibernates
  antlr-2.7.7.jar - E:\Hibernatejar
  dom4j-1.6.1.jar - E:\Hibernatejar
  ▶ 6 hibernate-commons-annotations-5.0.1.Final.jar - E:\Hibernatejar
  hibernate-core-5.0.7.Final.jar
                                       - 核心JAR包
    b de org.hibernate
      in hibernate-configuration-3.0.dtd
      x hibernate-configuration-4.0.xsd
     nibernate-mapping-3.0.dtd
                                           映射约束文件
      nibernate-mapping-4.0.xsd
       X Customer.hbm.xml
                      ner.java
<!--
  ~ Hibernate, Relational Persistence for Idiomatic Java
  ~ License: GNU Lesser General Public License (LGPL), version 2.1
  ~ See the lgpl.txt file in the root directory or <a href="http://www.gnu">http://www.gnu</a>
  -->
<!-- Hibernate Mapping DTD.
                                    映射约束
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC</p>
    "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
    "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-mapping-3.0.dtd">
2、xml映射文件的内容:
2.1、约束配置
```

- 2.2、配置实体类包所在位置
- 2.3、实体类映射的表名
- 2.4、实体类映射的表主键列名
- 2.5、实体类映射的表其它列

```
<!-- 导入约束,从DTD文件拷贝进来 -->
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC</pre>
    "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
   "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate_mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping package="com.liu.entity">
                                          <!-- 映射的实体类所在的包 -->
   <class name="Customer" table="cst cuatomer">
                                               | <! -- 映射的实体类 表名 -->
       <id name="cusId" column="cust id">
                                                   <!-- 映射表中主键列名 -->
           <generator class="native"></generator>
                                                       <!-- 映射表中主键自增长能力 -->
       </id>
       <!-- 映射实体类中属性与表中非主键列名 -->
       cproperty name="custName" column="cust name"></property>
       cproperty name="custSource" column="cust source"></property>
       cproperty name="custIndustry" column="cust_industry"></property>
       cproperty name="custLevel" column="cust level"></property>
       cproperty name="custAddress" column="cust address"></property>
       cproperty name="custPhone" column="cust phone"></property>
   </class>
4、建立hibernate的主配置文件
 该配置文件就是连接数据库的一些相关配置。
 在类的根路径下创建一个名称为hibernate.cfg.xml的文件。
1、约束配置
hibernate的核心jar包中: hibernate-configuration-3.0.dtd
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC</pre>
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
2、连接数据库的基本信息
<session-factory>
 <!-- 1、连接数据库的基本信息 -->
 cproperty name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver
 property
name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/crm_szee03_hibernate/property>
 cproperty name="hibernate.connection.username">root
 operty name="hibernate.connection.password">1234/property>
3、hibernate的基本配置
(配置信息所在: hibernate-release-5.0.7.Final\project\etc\hibernate.properties)
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property><!-- 数据
库方言 -->
 <property name="hibernate.show_sql">true</property><!-- 是否显示SQL语句 -->
 <property name="hibernate.format sql">true</property><!-- 是否格式化显示SQL语句 -->
 cproperty name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property><!-- 采用何种方式根据映射配置生</pre>
成数据库表-->
```

4、指定映射文件的位置

<mapping resource="com/itheima/domain/Customer.hbm.xml"/>

具体说明如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 配置约束 -->
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC</pre>
   "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
                                                                               一定要改的地方
   "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
      <!-- 1、连接数据库的基本信息 -->
      <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/test001</property>
      <property name="hibernate.connection.password">123456</property>
         - 2、hibernate的基本配置
      <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property><!-- 数据库方言 -->
      cproperty name="hibernate.show_sql">true</property><!-- 是否显示SQL语句 -->
      <property name="hibernate.format_sql">true</property><!-- 是否格式化显示SQL语句 -->
      <!-- 采用何种方式根据映射配置生成数据库表
                update:检查表结构和映射文件的变化。如果不一致,更新表结构。
                                                           适合干开发阶段。 -->
      cproperty name="hibernate.hbm2ddl.auto">update/property>
      <!-- 3、指定映射文件的位置
         resource属性的写法:直接从类的根路径开始写起。包的分隔符用/
      <mapping resource="com/liu/entity/Customer.hbm.xml"/>
                                                                定要改的地方
   </session-factory>
```

5、创建hibernate基本工具类

```
public class HibernateUtil {
   private static SessionFactory factory;
    * 使用静态代码块对象factory赋值,关于异常的细节: hibernate把所有可以预见的异常全都转成了运行时异常。
    */
   static{
       try
          Configuration cfg = new Configuration();
          cfg.configure();
           factory = cfg. buildSessionFactory();
       } catch (Exception e) {
           e. printStackTrace();
           throw new ExceptionInInitializerError("初始化SessionFactory失败!");
   }
   /**
    * 用于获取-
              ·个新的Session
                                          调用这个方法每次会产在底层生一个产的连接对像,会导致操作不会在一个线程中完成
                                          产生线程问题
    */
   public static
                Session
       return factory.openSession();
```

hibernate的一级缓存

在 Session 接口的实现中包含一系列的Java 集合, 这些 Java 集合构成了 Session 缓存. 只要 Session 实例没有结束生命周期, 存放在它缓存中的对象也不会结束生命周期.

当session的save()方法持久化一个对象时,该对象被载入缓存,以后即使程序中不再引用该对象,只要缓存不清空,该对象仍然处于生命周期中。<u>当试图get()、load()对象时,会判断缓存中是否存在该对象,有则返回,此时不查询数据库。没有再查询数据库</u>

hibernate确实有一级缓存。

明确:一级缓存是Session的缓存。当Sessoion关闭时,一级缓存消失。

缓存:就是虚拟机中的一块内存。一般情况下是一个map结构。

适用于缓存的:

不经常修改的数据,但是需要经常获取的。一旦产生错误,对结果影响不是很大的。

不适用于缓存的:

经常修改的。一旦有错误,会产生很严重的后果的都不能用缓存。

Hibernate中的一级缓存:

指的是Session中的缓存,当Session消失后,一级缓存也就消失了。

hibernate使用了一种机制来实现缓存和数据库的同步。

快照机制:

目的就是减少和数据库交互的次数。

作用就是和一级缓存对比,当OID一致时,其他数据有变化,使用以及缓存修改数据库。

Session绑定到当前线程上的配置的方法(解决多线程问题的工具类方法):

Session的使用原则:一个线程只能有一个Session。

在hibernate的主配置文件中配置: 把Session绑定到当前线程上。

context_class">thread/property>

在获取Session时,不能再使用openSession()了:

需要使用: getCurrentSession()

/*

* 从当前线程上获取Session

*/

```
public static Session getCurrentSession() {
    return factory.getCurrentSession();
}
```

Hibernate中的C3PO连接池配置使用:

1、导入c3p0必须的jar包

如果是hibernate5版本必须拷贝3个。

c3p0-0.9.2.1.jar

hibernate-c3p0-5.0.7.Final.jar

mchange-commons-java-0.2.3.4.jar

如果是hibernate3版本拷贝1个c3p0的jar包就够了。

c3p0-0.9.2.1.jar

如果以后整合了spring框架,拷贝2个就行了。

c3p0-0.9.2.1.jar

mchange-commons-java-0.2.3.4.jar

2、在hibernate的主配置文件中配置连接池的提供商

hibernate的快照机制:

- *使用id进行查询数据库,将查询得到的结果放置到session一级缓存中,同时复制一份数据,放置到session的快照中
- * 当使用tr.commit()的时候,同时清理session的一级缓存(flush)
- * 当清理session一级缓存的时候,会使用OID判断一级缓存中对象和快照中的对象进行比对
- *如果2个对象(一级缓存的对象和快照的对象)中的属性发生变化,则执行update语句,此时更新数据库,更新成一级缓存中的数据
- * 如果2个对象中的属性不发生变化,此时不执行update语句

目的: 确保和数据库中的数据一致

hibernate中对象的状态和方法的问题:

hibernate中对象的三种状态

学习它的目的:是为了更好的使用hibernate中的方法。

明确: hibernate中对数据操作的方法其实都是对象状态的转变。对象只能从一个状态转成另一个状态。

对象的三种状态:

临时态, 持久态、脱管态

临时态:没有OID(其实就是普通的实体对象形态),和Session没有关系

持久态: 有OID, 和Session有关系

脱管态:有OID,和Session没有关系

删除态:有OID,和Session有关系。以及调用了delete方法,即将从数据库删除数据。

明确:

判定对象处于哪种状态,不以数据库中是否有记录作为标准。原因就是事务的问题。

事务提交了数据库就有记录。事务没提交数据库就没有记录。

hibernate的主配置文件相关配置:

<!-- 2、hibernate的基本配置 -->

<!-- 数据库方言 -->

<!-- 是否显示SQL语句 -->

cproperty name="hibernate.show_sql">true/property>

<!-- 是否格式化显示SQL语句 -->

```
property name="hibernate.format_sql">true/property>
<!-- 采用何种方式根据映射配置生成数据库表
  update:检查表结构和映射文件的变化。如果不一致,更新表结构。 适合于开发阶段。
 -->
property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update/property>
<!-- 配置c3p0提供商 -->
<!-- 把session绑定到当前线程上 -->
cproperty name="hibernate.current_session_context_class">thread/property>
<!-- 指定映射文件的位置
 resource属性的写法:直接从类的根路径开始写起。包的分隔符用/
<mapping resource="com/itheima/domain/Customer.hbm.xml"/>
hibernate中一些关于多表操作的配置: hibernate的增删改查方法
s.get(xxxx)
        查询方法
s.delete(xxxx) 删除方法
s.update(xxxx) 更新(改的方法)
s.save(xxxx)
         增加(插入方法)
* 需求: s.save(xxxx)
                 增加(插入方法)
*保存一个联系人到数据库
@Test
public void test1(){
LinkMan I = new LinkMan();
I.setLkmName("老马");
I.setLkmGender("male");
I.setLkmPhone("010-34384983");
I.setLkmMobile("13811111111");
I.setLkmPosition("teacher");
I.setLkmEmail("laoma@itcast.com");
I.setLkmMemo("给力");
```

```
//1.获取Session对象
Session s = HibernateUtil.openSession();
//2.开启事务
Transaction tx = s.beginTransaction();
//3.执行操作
s.save(I);
s.get(LinkMan.class, I.getLkmId());
System.out.println(I);
//4.提交事务
tx.commit();
//5.释放资源
s.close();
}
*根据id查询一个 s.get(xxxx) 查询方法
*/
@Test
public void test2(){
//1.获取Session对象
Session s = HibernateUtil.openSession();
//2.开启事务
Transaction tx = s.beginTransaction();
//3.执行操作
LinkMan I = s.get(LinkMan.class, 1L);
System.out.println(I);
//4.提交事务
tx.commit();
//5.释放资源
s.close();
}
*修改 s.update(xxxx) 更新(改的方法)
*/
@Test
public void test3(){
//1.获取Session对象
Session s = HibernateUtil.openSession();
//2.开启事务
```

```
Transaction tx = s.beginTransaction();
//3.执行操作
LinkMan I = s.get(LinkMan.class, 1L);
I.setLkmMemo("很给力");
s.update(I);
//4.提交事务
tx.commit();
//5.释放资源
s.close();
}
/**
* 删除 s.delete(xxxx) 删除方法
*/
@Test
public void test4(){
//1.获取Session对象
Session s = HibernateUtil.openSession();
//2.开启事务
Transaction tx = s.beginTransaction();
//3.执行操作
LinkMan I = new LinkMan();
I.setLkmld(2L);
s.delete(I);
//4.提交事务
tx.commit();
//5.释放资源
s.close();
}
```