在**Android**系统中,每一个应用程序都是由一些**Activity**和**Service**组成的,这些**Activity**和**Service**有可能运行在同一个进程中,也有可能运行在不同的进程中。不在同一个进程的**Activity**或者**Service**的通信就采用**Binder**进程间通信机制了。

binder通信是一种client-server的通信结构,

- 1.从表面上来看,是client通过获得一个server的代理接口,对server进行直接调用;
- 2.实际上,代理接口中定义的方法与server中定义的方法是一一对应的;
- 3.client调用某个代理接口中的方法时,代理接口的方法会将client传递的参数打包成为Parcel对象;
- 4.代理接口将该Parcel发送给内核中的binder driver.
- 5.server会读取binder driver中的请求数据,如果是发送给自己的,解包Parcel对象,处理并将结果返回;
 - 6.整个的调用过程是一个同步过程,在server处理的时候,client会block住。

任何service在被使用之前,均要向SM(Service Manager)注册,同时客户端需要访问某个service时,应该首先向SM查询是否存在该服务。如果SM存在这个service,那么会将该service的handle返回给client,handle是每个service的唯一标识符。

Service Manager主要工作:

- 1.初始化binder, 打开/dev/binder设备; 在内存中为binder映射128K字节空间;
- 2.指定SM对应的代理binder的handle为0,当client尝试与SM通信时,需要创建一个handle为0的代理binder,这里的代理binder其实就是代理接口;
- 3.通知binder driver(BD)使SM成为BD的context manager;
- 4.维护一个死循环,在这个死循环中,不停地去读内核中binder driver,查看是否有可读的内容;即是否有对service的操作要求,如果有,则调用svcmgr_handler回调来处理请求的操作。
- 5.SM维护了一个svclist列表来存储service的信息。