Sistemas Operacionais

Ciência da Computação

Robson Costa, Dr.

robson.costa@ifsc.edu.br

Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages

Versão: 27 de fevereiro de 2023


Sumário

Unidade 2 - Gerenciamento de processos e threads

- 2.1 Tarefas
- 2.2 Trocas de contexto
- 2.3 Processos
- 2.4 Threads
- 2.5 Sincronização e Impasses
- 2.6 Escalonamento
- 2.7 Escalonamento por Prioridades
- 2.8 Sistemas de Tempo Real

- As técnicas atuais de gerenciamento de processos realizam a multiplexação do processador entre as múltiplas tarefas existentes;
- O que é uma tarefa (task)?
 - A execução de um fluxo sequencial de instruções para atender uma finalidade específica;
- Um programa?
 - É o conjunto de uma ou mais sequências de instruções escritas para resolver um problema específico, constituindo assim uma aplicação ou um utilitário;

- Cada tarefa geralmente possui comportamento, duração e importância distintas;
- Cabe ao SO organizar a sequência de execução das tarefas;
- Os primeiros sistemas computadorizados eram mono-tarefa:
 - Somente era possível executar uma tarefa de cada vez;



• Como resultado, temos o seguinte diagrama de estado:



- A transição de uma tarefa para outra era realizada manualmente pelo programador ou pelo operado profissional;
- Posteriormente implementou-se o *system monitor*, capaz de automatizar a transição do fluxo de execução de uma tarefa para a outra;
- Percebe-se claramente que a função do system monitor é gerenciar uma fila de tarefas a serem executada, otimizando assim a utilização do processador.


- Outros problemas ainda persistiam:
 - O tempo em que o processador ficava ocioso esperando a tarefa finalizar uma operação em algum periférico de entrada/saída;
- A solução encontrada foi permitir a suspensão temporária das tarefas que realizam operações de I/O e permitir que outras utilizem o processador em seu lugar;
- Este procedimento é chamado de preemptação de tarefas, e os SO que o implementam são chamados de sistemas preemptivos;
- Isto deu origem aos sistemas multi-tarefas;

• Desta forma, o diagrama de estados passa a ser:



- Ainda existia um problema:
 - Como tratar uma tarefa cujo o tempo de execução era infinito (em looping), seja este acidentalmente ou intencionalmente?
 - Além de poder inviabilizar a utilização do computador no caso de looping, esta abordagem não permitia interatividade (ex.: uso do terminal de comandos);

- Para solucionar isto foram criados os sistema de tempo compartilhado (time-sharing);
- Nesta abordagem, cada atividade que detém o processador recebe um limite de tempo de processamento chamado de quantum;
- Caso a tarefa não seja finalizada, esta retorna para a fila de tarefas prontas para execução (ready-queue) e aguarda uma nova oportunidade de utilizar o processador;



• Desta forma, o diagrama de estados pode ser:



Implementação de Tarefas

- Uma tarefa é uma unidade básica de atividade dentro de um sistema;
- Estas podem ser implementadas de várias formas:
 - Processos;
 - Threads;
 - Jobs;
 - Transações;
- As tarefas pode alternarem—se entre si utilizando o conceito de chaveamento de contexto;
- Contexto é o conjunto de dados que representam o estado atual da tarefa:
 - Arquivos abertos;
 - Valores de variáveis;
 - Valores de registradores;

Implementação de Tarefas


- Cada tarefa possui um descritor associado, ou seja, uma estrutura de dados onde as informações de contexto são armazenadas;
- Esta estrutura geralmente é chamada de TCB (Task Control Block) ou PCB (Process Control Block);
- O TCB possui tipicamente os seguintes dados:
 - ID (número, ponteiro, referência de objeto);
 - Estado (nova, pronta, executando, suspensa, finalizada, ...);
 - Valores dos registradores do processador;
 - Lista contendo as áreas de memória utilizadas pela tarefa;
 - Lista contendo os arquivos abertos, conexões de rede e outros recursos;
 - Informações de gerência e contabilização (prioridade, proprietário, data de início, tempo de processamento já decorrido, volume de dados lidos/escritos, etc.);

Trocas de Contexto

- O ato de gravar as informações de uma tarefa permitindo-a ser executada posteriormente é chamado de chaveamento de contexto;
 - Por ser uma operação complexa e envolver grande quantidade de manipulação de registradores normalmente esta rotina e implementada em linguagem de máquina;
- Em um chaveamento de contexto existem questões de ordem mecânica e de ordem estratégica a serem resolvidas:
 - Aspectos Mecânicos:
 - O dispatcher é responsável pela recuperação do contexto e atualização das informações contidas no TCB;
 - Aspectos Estratégicos:
 - O scheduler é responsável por decidir, com base em algum fator (prioridade, tempo de processamento, etc), a próxima tarefa que deverá ser executada pelo processador;

Trocas de Contexto

- A figura abaixo apresenta um diagrama temporal com os principais passos envolvidos em uma troca de contexto;
- É uma operação rápida (casa dos μs);
- A operação mais demorada é a de escalonamento.
 - Por este motivo alguns SO ativam o escalonamento esporadicamente, ou seja, somente quando há a necessidade de se ordenar a fila;




Processos

- Além do seu próprio código executável, cada tarefa ativa em um SO necessita de um conjunto de recursos para executar e cumprir os seus objetivos;
 - Este recursos são áreas de memória, arquivos abertos, conexões de rede, etc;
- O conjunto dos recursos alocados a uma tarefa para a sua execução é denominado processo;
- Historicamente o conceito de tarefa e processo se confundem;
 - Isto deve-se aos SO antigos, onde somente era suportado uma tarefa para cada processo;
- Algumas referências mais antigas mantém este conceito até hoje;
- No entanto, os SO atuais suportam mais de uma tarefa por processo (ex. Linux, WinXP, Unix);
- Atualmente o processo deve ser visto como uma unidade de contexto, ou seja, um contêiner de recursos utilizados por uma ou mais tarefas para a sua execução;


Processos

- O kernel do SO mantém descritores de processos chamados PCB (Process Control Blocks), onde cada um possui um PID (Process Identifier) único;
 - Desta forma o TCB pode ser simplificado;




Processos


A alocação da área de memória de um processo comumente se apresenta assim:



Processos - Criação de Processos

- Durante a operação do SO diversos processos podem ser criados e destruídos através de chamadas de sistema;
 - Cada SO possui sua chamada de sistema específica.
- No caso do Unix, a chamada de sistema fork cria uma réplica do processo solicitante;
 - Toda a informação contida nos descritores é copiada;





Processos - Criação de Processos


- Na operação de criação de processos no Unix fica clara a noção de hierarquia entre processos;
- À medida que os processos são criados estes formam uma árvore de processos (pais e filhos);
- Isto pode ser utilizado para gerenciar grupos de processos através de sub árvores de processos;
 - Por exemplo, caso o processo pai seja destruído, todos os processos filhos podem decidir entre encerrarem ou então continuarem a sua execucão;

Processos - Comunicação entre Processos


- Outro aspecto importante é a comunicação entre processos;
- Tarefas associadas ao mesmo processo podem trocar informações facilmente, pois compartilham a mesma área de memória;
- Porém, isto não é possível entre tarefas associadas a processos distintos;
- Para solucionar isto o kernel deve prover chamadas de sistema que permitam a comunicação entre processos (IPC – Inter-Process Communication);

- No início, os SOs suportavam apenas uma tarefa por processo, isto era um claro inconveniente;
 - Por exemplo, um editor de texto executa várias tarefas em simultâneo, como edição, formatação, paginação, verificação de ortografia. Em servidores isto torna-se ainda mais crítico;
- Assim, de forma geral, cada fluxo de execução do sistema, seja este associado a um processo ou ao kernel do SO, é denominado thread;
- Existem dois tipos de threads:
 - user threads: tarefas dos processos de usuário;
 - kernel threads: tarefas do kernel do SO;


- Os primeiros SOs não suportavam threads;
- Para contornar isto os programadores criaram bibliotecas que permitiam criar e gerenciar threads de usuário sem o envolvimento do kernel;
- Isto fazia com que uma aplicação pudesse implementar múltiplas threads que eram vistas pelo kernel como uma única;
- Por isto o modelo recebeu o nome de Modelo de Threads N:1;



- Para solucionar este problemas criou-se o Modelo de Threads 1:1, onde cada thread de usuário possui uma referente no kernel;
- É adequada para a maioria das situações e atende muito bem aplicações interativas e servidores de rede;
- O seu problema é a sua pouca escalabilidade;
- A criação de muitas threads impõem uma carga significativa ao kernel do SO;



- Para resolver o problema da escalabilidade, alguns SO implementam um modelo híbrido, denominado Modelo de Threads N:M
 - Uma biblioteca gerencia um conjunto de threads de usuário que é mapeado em uma ou mais threads de núcleo;
 - O conjunto de threads de núcleo é geralmente composto por uma thread para cada tarefa bloqueada mais uma thread para cada processador disponível;
- Assim, N threads de usuário são mapeadas em $M \le N$ threads de núcleo;



- No passado, cada SO implementava sua própria interface para a criação e gerência de threads, o que resultou em problemas de portabilidade das aplicações;
- Em 1995, foi definido o padrão IEEE POSIX 1003.1c, mais conhecido como PThreads;
 - Define uma interface padronizada para a criação e manipulação de threads na linguagem C;
- O conceito de threads também pode ser implementado em outras linguagens de programação como Java, Python, Perl, C++, C#, etc;

- Benefícios da utilização de threads:
 - Capacidade de resposta: o uso de vários threads em uma aplicação interativa pode permitir que o processo continue interagindo mesmo quando alguma tarefa estiver bloqueada pelo SO ou executando alguma operação demorada. Ex. 1: Receber um comando de "pausa" enquanto reproduz um vídeo ou música; Ex. 2: Decodificar um vídeo enquanto carrega o arquivo do disco;
 - Compartilhamento de recursos: os processos só podem compartilhar recursos através de técnicas como memória compartilhada ou troca de mensagens. Estas técnicas devem ser organizadas explicitamente pelo programador. Já as threads, por padrão, compartilham o mesmo espaço de memória do processo, podendo utilizar os mesmos recursos (ex.: arquivos, variáveis, etc...);


- Benefícios da utilização de threads:
 - Economia: a alocação de memória para a criação de processos é dispendiosa. Já
 que threads utilizam a mesma memória do processo, é mais econômico criar threads
 e alternar seus contextos. Exemplos apresentado por Silberschatz:
 - A criação de um processo no Solaris pode ser até 30 vezes mais demorada do que a criação de uma thread;
 - A troca de contexto entre processos pode ser até 5 vezes mais demorada do que a troca entre threads de um mesmo processo;
 - **Escalabilidade:** os benefícios do uso de várias *threads* podem ser muito maiores em arquiteturas com muitos processadores. Assim, cada processador estará ocupado executando uma determinada *thread* em um dado momento. Um processo com uma única *thread* poderá ser executado por apenas um processador. A combinação do uso de *threads* com múltiplos processadores aumenta o paralelismo;

- Devido a restrições tecnológicas para o aumento na velocidade de processadores, uma das soluções encontradas pelos fabricantes foi a de aumentar o número de núcleos por invólucro em um processador;
- Os Sistemas Operacionais vem ao longo do tempo implementando o recurso de multiprogramação e a possibilidade dos multiprogramas executarem, de fato ao mesmo tempo, trouxe mais força ainda para técnicas e tecnologias de paralelização;
- Importante:
 - 4 threads se revezando em 1 núcleo = concorrência;
 - 4 threads cada uma executando em 1 núcleo = paralelismo;

- Em geral, este paralelismo apresenta 5 principais desafios:
 - Divisão de atividades: a análise das aplicações em busca de atividades que possam ser divididas em tarefas separadas;
 - Equilíbrio: diferentes threads devem ter esforço parecido, para que existam paralelamente por mais tempo. Caso o esforço seja distribuído mal, as threads não usufruirão o máximo possível de paralelismo;
 - Divisão de dados: da mesma forma que as aplicações devem ser divididas em tarefas separadas, os dados acessados e manipulados por elas devem ser divididos para a execução em núcleos separados;
 - **Dependência de dados:** às vezes os dados de saída de uma *thread* servirão como dados de entrada para outra *thread*. Neste caso a sincronização deve ser planejada para resolver estas dependências;
 - Teste e depuração: quando um programa está sendo executado em paralelo por vários núcleos, há muitos caminhos de execução diferentes. O teste e a depuração desses programas concorrentes são inerentemente mais difíceis do que o teste e a depuração de aplicações com uma única thread;

- A sincronização nada mais é do que a criação de estratégias, utilizando diferentes recursos, para evitar problemas que surgem devido à paralelização de tarefas;
- Impasses, também conhecidos como deadlocks, são situações onde a falta de sincronização pode ocasionar o travamento definitivo de duas ou mais tarefas paralelas;
- A seguir veremos os problemas:
 - Jantar dos filósofos;
 - Condição de corrida;
- Após a definição dos problemas, conheceremos ferramentas de sincronização;

- Jantar dos Filósofos:
 - Imagine uma mesa, em um restaurante de comida italiana;
 - 5 filósofos sentado à mesa;
 - São servidos 5 pratos de macarronada, com apenas um garfo para cada prato;
 - Em um determinado momento, ou os filósofos estão pensando, ou estão comendo;



- Jantar dos Filósofos:
 - Quando está pensando, o filósofo permanece em silêncio, trabalhando apenas com seus próprios pensamentos;
 - Quando um filósofo sente fome e decide comer, ele percebe que precisará de dois garfos para comer e:
 - Ele pega primeiro o garfo da esquerda;
 - E pega depois o garfo da direita;




- Jantar dos Filósofos:
 - O que acontece enquanto o primeiro filósofo que pegou os garfos estiver comendo?
 - Os demais filósofos podem continuar apenas pensando;
 - Algum, ou todos, os filósofos podem querer comer também!
 - O problema surge quando algum filósofo quer comer, mas há algum filósofo ao lado que já está comendo...
 - Na combinação apresentada, é natural imaginar que um filósofo sem garfos irá esperar pela liberação dos mesmos para poder comer:
 - No cenário computacional, nem sempre isto acontece. Ao se tentar utilizar um recurso e ele não estar disponível, diferentes erros podem ocorrer:
 - Também existem casos onde um processo pode ficar sujeito à espera permanente e "morrer de fome", o que chamamos de estado de inanição (starvation);


- Jantar dos Filósofos:
 - Agora vamos imaginar outro cenário, onde todos ficam com fome ao mesmo tempo;
 - Neste caso ocorre um impasse, ou deadlock:
 - Todos os processos/threads estão segurando um recurso enquanto aguardam por outro recurso, formando uma espera circular e sem fim;
 - Estes problemas são constantemente apresentados em softwares (incluindo os SOs), e são os SOs que devem dar subsídios para a resolução destes conflitos;

- Condição de Corrida:
 - É quando processos que são executados em paralelo dependem, em um determinado momento, de um mesmo recurso compartilhado;
 - Conforme o escalonamento dos processos, há chance de ambos processos terem acesso primeiro ao recurso, ou ainda, terem uso do processador alternado durante o período de utilização de um recurso;
 - Exemplo: variável numérica
 - Imagine duas threads manipulando uma variável numérica paralelamente:
 - Uma thread está somando um valor à variável (T₁ soma 20);
 - A outra, está subtraindo um valor da variável (T₂ subtrai 10);

- Condição de Corrida (Cenário 1):
 - Assumindo que a variável Total é inicializada com o valor 100;
 - T₁ carrega eax₁ com 100 de Total;
 - T₁ adiciona 20 à eax₁ que vira 120;
 - T₁ guarda 120 em Total;
 - T₂ carrega eax₂ com 120 de Total;
 - T₂ diminiu 10 de eax₂ que vira 110;
 - T₂ guarda 110 em Total;




- Condição de Corrida (Cenário 2):
 - Assumindo que a variável Total é inicializada com o valor 100;
 - T₂ carrega eax₂ com 100 de Total;
 - T₂ diminiu 10 de eax₂ que vira 90;
 - T₂ guarda 90 em Total;
 - T₁ carrega eax₁ com 90 de Total;
 - T₁ adiciona 20 à eax₁ que vira 110;
 - T₁ guarda 110 em Total;




Sincronização e Impasses

- Condição de Corrida (Cenário 3):
 - Assumindo que a variável Total é inicializada com o valor 100;
 - T₁ carrega eax₁ com 100 de Total;
 - T₂ carrega eax₂ com 100 de Total;
 - T₂ diminiu 10 de eax₂ que vira 90;
 - T₂ guarda 90 em Total;
 - T₁ adiciona 20 à eax₁ que vira 120;
 - T₁ guarda 120 em Total;



Sincronização e Impasses

- Condição de Corrida (Cenário 4):
 - Assumindo que a variável Total é inicializada com o valor 100;
 - T₂ carrega eax₂ com 100 de Total;
 - T₂ diminiu 10 de eax₂ que vira 90;
 - T₁ carrega eax₁ com 100 de Total;
 - T₁ adiciona 20 à eax₁ que vira 120;
 - T₁ guarda 120 em Total;
 - T₂ guarda 90 em Total;




Sincronização e Impasses - Seção Crítica

- A seção crítica é um trecho da tarefa que utiliza algum recurso compartilhado e, por isto, não pode ser paralelizado com outras tarefas que utilizem o mesmo recurso (ex.: uma variável);
- Qualquer solução para implementar a seção crítica deve obedecer três regras fundamentais:
 - Exclusão mútua: enquanto um processo estiver executando sua seção crítica, outros processo não poderão executar suas seções críticas;
 - Progresso: quando não há processos em seção crítica, mas um conjunto deles quiserem entrar, a decisão deve levar em conta apenas os candidatos aptos;
 - Espera limitada: há um limite de vezes para que processos entrem em seção crítica após outro processo solicitar para entrar em seção crítica;

Sincronização e Impasses - Hardware de Sincronização

 Variáveis compartilhadas são exemplos de recursos que podem ser compartilhados entre diferentes threads;



Sincronização e Impasses - Hardware de Sincronização

- O que é compartilhado entre threads:
 - Variáveis globais e estáticas (dados);
 - Memória alocada dinamicamente (heap);
- O que não é compartilhado entre threads:
 - Dados de pilha!
 - Variáveis locais de threads;
 - Obs: nunca compartilhe ponteiros de variáveis locais entre diferentes threads;
- O hardware oferece algumas funcionalidades básicas que auxiliam na tarefa do SO:
 - Execução atômica é aquela que é capaz de realizar uma "leitura/operação/escrita" sem interrupção;
 - lock: é possível realizar uma operação atômica solicitando exclusividade sobre uma variável compartilhada;
 - Exemplo em Assembly: lock cmpxchg edx, end_var

Sincronização e Impasses - Hardware de Sincronização

- Lock e execuções atômicas são recursos da CPU que suportam a construção de outros recursos de sincronização disponibilizados pelos Sistemas Operacionais;
- Veremos os recursos mais comuns a seguir:
 - Semáforos;
 - Monitores;

Sincronização e Impasses - Semáforos

- Um semáforo é um mecanismo que permite a exclusão mútua ao acesso de um determinado recurso;
- Com semáforos é possível controlar as seções críticas em tarefas paralelas;
- Semáforos são implementados pelo SO utilizando recursos de hardware previamente apresentados;
- Um semáforo é uma variável que só pode ter seu valor alterado através de três operações:
 - Criação do semáforo:
 - Define o valor inicial do semáforo (ex: 1);
 - Espera:
 - Enquanto o valor do semáforo for 0, a tarefa permanece em situação de espera;
 - Assim que se tornar 1, a tarefa que conseguir diminuir o valor do semáforo para 0 poderá entrar na seção crítica;
 - Sinaliza:
 - Quando a tarefa terminar sua seção crítica, avisará o semáforo adicionando 1 ao seu valor:


Sincronização e Impasses - Semáforos

- Vantagens da utilização de semáforos:
 - São simples;
 - Trabalham com vários processos;
 - Podem gerenciar diversas seções críticas diferentes, com diferentes semáforos (cada seção crítica deve ter seu próprio semáforo);
 - Pode permitir que a seção crítica seja acessada por mais do que um processo, se desejável;
- Limites na utilização de semáforos:
 - Inversão de prioridade é um limitador (um processo pode sofrer inanição);
 - O uso convencionado (o processo não será impedido de utilizar um recurso compartilhado sem consultar o semáforo);
 - Uso inapropriado pode bloquear um processo indefinidamente (deadlock);

Sincronização e Impasses - Monitores

- São mecanismos de sincronização de alto nível;
- Utilizam um tipo de dado abstrato para encapsular dados privados com métodos públicos para operar sobre o recurso compartilhado;
- Contempla dados (recursos) e instruções;
- É um conceito abstrato, mas pode ser análogo ao exemplo de um hospital:
 - Quando precisa utilizar, entra em uma fila de recepção para ser atendido;
 - Pode ser FIFO ou pode contemplar prioridades;
 - Ao ser atendido, sai da fila de recepção e entra no consultório;
 - O consultório pode atender no máximo um paciente por vez;
 - Durante o atendimento o médico pode solicitar um exame:
 - Libera o consultório temporariamente, assim outra pessoa passará a ser atendida;
 - Aguarda o resultado do exame em uma sala espera de espera (fila de espera);
 - Todos que estão na sala de espera precisam ser notificados quando o consultório está novamente disponível;

Sincronização e Impasses - Monitores



- A multiprogramação surgiu para diminuir o tempo em que recursos computacionais, mas principalmente o processador, permaneciam ociosos;
- A simples busca de informações na memória principal leva um tempo longo em relação às operações do processador:
 - Em um sistema executando um único processo, o tempo gasto na espera de operações de E/S são um desperdício;
 - Por exemplo, um HD envolve movimentação mecânica para retornar resultados de solicitacões!
- O grande desafio é tornar o sistema tão eficiente e justo quanto possível:
 - Eficiente e justo são termos subjetivos;

- Tarefa (task) unidade básica de processamento;
- Estado da tarefa onde a tarefa se encontra no diagrama de execução;
- Fila de pronto (ready queue) fila de tarefas prontas para serem alocadas no processador;
- Preemptação ato (decidido pelo S.O.) de suspender a execução de uma tarefa para a execução de outra;




Escalonamento preemptivo

- Uma tarefa pode perder a CPU caso:
 - Termine o seu quantum;
 - Execute uma chamada de sistema;
 - Ocorra uma interrupção que acorde uma tarefa mais prioritária;
- A cada interrupção, exceção ou chamada de sistema o escalonador pode reavaliar todas as tarefas na fila de pronto para decidir se mantém ou substitui a tarefa em execução;

Escalonamento cooperativo

- A tarefa de posse da CPU permanece de posse dela quanto tempo for necessário, somente liberando-a caso termine a sua execução, realize uma operação de I/O ou libere explicitamente a CPU;
- Esta liberação é feita pela chamada de sistema _sched_yield();

- Contexto conjunto de informações necessárias para que uma tarefa continue a execução de onde parou;
- Chaveamento de contexto operação de gravação de recuperação de contextos de tarefas que entram e saem do processador;
- Dispatcher responsável pelo chaveamento de contexto;
- Scheduler responsável por decidir qual tarefa será a próxima a alocar o processador;




- O escalonador de tarefas (task scheduler) é um dos componentes mais importantes na gerência de tarefas;
- O algoritmo implementado pelo escalonador define o comportamento do sistema operacional;
- Ao implementar-se um algoritmo de escalonamento deve-se levar em consideração alguns comportamentos das tarefas;
- Neste contexto, algumas classificações pode ser definidas:
 - Tarefas de tempo real: geralmente estão associadas ao controle de sistemas críticos e exigem previsibilidade no tempo de resposta;
 - Tarefas interativas: necessitam obter tempos de resposta reduzidos, mas não existe uma limitação temporal;
 - Tarefas orientadas a processamento: utilizam intensivamente o processador na maior parte da sua execução (ex.: processamentos numéricos);
 - Tarefas orientadas a entrada/saída: dependem muito mais dos dispositivos I/O que do processador (ex.: comunicação de rede);

- Algumas métricas utilizadas para sua avaliação são:
 - Tempo de execução (turnarround time): tempo total da vida de uma tarefa; não deve ser confundida com o tempo de computação (computation time), o qual define o tempo de processamento;
 - Tempo de espera (waiting time): tempo aguardando na fila de pronto (não inclui tempos de I/O);
 - Tempo de resposta (response time): tempo entre a chegada de um evento ao sistema e o seu resultado;
 - Justiça (fairness): define a distribuição dos tempos de computação entre as tarefas;
 - Utilização (utilization): indica o grau de utilização da CPU na execução de tarefas do usuário;

Escalonamento - FCFS (First Come First Served)

- O algoritmo de escalonamento mais elementar;
- Também conhecido como FIFO (First In First Out);
- Consiste em atender as tarefas na ordem de chegada à fila de pronto;

Tarefa	T1	T2	T3	T4
Ingresso	0	0	1	3
Duração	5	2	4	3



Escalonamento - FCFS (First Come First Served)


•
$$U = \frac{T_{CPU}}{tempo} = \frac{14}{14} = 1 = 100\%$$

•
$$Prod = \frac{num.proc.}{tempo} = \frac{4}{14} = 0,2857$$

•
$$WT_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{N} WT_i}{num.proc.} = \frac{0+5+6+8}{4} = \frac{19}{4} = 4,75$$

•
$$TAT_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{N} TAT_i}{num.proc.} = \frac{5+7+10+11}{4} = \frac{35}{4} = 8,75$$

Tarefa	T1	T2	Т3	T4
Ingresso	0	0	1	3
Duração	5	2	4	3



Escalonamento - FCFS (First Come First Served)

Vantagens


Simples de implementar;

Desvantagens

- Dependente da ordem de chegada dos processos;
- Altos tempos de espera;
- Tende a favorecer aos processos com muita carga de CPU, prejudicando aos processos intensivos de E/S;


Escalonamento - SJF (Shortest Job First)

- O processador é alocado ao processo com etapa de CPU mais breve;
- Em caso de empate utiliza-se FIFO;
- Não preemptivo;



Escalonamento - SJF (Shortest Job First)

- $U = \frac{T_{CPU}}{tempo} = \frac{14}{14} = 1 = 100\%$
- $Prod = \frac{num.proc.}{tempo} = \frac{4}{14} = 0,2857$
- $WT_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{N} WT_i}{num.proc.} = \frac{9+0+1+3}{4} = \frac{13}{4} = 3,25$
- $TAT_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{N} TAT_i}{num.proc.} = \frac{14+2+5+6}{4} = \frac{27}{4} = 6,75$



Escalonamento - SJF (Shortest Job First)

Vantagens

- Reduz o tempo de espera médio;
- Minimiza o efeito de priorizar processos do tipo *CPU-bound*;


Desvantagens

- Difícil determinar a priori qual será a duração da seguinte etapa de CPU dos processos;
- Starvation por sobrecarga de tarefas curtas;

Escalonamento - Round Robin

• Versão preemptiva do algoritmo FCFS;

Tarefa	T1	T2	T3	T4
Ingresso	0	0	1	3
Duração	5	2	4	3
Quantum	2	2	2	2



Escalonamento - Round Robin


•
$$U = \frac{T_{CPU}}{tempo} = \frac{14}{14} = 1 = 100\%$$

•
$$Prod = \frac{num.proc.}{tempo} = \frac{4}{14} = 0,2857$$

•
$$WT_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{N} WT_i}{num.proc.} = \frac{8+2+7+8}{4} = \frac{28}{4} = 6,25$$

•
$$TAT_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{N} TAT_i}{num.proc.} = \frac{13+4+11+11}{4} = \frac{39}{4} = 9,75$$

Tarefa	T1	T2	Т3	T4
Ingresso	0	0	1	3
Duração	5	2	4	3
Quantum	2	2	2	2




Escalonamento - SRTF (Short Remaing Time First)

- Versão preemptiva do algoritmo SJF;
- Resolve o problema de previsibilidade do tempo de computação das tarefas realizando uma média dos tempos de utilização anteriores;
- Mesmo assim, mudanças repentinas de comportamento podem desviar o valor calculado;

Escalonamento por Prioridades

- A cada tarefa é associada uma prioridade (ex.: número inteiro);
- Esta prioridade será utilizada pelo escalonador para organizar as tarefas;
- Exemplo de escalonamento não preemptivo por prioridades:


Tarefa	T1	T2	Т3	T4
Ingresso	0	0	1	3
Duração	5	2	4	3
Prioridade	2	3	1	4



Escalonamento por Prioridades

- A cada tarefa é associada uma prioridade (ex.: número inteiro);
- Esta prioridade será utilizada pelo escalonador para organizar as tarefas;
- Exemplo de escalonamento **preemptivo** por prioridades:


Tarefa	T1	T2	Т3	T4
Ingresso	0	0	1	3
Duração	5	2	4	3
Prioridade	2	3	1	4



Escalonamento por Prioridades - Divisão de Prioridades

- Fatores externos:
 - Informações providas pelo usuário ou administrador do sistema;
 - O escalonador não consegue estimar sozinho;
 - Ex.: classe do usuário, importância da tarefa;
- Fatores internos:
 - Informações obtidas ou estimadas pelo escalonador;
 - Ex.: idade da tarefa, duração estimada, interatividade, uso de memória;
- A combinação destes fatores define um valor de prioridade para a tarefa;
- Os fatores externos são expressos por valores inteiros denominados prioridade estática (ou prioridade de base), resumindo assim a opinião do usuário ou do administrador sobre a tarefa;
- Os fatores internos mudam continuamente e devem ser recalculados periodicamente pelos escalonador;
- A combinação da prioridade estática com os fatores internos resulta na prioridade dinâmica (ou final) que será utilizada pelo escalonador;

Escalonamento por Prioridades - Divisão de Prioridades




Escalonamento por Prioridades - Starvation

- É a incapacidade de uma tarefa de baixa prioridade receber a CPU devido a frequente entrada de tarefas de mais alta prioridade na fila de pronto;
- Em sistemas de tempo compartilhado, as prioridades estáticas estão intuitivamente relacionadas à proporcionalidade na divisão de tempo;
 - Ex.: duas tarefas iguais e com a mesma prioridade ocuparão 50% da CPU cada;


Escalonamento por Prioridades - Starvation

- Caso o sistema receba 3 tarefas no mesmo instante de tempo:
 - T_1 prioridade 1;
 - T_2 prioridade 2;
 - T₃ prioridade 3;
- Isto resultará em uma execução sequencial, mesmo com a aplicação do quantum;




Escalonamento por Prioridades - Task Aging

 Para evitar starvation e garantir a proporcionalidade das prioridades estáticas, um fator interno chamado envelhecimento (task aging) é aplicado sobre a prioridade de cada tarefa;




Escalonamento por Prioridades - Inversão de Prioridade

- Este problema ocorre quando uma tarefa qualquer bloqueio o acesso ao recurso de uma tarefa de mais alta prioridade;
- Este problema envolve o conceito de exclusão mútua;
 - A exclusão mútua é uma técnica utilizada para garantir consistência em sistemas multithread;



Escalonamento por Prioridades - Herança de Prioridade

- Uma solução elegante para o problema de inversão de prioridade é a utilização do protocolo de herança de prioridade;
- Consiste em aumentar temporariamente a prioridade de uma tarefa que detenha um recurso solicitado por outra tarefa de maior prioridade;
 - Caso P_b obtenha o recurso R e posteriormente P_a solicite este recurso, P_b então "herda" temporariamente a prioridade de P_a para que este possa voltar a executar e libere o recurso rapidamente à P_a ;



Sistemas de Tempo Real

- Tornam-se cada vez mais comuns;
- Variam entre a complexidade e necessidade de garantias temporais;
- Entre os mais simples estão:
 - Controladores embutidos em máquinas de lavar roupa, sistemas de comunicação de voz sobre IP (VoIP), etc...
- Entre os mais complexos estão:
 - Sistemas de defesa militar, sistemas de controle de plantas industriais, sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de monitoramento de pacientes, etc...

Sistemas de Tempo Real

- Sistemas Transformacionais
 - Calculam os valores de saída a partir de valores de entrada e após terminam os seus processamentos;
 - Ex.: compiladores, programas de cálculo numérico;
- Sistemas Reativos
 - Reagem enviando respostas continuamente à estímulos de entrada vindos de seu ambiente;
 - Ex.: kernel de um SO, interfaces de comunicação;
- •
- Sistemas de tempo real encaixam-se no conceito de sistemas reativos;

O que é um Sistema de Tempo Real?

Um sistema de tempo real (*real-time system*) é um sistema computacional que deve reagir a estímulos oriundos do seu ambiente dentro de limites temporais (*deadlines*) previamente especificados.

 Portanto, o comportamento correto de um sistema de tempo real não depende somente da integridade dos resultados obtidos (correctness) mas também dos valores de tempo em que estes são produzidos (timeliness);

- A crença mais comum é que este tipo de problema pode ser solucionado através do aumento da velocidade computacional;
 - Esta abordagem na verdade visa minimizar o tempo de resposta médio de um conjunto de tarefas, enquanto que o objetivo de um sistema de tempo real é o atendimento dos requisitos temporais de todas as tarefas caracterizadas como tempo real;
- Desta forma, o conceito de previsibilidade é mais importante do que a rapidez computacional;

- Um sistema de tempo real é dito previsível (predictable) no domínio lógico e temporal quando, independentemente de variações à nível de hardware, da carga computacional e de falhas, o comportamento do sistema pode ser antecipado previamente à sua execução, ou seja, em tempo de projeto;
- Este conceito também é chamado de determinismo, resultando assim em sistemas determinísticos:

- Dada esta dependência com o tempo, alguns dos aspectos mais importantes que caracterizam um sistema de tempo real são:
 - Tempo de execução dos processamentos;
 - Tempo de resposta dos eventos;
 - Regularidade na geração de eventos periódicos;


- Estes aspectos s\(\tilde{a}\)o influenciados por diversos par\(\tilde{a}\)metros internos:
 - Tempo de execução dos processamentos
 - Estrutura do código fonte (linguagem, condicionais, ciclos);
 - DMA, caches, instruções de pipeline;
 - Sistemas operacionais ou kernels (chamadas de sistema);
 - Tempo de resposta dos eventos
 - Interrupções de hardware;
 - Multitasking;
 - Acesso à recursos compartilhados (ex.: barramento, discos, portas);

- Tipicamente, existem três tipos de requisitos impostos aos sistemas de tempo real:
 - Functional (Functional);
 - Temporal (Temporal);
 - Confiança no funcionamento (Dependability);

- Requisitos funcionais (exemplos):
 - Aquisição de dados do ambiente;
 - Amostragem das variáveis de processo (entidades de tempo real);
 - Direct Digital Control (DDC);
 - Acesso direto pelo controlador digital aos sensores/atuadores;
 - Human-Machine Interface (HMI)
 - Fornece informações sobre o estado do sistema, realiza log e configurações;


- Requisitos funcionais (exemplos):
 - Aquisição de dados do ambiente;
 - As entidades dos processo de tempo real, no momento da aquisição dos dados, são internamente acessíveis ao sistema de computação através de uma imagem local (variáveis internas);
 - Cada imagem local de uma entidade de tempo real possui uma validade temporal limitada devido à dinâmica do processo;
 - Um grupo de imagens locais de entidades de tempo real formam uma banco de dados tempo real;
 - Este banco de dados precisa ser atualizado sempre que ocorra alguma modificação em um estado/valor de uma entidade de tempo real;

- Requisitos funcionais (exemplos):
 - Aquisição de dados do ambiente;




- Requisitos temporais:
 - Surgem a partir da dinâmica do processo que deve ser controlado/monitorado;
 - Grupo de restrições:
 - Atraso de observação do estado do sistema;
 - Atraso de computação dos valores de controle/atuação;
 - Variação no atraso (jitter) de ambos;
 - Estas restrições precisam ser cumpridas em todas as instâncias (incluindo o pior caso) e não somente em sua média;


• Requisitos temporais (exemplo): controle de nível de um tanque




• Requisitos temporais (exemplo): dinâmica do controle



- Requisitos temporais (exemplo): dinâmica do controle
 - Atraso na atuação resulta em degradação do controle;



• Requisitos temporais (exemplo): dinâmica do controle



Sistemas de Tempo Real - Classificação

Em função da utilidade do resultado para a aplicação

 Soft: o resultado da tarefa ainda possui algum valor mesmo após o deadline. A sua qualidade degrada-se com o passar do tempo.

r D t(f)

• Firm: o resultado da tarefa não possui qualquer validade após o deadline.



 Hard: uma falha catastrófica poderá ocorrer caso alguma tarefa perca o seu deadline.




Sistemas de Tempo Real - Classificação

Em função do tipo de restrição temporal da aplicação

- **Soft Real-Time**: possuem somente as restrições temporais do tipo *firm* e *soft* (ex.: simuladores, sistemas multimídia);
- Hard Real-Time: possui somente restrições temporais do tipo hard. São considerados sistemas seguros ou sistemas críticos (ex.: controle de armas, sistemas de transporte);


Sistemas de Tempo Real - Tarefas

 Sequência de ativações (instâncias ou jobs), cada um executando um conjunto de instruções que, na ausência de outras atividades, é levado a cabo sem interrupção;




Sistemas de Tempo Real - Tarefas


• **periódica**: a tarefa n é ativada a cada $n \times T + \phi$;



 esporádica: define um intervalo de tempo mínimo entre ativações consecutivas (Minimum Interarrival Time – MIT);




• aperiódica: caracterizada somente de forma estocástica;



Sistemas de Tempo Real - Tarefas


- C Computation Time (baseado no WCET);
- T período (periódica);
- MIT Minimum Interarrival Time (esporádicas);
- ϕ offset relativo = instante da $1^{\underline{a}}$ ativação (periódicas);
- a_n instante de ativação da tarefa n;
- S_n início da execução da tarefa n;
- f_n final da execução da tarefa n;
- $C_n(t)$ tempo máximo de execução restante da tarefa N no instante t;



- Deadline: define um limite superior para o instante de finalização de uma tarefa;
- Window: define os limites inferior e superior para o instante de finalização de uma tarefa;
- Synchronism: define um limite superior para o intervalo entre dois eventos de saída;
- *Distance*: define um limite superior para o intervalo entre os instantes de finalização de duas tarefas consecutivas;


Deadline

- Deadline Relativo $\forall n, f_n a_n < D$;
- Deadline Absoluto $\forall n, f_n < d_n$;




Window

• $\forall n, D_{min} < f_n < D_{max}$;




Synchronism

•
$$\forall n, t_n^2 - t_n^1 < D_{sync}$$
;



Distance

• $\forall n, dist_n = f_{n+1} - f_n < dist_{max}$;



Exemplo de caracterização de tarefas

- Periódica $\tau_i(C_i, \phi_i, T_i, D_i)$:
 - $\tau_1(2,5,10,10)$;
 - $\tau_2(3, 10, 20, 20)$;
- Esporádica $\tau_i(C_i, MIT_i, D_i)$:
 - $\tau_1(2,5,5)$;
 - $\tau_2(3,10,7)$;

Sistemas de Tempo Real - Controles Lógicos e Temporais

Controle Lógico

- Controle de fluxo do programa (ex.: uma sequência de operações que devem ser executadas);
- Fundamental para determinar o $C_i WCET_i$;

Controle Temporal

 Controle dos instantes de execução das operações do programa (ex.: ativações e verificações de restrições temporais);

Sistemas de Tempo Real - Gatilhos de Tarefas

- Pelo tempo (time-triggered)
 - A execução das tarefas é disparada por um sinal de controle baseado na progressão do tempo (ex.: interrupção periódica);
- Por eventos (event-triggered)
 - A execução das tarefas é disparada por um sinal de controle assíncrono gerado por uma mudança no estado do sistema (ex.: interrupção externa);

Sistemas de Tempo Real - Gatilhos de Tarefas

• Time-triggered systems

- Tipicamente utilizados em sistemas de controle automático (avaliação contínua de variáveis);
- Possui uma base de tempo comum;
- A utilização da CPU é constante mesmo ocorrendo variações no estado do sistema;
- Possui uma situação de pior caso (worst case) bem definida;

Sistemas de Tempo Real - Gatilhos de Tarefas

Event-triggered systems

sistemas (ex.: alarmes ou requisições de serviço assíncronas);

Tipicamente utilizados para monitorar condições esporádicas de estado de um

- A utilização da CPU é variável de acordo com a frequência de ocorrência dos eventos;
- Possui uma situação de pior caso (worst case) fracamente definida;
 - Ou são utilizados argumentos probabilistas ou então uma frequência máxima de eventos deve ser definida;

- O termo escalonamento (scheduling) identifica o procedimento de ordenar tarefas na fila de pronto;
- Uma escala de execução (schedule) é então uma ordenação ou lista que indica a ordem de ocupação do processador por um conjunto de tarefas disponíveis na fila de pronto;
- O escalonador (scheduler) é o componente do sistema responsável em tempo de execução pela gestão do processador;
 - É o escalonador que implementa a **política de escalonamento** ao ordenar para a execução sobre o processador um conjunto de tarefas;

- As políticas de escalonamento definem critérios ou regras para a ordenação das tarefas de tempo real;
- Os escalonadores utilizando então estas políticas produzem escalas que se forem realizáveis (feasible), garantem o cumprimento das restrições temporais impostas às tarefas de tempo real;
- Uma escala é dita ótima se a ordenação do conjunto de tarefas, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pela política de escalonamento, é a melhor possível no atendimento das restrições temporais;

• Preemptivo vs. Não-Preemptivo:

 Onde as tarefas podem ou não, respectivamente, serem interrompidas por outras tarefas de maior prioridade;

Estático vs. Dinâmico:

 Se estático, a escala de execução de tarefas é realizada tomando como base parâmetros atribuídos às tarefas do conjunto em tempo de projeto. Caso estes parâmetros sejam atribuídos em tempo de execução (com a evolução do sistema) o escalonamento é dito dinâmico;

Off-line vs. On-line:

 Se off-line, a escala de execução foi gerada em tempo de projeto. Caso seja online, a escala de execução será produzida em tempo de execução;

- Ótimo vs. Sub-ótimo (heurístico):
 - O algoritmo ótimo consegue encontrar uma escala realizável sempre que outro algoritmo da mesma classe também consegue. Se o algoritmo ótimo falhar, todos os outros também falharão;
- Com garantias de WCET vs. Best-effort:
 - WCET trata sistemas deterministas e best-effort trata sistemas dinâmicos (onde a carga e o instante de chegada da tarefa não são conhecidos);

Teste de Escalonabilidade

- Tem como objetivo determinar se um conjunto de tarefas é escalonável, ou seja, se existe para este conjunto de tarefas uma escala realizável no sistema;
- Os teste de escalonabilidade variam conforme o modelo de tarefas e políticas definidas em um problema de escalonamento;




Figura 2.4 : Tipos de testes de escalonabilidade

Teste de Escalonabilidade

Suficiente

- São mais simples na execução porém apresentam o custo do descarte de conjuntos de tarefas escalonáveis;
- É um teste mais restritivo onde conjuntos de tarefas aceitos nesses testes certamente são escalonáveis; porém entre os descartados podem existir conjuntos escalonáveis;

Necessário

- Corresponde também a análises simples porém não tão restritivas;
- O fato de um conjunto ter passado por um teste necessário não implica que o mesmo seja escalonável;
- A única garantia que esse tipo de teste pode fornecer é que os conjuntos descartados de tarefas certamente não são escalonáveis;

Exato

- Não afastam conjuntos de tarefas que apresentam escalas realizáveis;
- São precisos na medida em que identificam também conjuntos não escalonáveis;
- Em muitos problemas são impraticáveis os testes exatos;

Teste de Escalonabilidade Baseado na Utilização

• A utilização (U_i) de uma tarefa periódica i é dada por:

$$U_i = \frac{C_i}{T_i} \tag{1}$$

- C_i é o tempo de computação da tarefa i;
- T_i é o intervalo de ativação da tarefa i;
- A utilização (U_i) de uma tarefa esporádica i é dada por:

$$U_i = \frac{C_i}{MIT_i} \tag{2}$$

- C_i é o tempo de computação da tarefa i;
- MIT_i é o intervalo mínimo de ativação da tarefa i;

Sistemas de Tempo Real - Escalonamento

Teste de Escalonabilidade Baseado na Utilização

• A utilização do sistema (U) é dada por:

$$U = \sum_{i}^{n} U_{i} \tag{3}$$

- *m* é o número de processadores:
- Neste caso:

$$U \le m$$
 (4)

- Proposto em 1973 por Liu e Layland;
- Utilizado para escalonadores preemptivos dirigidos a prioridades;
- Utiliza um esquema de prioridade fixa, sendo definido então como um escalonamento estático e online;
- É ótimo entre os escalonadores de prioridade fixa na sua classe de problema;
- Premissas:
 - As tarefas são periódicas e independentes;
 - O deadline de cada tarefa coincide com o seu período $(D_i = T_i)$;
 - O tempo de computação (C_i) de cada tarefa é conhecido e constante (WCET);
 - O tempo de chaveamento entre as tarefas é assumido como nulo;
- As prioridades das tarefas decrescem em função do aumento dos períodos, ou seja, quanto maior a frequência da tarefa maior a sua prioridade no conjunto;
- Como o período das tarefas não mudam, o RM define uma atribuição estática de prioridade;

 O teste de escalonabilidade (baseado no cálculo de utilização) do RM define que a seguinte condição suficiente deve ser satisfeita:

$$U = \sum_{i}^{n} \frac{C_{i}}{T_{i}} \le n(2^{1/n} - 1)$$
 (5)

 onde n é o número de tarefas, C_i e T_i são o tempo de computação e o período de ativação da tarefa i, respectivamente;

$$\lim_{n \to \infty} n(\sqrt[n]{2} - 1) = \ln 2 \approx 0.6931471805... \tag{6}$$

 Desta forma, conforme n cresce, a utilização do processador converge para 0.69, ou seja, uma utilização de ≈ 70%;

Exemplo:

Tarefa	С	Τ	D
1	20	100	100
2	40	150	150
3	100	350	350

$$U = \sum_{i}^{3} \frac{C_{i}}{T_{i}} \le 3(2^{1/3} - 1) \tag{7}$$

$$U = \frac{20}{100} + \frac{40}{150} + \frac{100}{350} \le 3(2^{1/3} - 1) \tag{8}$$

$$U = 0, 2 + 0, 267 + 0, 286 \le 0,779 \tag{9}$$


$$U = 0,753 \le 0,779 \tag{10}$$

sendo assim, o conjunto testado é escalonável;

• Exemplo:

Tarefa	C	T	D
1	20	100	100
2	40	150	150
3	100	350	350





- Proposto em 1982 por Leung e Whitehead;
- Estende o modelo RM:
- A premissa do RM que limita os valores de deadlines relativos aos respectivos valores de períodos das tarefas, em muitas aplicações, pode ser considerada muito restritiva;
- Assim como no RM, o DM também assume a existência de tarefas periódicas, independentes entre si, que possuem como tempo de computação (C_i) o seu pior caso de processamento (WCET) e que o tempo de chaveamento entre as tarefas é nulo;
- No entanto, este modelo assume que os deadlines relativos podem ser menores ou iguais aos períodos de ativação das tarefas $(D_i \leq T_i)$;
- A política do DM define uma atribuição estática de prioridades, baseada nos deadlines relativos das tarefas;


- As prioridades são atribuídas na ordem inversa dos valores de seus deadlines relativos;
- A produção da escala, portanto, é feita em tempo de execução por um escalonador preemptivo dirigido a prioridades;
- O esquema de prioridades fixas do DM também define um escalonamento estático e online;
- O DM é também um algoritmo ótimo na sua classe de problema;

- Na introdução deste artigo os autores não apresentaram um teste de escalonabilidade correspondente:
- Em 1991, Audsley, Burns and Richardson, definiram um teste suficiente e necessário ao DM;
- Diferentemente do RM, onde o teste de escalonabilidade é baseado na utilização, o teste proposto baseia-se no tempo de resposta;
- Este teste será tratado posteriormente.

Exemplo:

Tarefa	C	T	D
1	2	10	6
2	2	10	8
3	8	20	16





- O EDF define um escalonamento baseado em prioridades: a escala é produzida em tempo de execução por um escalonador preemptivo dirigido a prioridades;
- É um esquema de prioridades dinâmicas com um escalonamento online e dinâmico;
- O EDF é um algoritmo ótimo na sua classe de problema;
- As premissas que determinam o modelo de tarefas no EDF são idênticas às do RM:
 - As tarefas são periódicas e independentes;
 - O deadline de cada tarefa coincide com seu período de ativação $(D_i = T_i)$;
 - O tempo de computação (C_i) de cada tarefa é conhecido e constante (WCET);
 - O tempo de chaveamento entre as tarefas é considerado nulo:

- A política de escalonamento no EDF corresponde a uma atribuição dinâmica de prioridades que define a ordenação das tarefas segundo os seus deadlines absolutos (d_i);
- A tarefa mais prioritária é a que tem o deadline absoluto mais próximo do tempo atual;
- A cada chegada de tarefa a fila de pronto é reordenada, considerando a nova distribuição de prioridades;
- A cada ativação de uma tarefa, seguindo o modelo de tarefas periódicas, um novo valor de deadline absoluto é determinado considerando o número de períodos que antecedem a atual ativação ($k:d_{ik}=kT_i$);
- No EDF, a escalonabilidade é também verificada em tempo de projeto, tomando como base a utilização do processador;

 Um conjunto de tarefas é dito escalonável se, e somente se, satisfaça a seguinte premissa:

$$U = \sum_{i}^{n} \frac{C_{i}}{T_{i}} \le 1 \tag{11}$$

- Esse teste é suficiente e necessário na classe de problema definida para o EDF pelas premissas a, b, c e d;
- Se qualquer uma dessas premissas é relaxada (ex.: assumindo $D_i \neq T_i$) o teste continua a ser necessário porém não é mais suficiente;

• Exemplo:

Tarefa	С	Т	D
1	10	20	20
2	25	50	50



