程式操作手册

操作環境:

程式開發使用系統:

- 01. CentOS 8.0
- 02. Arch Linux 2020

推薦適用系統:

以下按推薦度編排,推薦度高者由上而下

- 01. Linux (依賴套件和路徑配置簡易)
- 02. Mac
- 03. Windows (Python2和Python3的共存設定繁複、theano執行效率差)

安裝軟體:

- Python (建議使用 Anaconda Python, 在安裝依賴時更為便利)
 - 。 Python 2.7 (MLnet 模型所需,以別名 python2 執行)
 - 。 Python 3.6 以上 (分析 Saliency 所需)

須同時存在2種版本

依賴套件:

™ Python 2 環境相關

使用 Python 2 環境的原因: 因為其中使用到的視覺顯著性分佈預測類神經網路模型 MLnet, 其開發環境在 Python 2 環境上並使用 Theano + Keras 達成,故必須將 Python 2 環境設定好。

首先, 在 Python 2.7 環境 中安裝以下依賴套件:

- 01. Theano 0.9.0
- 02. Keras 1.2.2
- 03. Python OpenCV 3.4.3

or

Python OpenCV 3.2.0

以下提供用 Anaconda Python 安裝以上依賴套件的方法:

```
• • •
```

```
conda install -c conda-forge theano=0.9.0 conda install -c conda-forge keras=1.0.7 conda install -c conda-forge opencv=3.4.3
```

Keras 安裝示意:

```
Associablement (Associable conduction) conduction of condu
```

™ Python 3 環境相關

Python 3 是省電系統開發的環境,而為了在 Python 3 環境下調用 Python 2 的類神經網路模型,推薦使用 Python 3.6 以上的版本,因其內建 subprocesses.run() 函式;若使用舊版,則必須自行安裝。

subprocesses.run 安裝方法:

pip install subprocess.run

以下則為省電色盤系統開發時所使用的套件:

01. ColorThief

pip install colorthief

02. Pillow




由於本程式涉及 Python 2 及 Python 3 環境的相互呼叫,打包後的執行程式檔極其容易出錯 (目前僅成功於原開發機CentOS 8.0系統完美執行,於其他主機均會報錯),故以下操作均為 對程式原始碼的運行 (若以上套件安裝完成,此步驟於 Linux、MacOS及Windows都能有效執行)。


᠍ 基本操作方式

於各編輯器中,開啓「tkSaliencyMain.py」,並按下「run」或「debug」。

以 Spyder 編輯器示範圖如下:




接著會看到極其陽春的程式介面浮現:




IB 預測介面圖片的視覺顯著性分佈


點擊左上角的 Open Image,選擇要進行預測的程式介面截圖,推薦使用 .jpg 格式, Python對 .jpg 格式的圖像支援最為全面:



出現「等待提示」視窗,點擊確定,等待30秒左右即可看到預測出來的視覺顯著性分佈圖:




接著即預測出該介面的視覺顯著性分佈:




備註:如果此步驟無回應,極可能是系統並沒有識別到 Python 2 環境,或是 Python 2 環境中的依賴套件未安裝好所致。

® 劃分應用程式元件區域

選擇主題色系 (明亮主題、暗沉主題) 並點擊確認:




讀取介面元件描述檔 (.uix):




備註:介面元件描述檔(.uix)取自於Google的uiautomator工具,該工具被打包於AndroidSDK中,使用該工具對應用程式進行截圖時,便會取得該檔案(.uix)。


元件資料表便會顯示於介面中:




選擇容許的視覺顯著性差異目標參數及矚目元件參數K,即可輸出元件劃分區域,並且取得初始省電介面。

在計算期間,如果使用的是 Windows 系統,程式顯示無回應純屬正常現象,在 Windows 上對 Python 2 模型的調用導致該問題,可至終端介面查看計算過程:






完畢後,輸出元件範圍劃分:




點擊確認後,會追加顯示元件排名,以及初始省電介面預覽:




™ 測試是否能評估省電介面的視覺顯著性變化


透過下列的操作方式,可以測試輸出省電介面的視覺顯著性分佈與差異評估:




首先, 點擊 Predict Saliency Map of New Layout ,可於約30秒等待後,取得 SIM、CC分數,以及最右方產生預測的視覺顯著性分佈:



再點擊 After Saliency Recalculation ,可以取得新舊介面的元件視覺顯著性差異(於元件資料表處顯示):




最終能透過點擊Export2csv,在目錄資料夾中產生報告檔案 (.csv):




此步驟僅作為測試、除錯使用,若想進行遞迴改進省電介面,則需參考

四 依照目標遞迴改進省電介面


若前面測試時,功能均正常執行,則能直接執行右下方 Evaluation and Proceeding 按鈕功能,此功能整合前述3項功能,並輸出最終省電介面建議及色彩表:



點擊該按鈕後,通常需等待至少3分鐘,待程式計算完畢後,方有輸出(於Windows系統時,程式易進入無回應狀態):




計算完成後,程式跳出提示:



☜ 輸出檔案位置

程式會根據當初載入的介面圖片檔名,建立一個資料夾,內部生成的檔案即計算完成的檔案,其中

- newlayout.jpg資料夾存放省電版介面的預覽圖及其視覺顯著性分佈
- · .csv檔案則是該介面的元件資料表及其色彩等級表



四後續運作

有了輸出色碼及省電介面預覽後,就可以至 Android Projects 中修改自己的應用程式介面,例如新增「省電版色彩」的切換按鈕,或是直接將程式介面遵照建議修改。