

Aula 6 - Representação em linguagem de máquina

(02/12)

• Formato das instruções (R e I)

170 lines (125 sloc) | 5.06 KB

• Instruções lógicas e de deslocamento

Representação em linguagem de máquina

- Todas as instruções são traduzidas para binário pelo montador (assembler).
- Os códigos binários gerados são chamados de linguagem/código de máquina.
- Instruções MIPS --> codificadas como palavras de 32 bits
- A conversão é pautada em 3 formatos de representação: tipo R, I, J

Formato R

- Formato mais padrão
- A instrução do tipo R são representadas num binário de 32 bits segregdos pela seguinte forma:

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- o op: Código da operação (opcode) Identifica a instrução do tipo I
- \circ rs: Número do 1^o registragor de origem
- o rt: Número do 2º registragor de origem
- o rd: Número do registragor de destino
- o shamt: Tamanho do deslocamento Quantidade de shift (00000 for now)
- o funct: Código da função (complementa o opcode) Diz qual a operação que vai ser executada
- São instruções do tipo R: Aritméticas, lógicas e deslocamentos.

Ex: add St0, \$s1, \$s2

Sign in now to use ZenHub

special	\$s1	\$s2	\$t0	0	add
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000

- $= 0000001000110010010000000100000 = 02324020_{16}$
 - Modelo de computação atual: Um dadodo e um programa tem a mesma froma

Obs: PROVA

- Por que os registradors estão com 5 bits?
- POIS, a arquitetura cabe 32 bits = 2^5

Hexadecimal

- Base 16
 - Representanção compacta para binários
 - 4 bits por dígito hexadecimal

0	0000	4	0100	8	1000	С	1100
1	0001	5	0101	9	1001	d	1101
2	0010	6	0110	а	1010	е	1110
3	0011	7	0111	b	1011	f	1111

- Exemplo: eca8 6420
- 1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

Hexadecimal

Formato I

• São representadas num binário de 32 bits da seguinte forma:

ор	rs	rt	const. ou eddress
6bits	5 bits	5 bits	16 bits

- o op: Código da operação (opcode)
- o rs: Registragor de origem
- o rt: Registragor de destino (ou origem para sw)
- Constante: -2^{15} to $+\$2^{15}-1$
- Endereç: offset/deslocamento adicionado ao endereço base em rs
- São instruções do tipo I: Imediatas e de acesso à memória
- ullet OBS: A capaciadde máxima de uma constante é de -2^{15} a $2^{15}-1$

PROVAAAAA

- Montador: pega a instrução e converte para binário -> reversivel (1:1)
- COMPILAÇÃO NÃO É REVERSIVEL (1:N) -> várias formas de compilar

- Vetor x programa (na memória) -> iguais
 - o Programa é um vetor de instruções
 - o na memória as instruções e os dados são salvos igualmente
 - o é possível fazer operações com programas

Operações lógicas

São insstruções para manipulação de bits

Operation	С	Java	MIPS
Shift left	<<	<<	sll
Shift right	>>	>>>	srl
Bitwise AND	&	&	and, andi
Bitwise OR	11	ıı	п
Bitwise NOT	~	~	nor

• Úteis para inserir ou extrair bits numa palavra

Operações de shift (deslocamento)

- Do tipo R
- Formas muito rápidas de fazer mult ou div por 2
- exceção ao Tipo i, por usar uma constante, mas a constante entra no shamt
- shamt: Quantas posições deslocar
- Shift à esquerda (sll shift left logical)
 - o Desloca à esquerda e preenche com zero a direita --> multiplica por 2
 - \circ sll i bits multiplica por 2^i
- Shift à direita (srl shift right logical)
 - o Desloca à direita e preenche com zero a esquerda --> divide por 2
 - \circ srl i bits divide por 2^i (APENAS SEM SINAL)
- Exemplo:

Operações AND

- Útil para usar como máscara -> extrair bits de uma palavra
 - o Seleciona alguns bits define os demais como zero
 - o Extrair o bit mais significativo
 - o AND: vai bit a bit o que for 1 e 1 da resultado 1

Exemplo:

and \$t0, \$t1, \$t2 # armazena em t0 o mais significativo

Operações OR

- Útil para incluir bits numa palavra
 - o Seleciona alguns bits define os demais como zero
 - o Exemplo: Extrair o bit mais significativo
 - o AND: vai bit a bit o que for 1 e 1 da resultado 1
- Definir como 1 um bit zero de uma palavra

```
Exemplo:
```

```
0010 1010 |-> ou 1011 0110 |
```

1011 1110

or \$t0, \$t1, \$t2 # armazena em t0 o mais significativo

Operações NOT

- Útil para inverter os bits numa palavra
 - o Muda 0 para 1 e 1 para 0
 - o Não existe o NOT, possui o NOR
 - o MIPS possui a instrução tipo R NOR
 - a NOR b == NOT (a OR b)
 - o Para fazer o NOT basta apenas fazer o nor com zero

```
nor $t0, $t1, $zero
```

Importante

- 1 Uma instrução também é uma palavra.
- 2 Por serem palavras os dados (arquitetura de Van Nemann). Isso é chamado de programa armazenado.

Observação: Uma palavra pode representar inteiros de -2^{31} a 2^{31} - 1, ou -2.147.483.648 a 2.147.483.647. O campo contante, de -2^{15} a 2^{15} - 1, ou -32.768 a 32.767

Para representarmos o 0 tiramos 1 na parte positiva, por isso do "-1".