



Топ Riviette

Размеры

Small (Medium, Large, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X)

Обхват груди (готовое изделие): 36^{3/4} (40^{3/4}, 44^{3/4}, 48^{3/4}, 52^{3/4}, 56^{3/4}, 60^{3/4}, 64^{3/4})"

Длина: 21^{1/2} (22, 22^{1/2}, 23^{1/2}, 24, 24^{1/2}, 25^{1/2}, 26)"

На фото показано в размере Small со свободой облегаия 4^{3/4}"

Размеры даны в дюймах

Материалы

Пряжа Fibra Natura Ravello (70% хлопок, 16% меринос экстрафайн, 9% кашемир, 50 г/190 м) 4 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7) мотков, спицы круговые 3.5 мм, спицы круговые и чулочные 3.25 мм

Плотность вязания

24 петли и 32 ряда = 10x10 см тeneвым узором по схеме спицами 3.5 мм
центральная панель по схеме = 5" в ширину спицами 3.5 мм
боковые панели А и В = 1^{1/2}" в ширину спицами 3.5 мм

Описание

Майка Riviette с тeneвым узором, тонким ажуром и жгутами доставляет удовольствие как вязать, так и носить. Передняя и задняя часть симметричны. Центральная панель для жгутов разделяется на шее и создает красивую окантовку. Носите топ отдельно в теплое время года или как многослойное изделие, когда в воздух стал прохладнее.

Этот топ вяжется рядами снизу вверх и прошивается швами по бокам. Петли набираются вдоль пройм для создания аккуратной окантовки.

Перед/Спинка

На спицы меньшего размера набрать 115 (127, 139, 151, 163, 175, 187, 199) п., начать вязание резинкой:

1 лиц.р.: 2 лиц.п., *1 лиц. скрещ, 1 изн.п., повторять от * до послед. 3-х петель, 1 лиц. скрещ., 2 лиц.п.

2 ряд: 2 лиц.п., 1 изн. скрещ., *1 лиц.п., 1 изн. скрещ., повторять от * до послед. 2-х петель, 2 лиц.п.

3-8 ряды: повторить 1-2 ряды 3 раза.

9 ряд: повторить 1 ряд = 1" от наборного края.

Перейти на спицы большего размера.

В след. изн.р. вязать установочный ряд: 1 изн.п., 9 петель панели В по схеме, поставить маркер, 31 (37, 43, 49, 55, 61, 67, 73) изн.п., поставить маркер, центральная часть на след. 33 п., поставить маркер, 31 (37, 43, 49, 55, 61, 67, 73) изн.п., поставить маркер, 9 петель панели А по схеме, поставить маркер, 1 изн.п.

Далее продолжить работу по схеме узора с 1-го ряда, повторять 1-8 ряды схемы на высоту 14^{1/2} (14^{1/2}, 14^{1/2}, 15, 15, 15, 15^{1/2}, 15^{1/2})" от наборного края, закончить вязание в изн.р.

Формирование выреза горловины и пройм рукавов



Прочитайте описание ниже полностью, прежде чем продолжить работу.

Проймы рукавов и вырез горловины формируются одновременно. Во время вязания пройм рукавов убрать маркеры с каждой стороны у панелей А и В.

Закрывать 8 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) п. в начале след. 2-х рядов, потом 4 (5, 5, 5, 8, 9, 10, 11) п. в начале след. 2-х рядов, потом 2 (3, 3, 3, 3, 5, 5, 5) п. в начале след. 2-х рядов, и потом 1 (1, 1, 2, 2, 2, 3, 3) п. в начале след. 2-х рядов

Только для размеров 1X, 2X, 3X, 4X, 5X: закрыть 1 п. в начале след. 2-х рядов.

Для всех размеров:

След. лиц.р.: 2 лиц.п., протяжка (снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п., протянуть снятую поверх провязанной петли), вязать по рисунку до послед. 4-х петель ряда, 2 п. вместе лиц., 2 лиц.п. - убавлено 2 петли.

След. изн.р.: 2 изн.п., 2 п. вместе изн., вязать по рисунку до послед. 4-х петель ряда, изн. протяжка, 2 изн.п. - убавлено 2 петли.

Повторить ряд убавлений в каждом ряду еще 0 (0, 2, 2, 2, 4, 6, 10) р. В это же самое время через $\frac{1}{2}$ (1, 1, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, 2, 2, $2\frac{1}{2}$)” от начала убавления в проймах рукавов, закончить вязание в изн.р., начать формирование выреза горловины таким образом: провязать до центральной панели, потом еще 16 петель узора, закрыть след. петлю (1 петлю), вязать

по рисунку до конца ряда. Далее вязать обе части отдельно.

След. изн.р.: вязать по рисунку до конца ряда, теперь работа идет от двух мотков.

След. ряд убавлений: вязать по рисунку до послед. 2-х петель перед маркером, 2 п. вместе лиц., перенести маркер, вязать центр. часть до маркера, перенести маркер, протяжка, продолжить работу по рисунку до конца ряда - убавлено 2 петли.

Повторить ряд убавлений в каждом лиц.р. еще 19 (19, 23, 23, 24, 24, 24, 24) р., потом в каждом 4-ом ряду 2 (2, 1, 1, 1, 1, 2, 2) р. После всех убавлений с каждой стороны осталось по 18 (21, 21, 24, 25, 25, 25, 25) п. для правого и левого плеч. Продолжить работу по рисунку на глубину пройм рукавов 7 ($7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9, $9\frac{1}{2}$, 10, $10\frac{1}{2}$)”, закончить в изн.р. Отложить петли на доп. спицу. Связать вторую деталь топа аналогично.

Сборка

С лиц. стороны выполнить плечевые швы методом закрытия петель на трех спицах. Выполнить боковые швы.

По краю проймы рукава с лиц. стороны поднять 114 (126, 136, 148, 164, 178, 192, 202) п., начиная от центра подреза рукава. Соединить петли в круг, и тут же закрыть их как лиц.

