Tastatura Hebrew QWERTY + Niqqud – ghid

Oct 14, 2026 · @Naran Gheser

Ce este și ce primești

Hebrew QWERTY + Niqqud este o tastatură ebraică pentru Windows în care literele urmează sunetul tastelor latine (B → ב, L → ל, M → מ) și toate semnele vocalice se pot scrie direct. Pornește de la layout-ul „Hebrew QWERTY" (Yoram, 2013), cu tastele vechi neschimbate, și adaugă vocalele pe tasta AltGr (Alt din dreapta).

Pachetul de instalare este folderul **HebrewQN** (de obicei arhivat ca HebrewQN.zip). Conține:

Fișier	Rol
setup.exe	programul de instalare — singurul pe care îl rulezi
HebrewQN_amd64.msi, HebrewQN_i386.msi, HebrewQN_ia64.msi	variantele pentru 64 / 32 de biți, alese automat de setup.exe
folderele amd64, i386, ia64, wow64	fișierele tastaturii (DLL)

Folderul trebuie păstrat întreg: setup.exe singur nu funcționează.

Cerințe: Windows 10 sau 11 pe procesor Intel sau AMD. Nu funcționează pe Mac, telefon, tabletă sau pe laptopuri cu procesor ARM (Snapdragon / Copilot+ PC).

Instalare

Instalarea durează un minut și se încheie cu o repornire a calculatorului.

1. Dacă ai primit arhiva **HebrewQN.zip**, dă clic dreapta pe ea → **Extract All** → **Extract**.
2. Intră în folderul **HebrewQN** și dă dublu clic pe **setup.exe**.
3. Dacă apare „Windows protected your PC", apasă **More info** → **Run anyway**. Avertismentul apare pentru că programul nu este semnat digital de o firmă.
4. Dacă Windows cere permisiunea de administrator, apasă **Yes**.
5. Așteaptă mesajul de instalare reușită.
6. **Repornește calculatorul.** Fără repornire, tastatura poate să nu funcționeze corect.

Dacă ai deja o versiune mai veche a acestei tastaturi instalată, dezinstaleaz-o întâi (secțiunea Dezinstalare) și repornește, apoi instalează versiunea nouă.

Selectare și test

Tastatura se alege din lista de limbi cu **Win + Space**. Dacă ai mai multe tastaturi ebraice, toate apar cu insigna „עבר"; cea nouă are dedesubt „Hebrew QWERTY + Niqqud". Dacă dedesubt scrie doar „Hebrew", alege intrarea în aceeași ordine ca în Settings → Time & language → Language & region → Hebrew („…") → Language options → Keyboards.

Test rapid în Notepad:

1. Deschide Notepad și selectează tastatura nouă.
2. Apasă **B** → apare בּ.
3. Ține apăsat **Alt-ul din dreapta**, apasă **A**, apoi dă drumul la amândouă.
4. Trebuie să apară בַּ (liniuță sub literă). Dacă nu apare nimic, ești pe altă tastatură ebraică.

Literele

Alfabetul ebraic are 22 de litere, toate consoane; cinci dintre ele au o formă finală (sofit), folosită doar la sfârșit de cuvânt. Pe această tastatură fiecare literă stă pe tasta latină cu sunet apropiat, iar forma finală este pe aceeași tastă cu **Shift**. Unele litere au două taste; oricare scrie același caracter.

Sunetele sunt cele din ebraica modernă. Valoarea numerică este cea standard (forma finală în sistemul extins).

Literă	Nume	Sunet	Valoare	Tasta	Formă finală
א	alef	mut; poartă vocala	1	A	—
ב	bet / vet	b (cu dagesh) / v	2	B sau Shift+V	—
ג	gimel	g	3	G	—
ד	dalet	d	4	D	—
ה	he	h (ușor)	5	H	—
ו	vav	v; ca vocală u / o	6	U, O sau V	—
ז	zayin	z	7	Z	—
ח	ḥet	h aspru (ca în „hrean”)	8	J sau Shift+H	—
ט	tet	t	9	Y sau Shift+T	—
י	yod	i / y	10	I	—
כ	kaf / khaf	k (cu dagesh) / h aspru	20	K sau X	Shift+K sau Shift+X (500) = ך
ל	lamed	l	30	L	—
מ	mem	m	40	M	Shift+M (600) = ם
נ	nun	n	50	N	Shift+N (700) = ן
ס	samekh	s	60	S	—
ע	ayin	mut în ebraica modernă	70	E	—
פ	pe / fe	p (cu dagesh) / f	80	P sau F	Shift+P sau Shift+F (800) = ף

Literă	Nume	Sunet	Valoare	Tasta	Formă finală
צ	ṭadi	ṭ	90	C	Shift+C (900) = ץ
ק	qof	k	100	Q	—
ר	reș	r	200	R	—
ש	șin / sin	ș / s	300	W sau Shift+S	—
ת	tav	t	400	T sau Shift+Y	—

Atenție la tastele inversate: T scrie ת (tav), iar Y scrie ט (tet); cu Shift se inversează. ע (ayin) este pe E, nu pe O.

Șin sau sin: litera ש simplă nu arată care dintre ele este. Punctul o lămurește: שׁ șin = Shift+W (dintr-o apăsare) sau W apoi AltGr+W; שׂ sin = W apoi AltGr+S.

Literele cu dagesh

Dagesh este punctul pus în interiorul literei. Se scrie la fel pentru orice literă: **tasta literei, apoi ` (tasta din stânga lui 1)** sau **Shift+B**. De exemplu: B, apoi ` → בּ. Dacă litera are și vocală, pui întâi dagesh, apoi vocala: B, `, Shift+A → בָּ.

Literele care își schimbă sunetul

La trei litere, dagesh schimbă pronunția în ebraica modernă. Acestea sunt cele care contează la citire.

Fără dagesh	Cu dagesh	Nume	Cum se scrie	Sunet fără → cu
ב	בּ	vet → bet	B, apoi `	v → b
כ	כּ	khaf → kaf	K, apoi `	h aspru → k
ך	ךּ	khaf final → kaf final	Shift+K, apoi `	h aspru → k (rar)
פ	פּ	fe → pe	P, apoi `	f → p

Literele care nu își schimbă sunetul

La celelalte litere, dagesh arată o consoană dublată (dagesh ḥazaq) sau, la ת ד ג, o pronunție veche dispărută (dagesh qal). În ebraica modernă sunetul rămâne același.

Cu dagesh	Nume	Cum se scrie	Sunet
גּ	gimel	G, apoi `	g
דּ	dalet	D, apoi `	d
תּ	tav	T, apoi `	t

Cu dagesh	Nume	Cum se scrie	Sunet
זּ	zayin	Z, apoi `	z
טּ	tet	Y, apoi `	t
יּ	yod	I, apoi `	y
לּ	lamed	L, apoi `	l
מּ	mem	M, apoi `	m
נּ	nun	N, apoi `	n
סּ	samekh	S, apoi `	s
צּ	ṭadi	C, apoi `	ț
קּ	qof	Q, apoi `	k
שּׁ	șin	W, `, AltGr+W	ș
שּׂ	sin	W, `, AltGr+S	s

Cazuri speciale

Formă	Nume	Cum se scrie	Ce este
וּ	shuruq	Shift+U (o apăsare)	vocala u, nu consoana v
הּ	he cu mapiq	H, apoi `	la sfârșit de cuvânt: h se pronunță (altfel e mut)


Litere care nu primesc dagesh: א ה ח ע ר. Excepția este הּ la final de cuvânt, unde punctul se numește mapiq.

Cum se scrie fiecare niqqud

Regula: **scrii întâi litera, apoi imediat tasta semnului.** Semnul se așază singur sub, în sau deasupra literei dinainte. Când o literă are două semne (de exemplu dagesh + vocală), pui întâi dagesh, apoi vocala.

AltGr = tasta **Alt din dreapta**, ținută apăsată împreună cu litera (ca Shift). Varianta pentru mâna stângă: **Ctrl + Alt** din stânga. Alt-ul din stânga singur nu merge — în Word deschide meniul de scurtături (Esc îl închide).

Exemplele folosesc litera בּ (tasta B).



Vocale

Semn	Nume	Sunet	Taste	Exemplu
◌ַ	pataḥ	a	AltGr + A	B, apoi AltGr+A → בַ
◌ָ	qamaṣ	a	Shift + A	B, apoi Shift+A → בָ
◌ֶ	segol	e	AltGr + E	B, apoi AltGr+E → בֶ
◌ֵ	ṣere	e	Shift + E	B, apoi Shift+E → בֵ
◌ִ	ḥiriq	i	AltGr + I	B, apoi AltGr+I → בִ

Semn	Nume	Sunet	Taste	Exemplu
◌ֹ	ḥolam	o	AltGr + O	B, apoi AltGr+O → בֹ
◌ָ	qamaṣ qatan	o scurt	AltGr + Q	B, apoi AltGr+Q → בָ
◌ֻ	qubuṣ	u	AltGr + U	B, apoi AltGr+U → בֻ
◌ְ	shva	ă sau mut	AltGr + ;	B, apoi AltGr+; → בְ

Vocale scurte (ḥataf)

Aceeași literă ca vocala întreagă, cu Shift în plus.

Semn	Nume	Sunet	Taste	Exemplu
◌ֱ	ḥataf pataḥ	a scurt	Shift + AltGr + A	בֱ
◌ֵ	ḥataf segol	e scurt	Shift + AltGr + E	בֵ
◌ֳ	ḥataf qamaṣ	o scurt	Shift + AltGr + O	בֳ

Puncte și alte semne

Semn	Nume	Rol	Taste	Exemplu
◌ּ	dagesh / mapiq	punct în literă (ב v → ב b)	` (stânga lui 1) sau Shift + B	B, apoi ` → בּ
◌ֿ	rafe	liniuță deasupra, literă „moale”	\	P, apoi \ → פֿ
◌ׁ◌	punct de shin	ṣ = שׁ	AltGr + W	W, apoi AltGr+W → שׁ
◌ׂ◌	punct de sin	s = שׂ	AltGr + S	W, apoi AltGr+S → שׂ
◌ֹ◌	ḥolam pe vav	ḥolam ḥaser	AltGr + V	V, apoi AltGr+V → i
◌ֽ	meteg	accent / pauză	AltGr + M	בֽ
־	maqaf	cratimă ebraică	AltGr + -	—
’	geresh	abrevieri, sunete străine	AltGr + '	—
”	gershayim	acronime	Shift + AltGr + '	—

Literă + semn dintr-o singură apăsare

Aceste taste scriu direct litera cu semnul, fără pasul doi.

Rezultat	Nume	Sunet	Taste
שׁ	shin	ș	Shift + W
וּ	shuruq	u	Shift + U
וֹ	ḥolam male	o	Shift + O
לֹ	lamed + ḥolam	lo	Shift + L
יַי	pasekh tsvey yudn (idiș)	ai	Shift + I sau]

Dezinstalare

Tastatura se scoate din Settings, ca orice program, urmată de o repornire.

1. Deschide **Settings → Apps → Installed apps**.
2. Caută **Niqqud** în lista de aplicații.
3. La „Hebrew QWERTY + Niqqud” apasă **„…” → Uninstall** și confirmă.
4. **Repornește calculatorul.**

Dacă vrei doar să o scoți din lista Win + Space, fără să o dezinstalezi: Settings → Time & language → Language & region → Hebrew → **„…” → Language options** → secțiunea **Keyboards** → „…” lângă tastatură → **Remove**. O poți adăuga înapoi din același loc, cu **Add a keyboard**.

Probleme frecvente

Problemă	Cauză	Soluție
În Word apare o bară cu litere galbene când apăs Alt	Alt din stânga sau tastatura veche e selectată	Esc; folosește Alt din dreapta sau Ctrl+Alt; verifică tastatura cu Win+Space
AltGr + literă nu scrie nimic	e selectată altă tastatură ebraică	Win+Space → alege intrarea „Hebrew QWERTY + Niqqud”
În Win+Space apare doar „Hebrew”, fără numele complet	Windows 11 nu afișează numele tastaturilor personalizate	alege după ordinea din Settings → Keyboards sau aplică comanda de mai jos
Semnul apare lângă literă, nu pe ea	semnul a fost scris înaintea literei	scrie întâi litera, apoi semnul
◌ (qamaș qatan) apare ca pătrat	fontul nu are acest semn	folosește un font ca Times New Roman, SBL Hebrew sau Ezra SIL
setup.exe nu pornește	lipsesc fișierele din folder	dezarhivează tot folderul și rulează setup.exe din el
Instalarea e refuzată	o versiune cu același nume e	dezinstalează, repornește, apoi

Problemă	Cauză	Soluție
	deja instalată	instalează din nou

Numele complet în lista Win+Space. Deschide PowerShell ca administrator (Start → PowerShell → clic dreapta → Run as administrator), lipește comanda, apasă Enter, apoi Sign out și intră din nou în cont:

```
Get-ChildItem 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts' | Where-Object { (Get-ItemProperty $_.PSPath).'Layout File' -ieq 'HebrewQN.dll' } | ForEach-Object { Set-ItemProperty $_.PSPath 'Layout Display Name' 'Hebrew QWERTY + Niqqud'; Set-ItemProperty $_.PSPath 'Layout Text' 'Hebrew QWERTY + Niqqud'; "Modificat: " + $_.PSChildName }
```