# Metody Realizacji Języków Programowania

Realizacja funkcji, procedur i metod

## Marcin Benke

# 19-26 listopada 2018

## **Podprogramy**

W wielu językach programowania podstawowy mechanizm abstrakcji stanowią podprogramy (funkcje, procedury, metody).

Wywołanie podprogramu wymaga kilku kroków:


- Wyznaczenie (adresu) podprogramu (ten krok jest często trywialny, acz nie zawsze, np. s[i].f(x) w C, a tym bardziej dla metod wirtualnych w C++).
- Zapewnienie wyrównania stosu
- Przygotowanie argumentów
- Skok ze śladem
- Po powrocie ewentualne uprzątnięcie argumentów
- Odczytanie wyniku

#### Przygotowanie argumentów

- dla argumentów przekazywanych przez wartość, obliczenie wartości
- dla argumentów przekazywanych przez zmienną, obliczenie adresu
- dla argumentów przekazywanych przez nazwę/potrzebę, przygotowanie domknięcia (thunk)
- Umieszczenie argumentów w przewidzianym protokołem miejscu (w rejestrach, na stosie, etc.)

# Drzewo aktywacji

Wykonanie programu można przedstawić jako drzewo aktywacji. Korzeniem jest program główny a węzeł F ma synów  $G_1 \dots G_n$  jeśli wcielenie funkcji F wywołało  $G_1$ , później  $G_2$  itd.



Funkcja jest rekurencyjna, jeśli istnieje ścieżka, na której występuje wiele jej wcieleń.

## Rekord aktywacji

- Z każdym wcieleniem funkcji wiążemy pewne informacje. Obszar pamięci, w którym są zapisywane, nazywamy rekordem aktywacji albo ramką (ang. frame).
- W większości języków potrzebne są tylko rekordy dla aktywnych wcieleń na aktualnej ścieżce w drzewie aktywacji.
- Gdyby nie rekurencja, dla każdej funkcji moglibyśmy z góry zarezerwować obszar pamięci na jedną ramkę (wczesny Fortran).
- W językach z rekurencją rekordy aktywacji alokujemy przy wywołaniu funkcji a zwalniamy, gdy funkcja się skończy.
- Rekordy aktywacji przechowujemy więc na stosie.

## Zawartość rekordu aktywacji

Informacje pamiętane w rekordzie aktywacji zależą m. in. od języka. Mogą tam być:

- parametry
- · zmienne lokalne i zmienne tymczasowe
- ślad powrotu
- kopia rejestrów (wszystkich, niektórych lub żadnego)

- łącze dynamiczne (DL, ang. dynamic link) wskaźnik na poprzedni rekord aktywacji; ciąg rekordów połączonych wskaźnikami DL tworzy tzw. łańcuch dynamiczny.
- łącze statyczne (SL, ang. static link)
- miejsce na wynik

Postać rekordu aktywacji nie jest sztywno określona — projektuje ją autor implementacji języka.

#### Adresowanie rekordu aktywacji

- Adres ramki jest zwykle przechowywany w wybranym rejestrze (FP = frame pointer, BP = base pointer).
- Pola rekordu aktywacji są adresowane przez określenie ich przesunięcia względem adresu w FP.
- Każde wcielenie funkcji, niezależnie od położenia rekordu aktywacji, w ten sam sposób może korzystać z jego zawartości, a więc wszystkie wcielenia mają wspólny kod.
- Adresem rekordu aktywacji nie musi być adres jego początku. Czasem wygodniej przyjąć adres jednego z pól w środku tego rekordu.

## Adresowanie rekordu aktywacji

- Jeśli w języku są funkcje ze zmienną liczbą argumentów (jak np. w C), lepiej adresować względem środka ramki.
- Przy adresowaniu względem początku, przesunięcia zależą od liczby parametrów, a więc nie są znane podczas kompilacji.
- Rozwiązanie: adresowanie ramki względem miejsca pomiędzy parametrami a zmiennymi lokalnymi funkcji.
- Parametry zapisujemy od ostatniego do pierwszego, dzięki czemu przesunięcie K-tego parametru nie zależy od liczby parametrów, tylko od stałej K.
- Wynik funkcji często w rejestrach zamiast na stosie.
- Dla architektur z dużą liczbą rejestrów (np x86\_64) niektóre argumenty też w rejestrach.

## Protokół wywołania (i powrotu z) funkcji

- Protokół wywołania opisuje czynności, które ma wykonać wołający (zarówno przed przekazaniem sterowania do wołanego, jak i po powrocie) oraz to, co wołany (czyli każda funkcja) ma robić na początku i na końcu.
- Podstawowym zadaniem jest zbudowanie rekordu aktywacji oraz usunięcie go.
- Niektóre czynności musi wykonywać wołający (np. liczenie parametrów), inne wołany (np. zarezerwowanie miejsca na zmienne lokalne), a jeszcze inne może wykonać zarówno wołany jak i wołający.

## Rejestry

Protokół może określać, które rejestry "należą" do wołajacego, a które do wołanego.

Rejestry, które zachowują swoja wartość po wywołaniu funkcji — ich zachowanie jest obowiązkiem wołanego (callee-save)

dla x86/libc: EBP, EBX, ESI, EDI dla x86\_64: RBP, RBX, R12–R15

Rejestry, które nie zachowują wartości po wywołaniu funkcji (caller-save)

#### Protokół wywołania (i powrotu z) funkcji

Zaprojektujemy protokół wywołania i powrotu z funkcji. Założymy przy tym następującą postać rekordu aktywacji:

- miejsce na wynik
- parametry
- ślad
- DL
- zmienne

Będziemy używać abstrakcyjnego procesora, w którym wskaźnik/int zajmuje jedno słowo, z rejestrami

- SP wskaźnik stosu
- BP wskaźnik ramki
- A,B,C,D rejestry uniwersalne
- S link statyczny (o czym za chwilę)

Notacja [adres] oznacza odwołanie do pamięci

## Protokół wywołania (i powrotu z) funkcji

Wskaźnikiem rekordu aktywacji będzie BP zawierający adres DL.

#### wołający

```
PUSH 0  # miejsce na wynik

<parametry na stos>
CALL adres_wołanego
SP += n  # n - łączny rozmiar parametrów  # wynik zostaje na stosie

wołany

PUSH BP  # DL na stos
BP = SP  # aktualizacja wskaźnika ramki
SP -= k  # k - łączny rozmiar zmiennych
...  # tłumaczenie treści funkcji
SP = BP  # przywracamy wskaźnik stosu
POP BP  # przywracamy wskaźnik ramki
RET  # powrót do wołającego
```

#### Mechanizm przekazywania parametrów

Przekazywanie parametru przez wartość:

- wołający umieszcza w rekordzie aktywacji wartość argumentu;
- wołany może odczytać otrzymaną wartość, ew. zmieniać ją traktując parametr tak samo, jak zmienną lokalną;
- ewentualne zmiany nie są widziane przez wołającego.

Jesli argumenty są przekazywane w rejestrach, wołany musi zwykle zapisać je w swojej części rekordu aktywacji.

## Przekazywanie parametru przez zmienną

- wołający umieszcza w rekordzie aktywacji adres zmiennej;
- wołany może odczytać wartość argumentu sięgając pod ten adres,
- może też pod ten adres coś wpisać, zmieniając tym samym wartość zmiennej będącej argumentem.

Przekazywanie parametru przez wartość-wynik:

• wołajacy przekazuje wartość, a po powrocie odczytuje wynik.

#### Przykład 1

W programie, którego fragment wygląda następująco:

```
void p() {
   int a,b;
   a = q(b,b);
}
int q(int x, int& y) {
   int z;
   result = x + y;
   y = 7;
}
```

Przyjmujemy, że przypisanie na result ustawia wynik funkcji.

rekord aktywacji procedury p wyglądałby tak (w nawiasach podano przesunięcia poszczególnych pól względem pola DL wskazywanego przez rejestr BP):

a rekord aktywacji funkcji q tak:

```
( +4 ) miejsce na wynik
( +3 ) x
( +2 ) adres y
( +1 ) ślad
( 0 ) DL
( -1 ) z
```

kod wynikowy dla procedury p miałby postać:

```
CALL q  # skok ze śladem do q
SP += 2  # usuwamy parametry
POP [BP-1]  # przypisujemy wynik na a
SP = BP  # usuwamy zmienne
POP BP  # wracamy do poprzedniej ramki
RET  # i do miejsca wywołania
```

## a kod funkcji q:

## Środowisko w językach ze strukturą blokową

- Wiele języków programowania (n.p. Pascal) pozwala na zagnieżdżanie funkcji i procedur. Języki te nazywamy językami ze *strukturą blokową*.
- Kod funkcji ma dostęp nie tylko do jej danych lokalnych, ale także do danych funkcji, w której jest zagnieżdżona itd. aż do poziomu globalnego.
- Działanie funkcji jest określone nie tylko przez jej kod oraz parametry, lecz także przez środowisko, w którym ma się wykonać.

#### Wiązanie statyczne i dynamiczne

- Postać środowiska jest w Pascalu wyznaczona statycznie z kodu programu wynika, do której funkcji należy rekord aktywacji, w którym mamy szukać zmiennej nielokalnej.
- Mówimy, że w Pascalu obowiązuje statyczne wiązanie zmiennych.
- Istnieją również języki (n.p. Lisp), w których obowiązuje wiązanie dynamiczne w przypadku odwołania do danej nielokalnej, szukamy jej w rekordzie aktywacji wołającego itd. w górę po łańcuchu dynamicznym.

# Łącze statyczne

- By korzystać z danych nielokalnych, działająca funkcja musi mieć dostęp do swojego środowiska.
- Moglibyśmy przekazać jej wszystkie potrzebne dane znajdujące się w jej środowisku jako dodatkowe parametry. Rozwiązanie takie stosuje się często w językach funkcyjnych.
- W językach imperatywnych najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest powiązanie w listę ciągu ramek, które są na ścieżce w hierarchii zagnieżdżania.
- Każda ramka zawiera łącze statyczne (SL, static link) wskaźnik do jednego z rekordów aktywacji funkcji otaczającej daną.
- Rekord ten nazywamy poprzednikiem statycznym, a ciąg rekordów połączonych SL to łańcuch statyczny.

#### Wyliczanie SL

- SL musi być liczony przez wołającego, bo do jego określenia trzeba znać zarówno funkcję wołaną jak i wołającą.
- Środowisko dla funkcji wołanej zależy od środowiska wołającej jeśli obie widzą zmienną x, jej wartość ma być dla nich równa.
- Jeśli funkcja F znajdująca się na poziomie zagnieżdżenia  $F_p$  wywołuje G z poziomu zagnieżdżenia  $G_p$ , w pole SL wpisze adres rekordu, który odnajdzie przechodząc po własnym łańcuchu statycznym o  $F_p-G_p+1$  kroków w górę.
- SL dla G ma wskazywać na rekord aktywacji funkcji na poziomie zagnieżdżenia  $G_p-1$ , o  $\delta$  kroków w łańcuchu aktywacji od ramki F:

$$G_p - 1 = F_p - \delta$$

$$\delta = F_{p} - G_{p} + 1$$

#### Wyliczanie SL

- Jeśli funkcja F znajdująca się na poziomie zagnieżdżenia  $F_p$  wywołuje G z poziomu zagnieżdżenia  $G_p$ , w pole SL wpisze adres rekordu, który odnajdzie przechodząc po własnym łańcuchu statycznym o  $F_p-G_p+1$  kroków w górę.
- Jeśli np. G jest funkcją lokalną F (czyli  $G_p=F_p+1$ ), funkcja F w pole SL dla G wpisze adres swojego rekordu aktywacji ( $F_p-G_p+1=0$ )
- Jeśli F i G są na tym samym poziomie zagnieżdżenia, w polu SL dla G będzie to, co w SL dla F (Fp Gp + 1 = 1)

## Dostęp do danych nielokalnych

- Dane lokalne funkcji są w jej rekordzie aktywacji a dane globalne w ustalonym miejscu w pamięci — można do nich sięgać za pomocą adresów bezwzględnych.
- Dostęp do danych nielokalnych przez SL; W funkcji F o poziomie F<sub>p</sub> sięgamy do zmiennej z funkcji G o poziomie G<sub>p</sub> przechodząc F<sub>p</sub> G<sub>p</sub> kroków w górę po SL.
- Adres zmiennej jest wyznaczony przez poziom zagnieżdżenia i pozycję w rekordzie.
- Adresy rekordów z łańcucha statycznego można też wpisać do tablicy (tzw. display). Dzięki temu unikniemy chodzenia po łańcuchu statycznym, ale za to trzeba będzie stale aktualizować tablicę.

# Przykład 2

- Przyjmijmy, że w rekordzie aktywacji SL będzie się znajdował pomiędzy parametrami a śladem powrotu.
- Zakładamy też, że protokół wywołania i powrotu z funkcji jest prawie taki sam, jak w poprzednim przykładzie.
- Jedyną różnicą będzie dodanie po stronie wołającego obliczenia SL przed wywołaniem i usunięcia go ze stosu po powrocie sterowania.

#### Przykład 2

W programie, którego fragment wygląda następująco:

```
procedure p;
var a : integer;
procedure q;
var b : integer;
procedure r;
var c : integer;
procedure s; begin ... end {s};
begin
a:=b+c;
s;
q
end {r};
begin ... end {q};
begin ... end {p};
```

# Przykład 2 — rekord aktywacji p

rekord aktywacji procedury p wyglądałby tak (w nawiasach podano przesunięcia poszczególnych pól względem pola DL wskazywanego przez rejestr BP):

ramka r:

```
( +2 ) SL
( +1 ) ślad
( +0 ) DL
( -1 ) a
```

ramka q:

# Przykład 2 — rekordy aktywacji q,r

	1					
( +	2)	SL	(	+2	)	SL
( +	1)	ślad	(	+1	)	ślad
(	0 )	DL	(	0	)	DL
( -	1)	b	(	-1	)	С

Tablica symboli przy tłumaczeniu procedury r:

nazwa	poziom	δ	offset
a	1	2	-1
b	2	1	-1
c	3	0	-1
р	1	2	
q	2	1	
r	3	0	
s	4	-1	

## Przykład 2 — kod procedury r

```
PUSH BP
                   # DL do rekordu aktywacji
BP = SP
                   # nowy adres ramki do BP
SP -= 1
                  # miejsce na zmienną c
S = [BP+2]
                  # SL - ramka q
B = [S-1]
                  # wartość b
B += [BP-1]
                 # dodaj wartość c
S = [S+2]
                  # SL - ramka p
[S-1] = B
                  # zapisz do a
PUSH BP
                  # SL dla s na stos
CALL s
                  # skok ze śladem do s
SP += 1
                  # usuwamy SL
S = [BP+2]
                  # adres ramki q
PUSH [S+2]
                  # adres ramki p - SL dla q
                   # skok ze śladem do q
CALL q
LEAVE
                   # powrót do poprzedniej ramki
RET
                   # i do miejsca wywołania
```

## Funkcje jako argumenty funkcji

- W językach bez zagnieżdżania funkcji, każda funkcja ma dostęp do zmiennych globalnych oraz własnych zmiennych lokalnych.
- W takiej sytuacji wystarczy przekazać adres kodu funkcji.
- W językach ze strukturą blokową, funkcja może mieć dostęp do danych nielokalnych, który realizowany jest przy pomocy SL.
- Jak ustawić SL przy wywołaniu funkcji otrzymanej jako parametr? Własny SL niekoniecznie jest tu dobrym rozwiązaniem...

## Przykład

```
procedure t(procedure p);
begin
  p;
end {t}
function f : int;
  var a : int;
  procedure x; begin a := 17 end
begin {f}
    t(x); f := a
end {f}
```

- W momencie wywołania procedury x (przekazanej jako parametr p) wewnątrz t, SL dla x musi być ustawiony na f.
- Odpowiedni SL musi być zatem przekazany razem z adresem procedury.

## Przykład - kod

```
Ramka t:
```

RET

## Przykład — kod c.d.

```
Kod f:
Ramka f:
(+3)
      wynik
                       # t(x); f := a
( +2 ) SL
( +1 ) ślad
                      PUSH BP
( 0 ) DL
                      BP = SP
(-1) a
                       SP -= 1 \# a
                       PUSH BP # x-SL
                       PUSH x # x-adres
                       CALL T
                       SP += 2
                       A = [BP-1]
                       [BP+3] = A
```

#### Protokół wywołania i386

Istnieje wiele wariantów, tu zajmiemy sie protokołem uzywanym przez GCC+libc (aka "cdecl").

- przy wywołaniu na stosie argumenty od końca, ślad powrotu
- wołający zdejmuje argumenty
- przy powrocie wynik typu int/wskaźnik w EAX
- rejestry EBP,ESI,EDI,EBX muszą być zachowane

## Standardowy prolog:

```
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $x, %esp /* zmienne lokalne */
```

#### Standardowy epilog:

```
movl %ebp, %esp /* pomijane jesli nop */
popl %ebp
ret
```

## Protokół wywołania x86-64

- Liczby całkowite przekazywane w EDI,ESI,EDX,ECX,R8D,R9D
- wskaźniki przekazywane w RDI,RSI,RDX,RCX,R8,R9
- jesli więcej argumentów, lub większe niż 128-bitowe, to na stosie
- przy powrocie wynik typu int w EAX; wskaźnik w RAX

- rejestry RBP, RBX i R12 do R15 muszą być zachowane
- RSP = 0 mod 16 (przed CALL, czyli 8 po CALL)

## Standardowy prolog:

ret

```
pushl %rbp
movl %rsp, %rbp
subl $x, %rsp /* zmienne lokalne */

Standardowy epilog:

movl %rbp, %rsp /* pomijane jesli nop */
popl %rbp
```

# Pomijanie wskaźnika ramki

- Aktualny rekord aktywacji zawsze znajduje się na wierzchołku stosu; można do jego adresowania uzyć wskaźnika stosu.
- Zalety: oszczędzamy jeden rejestr i kilka instrukcji na każde wywołanie.
- Wady: wierzchołek stosu przesuwa się podczas obliczeń, powodując zmiany przesunięć pól rekordu aktywacji; podatne na błędy w generowaniu kodu.
- W GCC opcja -fomit-frame-pointer
- Wymaga dodatkowych zabiegów przy obsłudze wyjatków

## Przykład

```
int sumto(int n)
{
   int i, sum;
   i = 0;
   sum = 0;
   while (i<n) {
      i = i+1;
      sum = sum+i;
   }
   return sum;
}</pre>
```

# Z ramką stosu

```
sumto: pushq
                %rbp
               %rsp, %rbp
       movq
       testl %edi, %edi
        jle
               .L4
                $0, %eax
       movl
        movl
               $0, %edx
.L3:
                $1, %edx
        addl
        addl
               %edx, %eax
        cmpl
                %edi, %edx
        jne
                .L3
                .L2
        jmp
.L4:
        movl
                $0, %eax
.L2:
        popq
                %rbp
        ret
```

#### Bez ramki stosu

```
sumto: testl
               %edi, %edi
       jle
               .L4
               $0, %eax
       movl
       movl $0, %edx
.L3:
               $1, %edx
       addl
       addl
               %edx, %eax
              %edi, %edx
       cmpl
       jne
               .L3
       rep ret # tweak AMD
.L4:
       movl
               $0, %eax
       ret
```

# Realizacja konstrukcji języków obiektowych

- W obiektowych językach programowania każdy obiekt posiada pewną wiedzę, przechowywaną w zmiennych instancyjnych (zmiennych obiektowych), ma również określone umiejętności reprezentowane przez metody.
- To, jakie zmienne instancyjne i jakie metody posiada obiekt danej klasy, wynika z definicji tej klasy oraz z definicji klas, z których dziedziczy bezpośrednio lub pośrednio.

Omówimy teraz realizację mechanizmów obiektowości dla języka programowania z pojedynczym dziedziczeniem.

#### Zmienne instancyjne

- Każdy obiekt posiada zmienne zdefiniowane w jego klasie, a także zmienne odziedziczone z nadklas.
- Reprezentacja obiektów jest analogiczna do rekordów w obszarze pamięci zajętym przez obiekt znajdują się wartości jego zmiennych instancyjnych.
- Kolejność tych zmiennych ma być zgodna z hierarchią dziedziczenia zmienne zdefiniowane w klasie obiektu muszą się znaleźć na końcu, przed nimi są zmienne z klasy dziedziczonej itd. w górę hierarchii dziedziczenia.

## Zmienne instancyjne

Np. w programie zawierającym definicje klas:

```
struct A {
  int w;
  void writeA() { print(w)}
};
struct B : A {
  int x,y;
  void writeB() { print(w,x,y) }
};
struct C : B {
  int z;
  void writeC() { print(w,x,y,z) }
};
```

metody write... wypisują wartości wszystkich zmiennych obiektu danej klasy.

#### Zmienne instancyjne

```
obiekty klasy A będą zawierały jedną zmienną: w obiekty klasy B trzy zmienne w kolejności: w x y obiekty klasy C cztery zmienne w kolejności: w x y z
```

taka kolejność umożliwia metodom danej klasy prawidłowe działanie zarówno dla obiektów tej klasy, jak i jej podklas.

W obiekcie dziedziczącym zmienną znajduje się ona w tym samym miejscu, co w obiektach klasy dziedziczonej.

W naszym przypadku, zarówno w obiektach klasy B jak i C, zmienne x, y są odpowiednio na 2 i 3 pozycji.

Metoda writeB wie pod jakim przesunięciem te zmienne się znajdują niezależnie od rzeczywistej klasy obiektu

## Przesłanianie atrybutów

Ktoś mógłby zapytać "a co jeśli podklasa redefiniuje atrybut?"

W rzeczywistości nie jest to problem. Rozważmy definicje w C++

```
struct A {
   int a;
};
struct B : A {
   int b,a;
   int sum() {A::a = a; return a-b;}
};
```

W którym miejscu jest atrybut a?

Struktura obiektu klasy B jest nastepujaca:[6pt] A::a B::b B::a

# Alternatywne rozwiązanie

Można dopuścić dowolną kolejność fragmentów odpowiadających poszczególnym klasom, np.  $\boxed{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }$ 

Analizator typów przepisze metodę B::writeB mniej więcej tak:

```
void B::writeB(B *this) {
  write(this->Aptr->w,this->Bptr->x,this->Bptr->y);
}
```

Jest to jak widać bardziej złożone i mniej efektywne, jednak daje większą elastyczność: teraz fragmenty A, B, C nie muszą nawet być obok siebie (ten fakt za chwilę nam sie przyda).

Znane muszą być tylko przesunięcia Aptr, Bptr

#### Metody wirtualne

Wywołanie metody w językach obiektowych różni się od wywołania funkcji/procedury w językach proceduralnych dwoma elementami:

• metoda otrzymuje jako dodatkowy ukryty parametr obiekt, dla którego ma sie wykonać.

 w niektórych językach występuje mechanizm metod wirtualnych: wybór metody zależy od rzeczywistej (raczej niz deklarowanej) klasy obiektu i jest dokonywany podczas wykonania programu, a nie podczas kompilacji.

Reakcja obiektu na komunikat zależy od jego klasy. Jeśli w tej klasie jest metoda o nazwie takiej, jak nazwa komunikatu, wywołujemy ją, jeśli nie, to szukamy w nadklasie itd.

#### Tablica metod wirtualnych

- Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest wyposażenie obiektu w tablicę metod wirtualnych, zawierającą adresy kodu odpowiednich metod.
- W językach z typami statycznymi, dopuszczalne komunikaty są znane podczas kompilacji. Można je ponumerować i reprezentować tablicę metod wirtualnych za pomocą zwykłej tablicy V, gdzie V[k] zawiera adres metody, którą należy wykonać w odpowiedzi na komunikat numer k.
- Wysłanie komunikatu k wymaga skoku ze śladem pod adres V[k].
- Wszystkie obiekty danej klasy mogą mieć wspólną tablicę metod wirtualnych. W samym obiekcie umieszczamy jedynie adres tej tablicy.

## Budowa tablic metod wirtualnych

- Budowa tablic metod wirtualnych oraz numerowanie komunikatów odbywa się podczas kompilacji, na etapie analizy kontekstowej.
- Tablice metod wirtualnych dla poszczególnych klas budujemy w kolejności przejścia drzewa dziedziczenia "z góry na dół".
- Tablica metod wirtualnych dla podklasy powstaje z tablicy dla nadklasy przez dodanie adresów metod zdefiniowanych w tej klasie.
- Jeśli metoda była już zdefiniowana "wyżej" w hierarchii, czyli jest redefiniowana, jej adres wpisujemy na pozycję metody redefiniowanej.
- Jeśli metoda pojawia się na dziedziczenia pierwszy raz, jej adres wpisujemy na pierwsze wolne miejsce w tablicy metod wirtualnych.

#### Wielodziedziczenie

Rozważmy klasy

```
struct A {int a;}
struct B:A {int b;}
struct C:A {int c;}
struct D:B,C {}
```

# Jak wygląda obiekt klasy D?

```
B::A::a B::b C::A::a C::c
```

Obiektu klasy D możemy bez problemu używać jako obiektu klasy B. Konwersja  $(D*)\mapsto (B*)$  jest identycznością

Konwersja  $(D*) \mapsto (C*)$  wymaga przesunięcia wskaźnika o rozmiar B

# Wirtualne nadklasy

```
struct A {int a;}
struct B: virtual A {int b;}
struct C: virtual A {int c;}
struct D:B,C {}
```

# Jak wygląda obiekt klasy D?

```
A::a B::b C::c
```

Obiektu klasy D mozemy bez problemu używać jako obiektu klasy B. Konwersja  $(D*)\mapsto (B*)$  jest identycznością

Żadna arytmetyka na wskaźnikach nie zapewni  $(D*) \mapsto (C*)$ . Trzeba użyć mechanizmu analogicznego do metod wirtualnych. Patrz "*Alternatywne rozwiązanie*" kilka slajdów wcześniej.