Arhitectura sistemelor de calcul

Registrii sunt capacitati de munorare, fourte mici ca si capacilar de mumonare (8,16,32,69 bili) si joante napide ca vitera de acces utilizate pentre socarea lemporarão a operanzilor cu care operenza un procesor. Le 8 registrie (EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI) se numesc generali décarece programairel are libertées de a û viliza în orice scop doruse, Totusi fiecare are un vol predefinit core se manifesta într-un anumil context. EAX. registrul acumulator et folosit câno facem operații arimetice desarece este indicama unul dintre granzi. EBX: registrul de bara este folosit putu a marca un început (de exemple la 0 zonà de numorie pentre locorizaria unui element poucum A[7], locul unde începe A-ul (adresa lui A) est paza ion 7 (st indexul) ECX: registral conton est folosit pentra structuri republice EDX: rugistrul de doce este folosit atunci când dimensioner rizulaturi dipășiși dinisiuma di ryrizulari a operandului de exemple op 1 - repor pe 16 biji => repr rizulatuli calcululi op 1 · op 2 = m + n = 16 + 16 = 32 biji => ruzulaul se afa în DX: AX. La melul programarii pe 32 de biti procesorul lucrează en 3 liperi de cale: byte, word, doubleword Tipul de date este o combinații între o structură și operatii asociale (OOP), lembra microproceson exista 3 lipuri de data care înseamnă dimensiuma de reprezenare. Directivele de definire a dollor sunt de, dw, dd care reprezenta dinensima de reprezentore.
Rolul directivelos de definire în NASM me este de a preciza tipul de data a variabilelos definite, ci doar de a genera octeti consprensatori acelor zone de memorie în conformitate cu directiva specificata și respectare ordinea de plasare de tip little-endiam. Deci variabille mu sunt de un ammit tip, ci sunt doar offsturile unos zone

Structurile de dale au 0 structurà organizatorica Si un mecanism de acces : coada - FIFO, siva - FILO Mecanismul de execuju al oricarui program respecta disciplina de executie LIFO (stivã). (cumplu avem un program main core apreaza de mai mule ori recursiv o junctio person a calcula factoriale unui numão) SS: adresa inceputului zonei de stivà EBP: adresa unde a fost stocat primul element introdus ESP: adresa unde a fost stocat ultime element introdus

ESP-ul scade cu 4 când facem operation push decarece se rezerva 4 octri ca sa se poala sloca valcarea la nona adresa ESP sub forma little-endian pentru ca alunci câno facem pop sa se poato reconstrui valoaria. Exemplu, dorin sã punum pe slivã valoaria 12345678h ESP = 00/400008 push 12345678h ADDRESS Hix dump 00400000 0 0 0 0 0 0 0 0 00400004 7 8 5 6 3 4 1 2 00/10/00/8 0 0 0 0 0 0 0 0 EDI si ESI sunt registrii de index utilizati pentru manipularea sirurilos de octifi, cuvinte san outlucurme (MOVS, CMPS, LODS, STOS, SCAS).

Tiecone dintre registrii generali (EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI) au capacida de 32 de biji, fucare find format din concateraria a doi subregistrii de 16 hili. Dubregistrul superior nu are denumire si nu pode li accesat. Subregistrus inferior pode ji accesal avand registrii de 16 biji (AX, BX, CX, DX, Si BP, DI, SI), dintre core AX, BX, CX si DX sun la rândul los formations din concaleraria a alli doi subregistrii a câk 8 bili. Existà astel AH, BH, CH și DH continând cei 8 biți superiori Si AL, BL, CL si DL continând cei 8 bili interiori. - variabilele de numorie ram sunt definite de ds, dw sau dd - Timpul de acces la orice zonà de memorie din RAM (nandom access memory) este acelasi indiferent de posiția Jaja de maruul munoriei. - spre deordire de memorile ROM (read only memory care permi doas citives, ex: masina de spalat) suportà ciliri si scrieri în mod aledor.