Curs 3

Memoria unui program este impartita pe segmente :

- Stack: Variabile locale, parametrii transmisi [gestionat automat si eficient]
- Heap: Variabile alocate dinamic [gestionat manual folosind malloc, calloc, realloc, free]
- Data segment : Variabile globale si statice initializate din program
- Bss segment : Variabile globale si statice neinitializate (memorie initializata cu 0)
- Code segment : Instructiuni cod masina (programul compilat)

Stack avantaje :

- Gestionat automat
- Structura de date LIFO
- Eficient deoarece se gestioneaza doar un pointer la capul stivei

Stack dezavantaje :

- Memoria pentru variabilele de pe stiva este eliberata la terminarea blocului {}
- Dimensiune limitata (1Mb by default)
- Memoria valorilor din stack trebuie cunoscuta la compilare

Heap avantaje :

- Permite alocarea memoriei in timpul rularii programului
- Memoria alocata nu va fii dealocata automat la terminarea blocului {}
- Dimensiune limitata doar de sistemul de operare

Heap dezavantaje :

Alocarea/de-alocarea de memorie se face de programator

Alocarea dinamica se face folosind functiile malloc(size) - aloca memorie si free(pointer) - elibereaza memorie de pe Heap

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
      //allocate memory on the heap for an int
      int *p = malloc(sizeof(int));
      *p = 7;
      printf("%d \n", *p);
      //Deallocate
      free(p);
    //allocate space for 10 ints (array)
      int *t = malloc(10 * sizeof(int));
      t[0] = 0;
      t[1] = 1;
      printf("%d \n", t[1]);
      //dealocate
      free(t);
      return 0;
}
* Make a copy of str
* str - string to copy
* return a new string
char* stringCopy(char* str) {
     int len = strlen(str) + 1; // +1 for the '\0'
      char* newStr = malloc(sizeof(char) * len); // allocate memory
      strcpy(newStr, str); // copy string
      return newStr;
```

Memory management

void* malloc(int n); - aloca n bytes memorie neinitializata
void* calloc(int n, int size); - aloca n*size bytes de memorie initializata cu 0
void* realloc(void* address, int newsize); - redimensioneaza memoria deja alocata
void free(void *address); - elibereaza memoria

Nu putem avea variabile de tip **void** dar putem folosi pointer de tip **void*** care functioneaza cu orice tip de elemente, problema este ca nu putem face verificare de egalitate intre elemente de tip **void***.

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>

int main() {
    void* p;
    int *i=malloc(sizeof(int));
    *i = 1;
    p = i;
    printf("%d /n", *((int*)p));
    long j = 100;
    p = &j;
    printf("%ld /n", *((long*)p));
        free(i);
    return 0;
}
```

TAD - Tip abstract de date

- Defineste domeniul de valori
- Defineste operatiile asociate (interfata)
- Definitia operatiilor este independenta de implementarea acestora (abstractizare)

Tad implementat in C

```
<tip.h> + <tip.c>
interfata implementare
```

Exemplu vector dinamic : interfata

* Adauga un element in vector * v - vector dinamic * el - elementul de adaugat void add(VectorDinamic *v, Element el); *Returneaza elementul de pe pozitia data * v - vector * poz - pozitie, poz>=0 * returneaza elementul de pe pozitia poz Element get(VectorDinamic *v, int poz); * Aloca memorie aditionala pentru vector void resize(VectorDinamic *v) { int nCap = 2*v->capacitate; Element* nElems= malloc(nCap*sizeof(Element)); //copiez din vectorul existent for (i = 0; i < v->lg; i++) { nElems[i] = v->elems[i]; //dealocam memoria ocupata de vector free(v->elems): v->elems = nElems; v->capacitate = nCap; * Adauga un element in vector v - vector dinamic * el - <u>elementul</u> <u>de</u> <u>adaugat</u> void add(VectorDinamic *v, Element el) { if (v->lg == v->capacitate) { resize(v); v->elems[v->lg] = el; v->lg++;

}

implementare

```
typedef void* Element;
typedef struct {
       Element* elems;
      int capacitate;
} VectorDinamic;
 *Creaza un vector dinamic
 * v vector
* post: vectorul e gol
VectorDinamic * creazaVectorDinamic();
 *Initializeaza vectorul
* post: <u>vectorul</u> e <u>gol</u>
VectorDinamic * creazaVectorDinamic() {
  VectorDinamic *v =
malloc(sizeof(VectorDinamic));
  v->elems = malloc(INIT_CAPACITY *
sizeof(Element));
  v->capacitate = INIT_CAPACITY;
  v \rightarrow lg = 0;
  return v;
 * <u>Elibereaza memoria</u> <u>ocupata</u> <u>de</u> vector
void distruge(VectorDinamic *v) {
       for (i = 0; i < v -> lg; i++) {
//!!!!functioneaza corect doar daca
//elementele din lista NU refera
// memorie alocata dinamic
              free(v->elems[i]);
       free(v->elems);
       free(v);
}
```

Pointer la functii

```
void(*funcPtr)(int); // function returns void has an int parameter
int(*funcPtr2)(int,int); // function returns int has two int
void f(int a) {
                                         int sum(int a, int b) {
      printf("%d\n", a);
                                               return a + b;
int main() {
                                         int main() {
  void(*funcPtr)(int);
                                            int(*funcPtr2)(int,int);
  funcPtr = f;
                                            funcPtr2 = sum;
  funcPtr(6);
                                            int c = funcPtr2(6,3);
                                            printf("%d\n", c);
  return 0:
                                            return 0;
typedef void* ElemType; //Se creeaza un alias (ElemType) pentru tipul void*
//function type for dealocating an element
typedef void(*DestroyF)(ElemType); //Se creeaza un alias (DestroyF) pentru un
                                         pointer la functie care are un parametru de
typedef struct {
                                         tip ElemType
       ElemType* elems;
      int lg;
      int capacitate;
} MyList;
Dealocate list
void destroy(MyList* 1, DestroyF dealocate) { //Daca nu aveam typedef
      //free elements
                                                      void(*DestroyF)(ElemType)
      for (int i = 0; i < 1->lg; i++) {
                                                      atunci aici ar fi trebui sa
             dealocate(l->elems[i]);
                                                      avem ca si parametrul doi :
                                                      void (*dealocate)(void *)
       //free list
      free(1->elems);
      1 \rightarrow \lg = 0;
}
void testCopyList() {
      MyList 1 = createEmpty();
add(&l, createPet("a", "b", 10));
add(&l, createPet("a2", "b2", 20));
      MyList 12 = copyList(&1);
      assert(size(&l2) == 2);
Pet* p = get(&l2, 0);
```

Limbajul C++

Tipuri de date predefinite: int, long, double, char, bool, void, etc.

assert(strcmp(p->type, "a") == 0);

destroy(&1, destroyPet);
destroy(&12, destroyPet);

Conversii intre tipuri :

Este nevoie de o conversie explicita type-casting cand dorim sa interpretam o valoare char c = (char)2000; C-style cast,elimina warningurile cauzate de conversii periculoase char c = char(2000); De evitat pentru ca poate cauza probleme daca tipurile nu sunt compatibile int a = static_cast<int>(7.5); Este verificat la compilare si afiseaza eroare de compilare daca conversia este imposibila (tipuri incompatibile)

Tipul referinta:

```
int y = 7;
```

int &x = y; //make x a reference to, or an alias of y Daca schimbam x se schimba si y si invers, sunt doua nume pentru aceasi locatie de memorie

```
/**
    * C++ version
    * Sum of 2 rational number
    */
void sum(Rational nr1, Rational nr2, Rational &rez) {
        rez.a = nr1.a * nr2.b + nr1.b * nr2.a;
        rez.b = nr1.b * nr2.b;
        int d = gcd(rez.a, rez.b);
        rez.a = rez.a / d;
        rez.b = rez.b / d;
}

/**
    * C version
    * Sum of 2 rational number
    */
void sum(Rational nr1, Rational nr2, Rational *rez) {
        rez->a = nr1.a * nr2.b + nr1.b * nr2.a;
        rez->b = nr1.b * nr2.b;
        int d = gcd(rez->a, rez->b);
        rez->a = rez->a / d;
        rez->b = rez->b / d;
}
```

Declarare / Initializare de variabile :

<pre>int b { 7 }; int c = { 7 };</pre>	Universal form varianta de preferat in modern in C++ Evită problemele legate de conversii prin care se pierde precizie (narrowing)
int a = 7;	Varianta "clasică" moștenită din C
<pre>int d;//gresit</pre>	Varianta greșita, compilează dar variabila este neinițializată (are o valoare aleatoare)

auto:

Cand definim o variabila putem sa nu specificam tipul exact si compilatorul deduce tipul din expresia de initializare

```
auto a = 7;//a e int
double b{7.4};
double c{1.4};
auto d = b+c;//d e double
```

auto este util pentru:

- a evita scrierea de nume lungi de tipuri
- scriere de cod generic

Const:

const semnaleaza compilatorului ca nu dorim sa schimbam valoarea care urmeaza dupa const, daca se incearca schimbarea valorii atunci rezulta o eroare de compilare

```
const int nr = 100;

typedef struct{
    int a;
    int b;
} Rationa;

void add(const Rationa& r1, const Rationa& r2, Rationa&
rez){
    ...
}
```

Folosim const pentru a exprima ideea de imutabil peste tot unde are sens:

- compilatorul ajuta la evitarea unor greseli (compilatorul verifica si da eroare daca se incearca comunicarea)
- codul este mai usor de inteles de altii (se exprima mai bine intentia programatorului)

Const Pointer

type* const ptr - semnaleaza compilatorului ca nu dorim sa modificam adresa referita de ptr, in schimb putem modifica valoarea de la adresa retinuta de ptr

```
int * const p3 = &j;
cout << *p2 << "\n";
//change the memory address (compiler error)
p3 = &i;
cout << *p3 << "\n";
//change the value (valid)
*p3 = 7;
cout << *p3 << "\n";</pre>
```

const type* ptr - semnaleaza compilatorului ca nu dorim sa modificam valoarea de la adresa retinuta de ptr, in schimb se poate modifica adresa referita de ptr

```
const int* p2 = &j;
cout << *p2 << "\n";
p2 = &i;//change the memory address (valid)
cout << *p2 << "\n";
*p2 = 7;//change the value (compiler error)
cout << *p2 << "\n";</pre>
```

const type* const ptr - semnaleaza compilatorului ca nu dorim sa modificam adresa referita de ptr cat si valoarea de la adresa retinuta de ptr

```
int * const p3 = &j;
```

Range for

```
int a[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5};
for (auto v:{0,1,2,3,4,5} ) {
   cout << v << "\n";
}</pre>
```

Pentru fiecare element din a, se face o copie in variabila v. Range se poate folosi cu orice secventa de elemente.

Daca dorim sa facem copie prin referinta (atat si elementul din a cat si v sa aiba aceeasi adresa) atunci putem folosi auto&.

Daca dorim sa facem copie prin referinta dar nu dorim sa modificam elementele putem folosi const auto&. Este util pentru copierea de stringuri pentru ca evita copierea intregului sir de caractere si face referinta la adresa stringului.

Input/Output library in C++

Libraria este <iostream>

cin - corespunde intrari standard (stdin), tip **istream** cout - corespunde iesiri standard (stdout), tip **ostream** cerr - corespunde erori standard (stderr), tip **ostream**

```
#include <iostream>
using namespace std;

void testStandardIOStreams() {
    //prints Hello World!!! to the console
    cout << "Hello World!!!\n";
    int i = 0;
    cin >> i; //read an int from the console
    cout << "i=" << i << "\n"; // printsto the console
    //write a message to the standard error stream
    cerr << "Error message";
}</pre>
```

- Operatia de output se realizeaza folosind operatorul "<<", insertion operator
- Operatia de input se realizeaza folosind operatorul ">>", extraction operator