INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR

ENGENHARIA INFORMÁTICA

REDES DE DADOS II 2021 / 2022

Lab 5 1^a parte: Ethernet – VLANs, Spanning tree e link aggregation.

Rodrigo Bento 21890

Rúben Muchaxo 21891

Aluno21890@ipt.pt

Aluno21891@ipt.pt


Índice

_ab 5 1 ^a parte: Ethernet – VLANs, Spanning tree e link aggregation	. 1
Tarefa 1: Montar a rede	. 3
Passo 1: Ligue os equipamentos com os cabos adequados de acordo com a topologia da rede da figura 1	
Passo 2: Apague as configurações guardadas nos equipamentos activos (switchs e route	-
Tarefa 2: Configurações iniciais dos equipamentos ativos	. 4
Router:	. 4
Configure o hostname de acordo com a topologia da rede	. 4
Switches:	. 4
Tarefa 3: Configuração de VLANs	. 5
Passo 1: Crie nos switchs as VLANs seguintes:	. 5
Passo 2: Verifique que as Vlan foram criadas com sucesso	. 6
Tarefa 4: Atribuição de portas às VLANs	. 7
Passo 1: Configure as portas dos switchs de acordo com a tabela seguinte	. 7

Tarefa 5: Atribuição dos endereços IP	9
Passo 1: Atribua endereços IP aos equipamentos activos de acordo com as regras seguintes.	9
Passo 2: Configure o serviço DHCP server nas duas interfaces do router	10
Passo 3: Conectividade entre os vários dispositivos.	11
Tarefa 6: Comunicação entre dispositivos de VLANs diferentes através de um router-on stick	
Passo 1: Configuração do router	11
Passo 2: Verificação das configurações	12
Passo 3: Conectividade entre os dispositivos de outras VLANs e a VLAN de gestão	13

Tarefa 1: Montar a rede

Passo 1: Ligue os equipamentos com os cabos adequados de acordo com a topologia da rede da figura 1.



Passo 2: Apague as configurações guardadas nos equipamentos activos (switchs e router).

R1:

```
Rl#wr er
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Rl#
*Mar 1 00:10:49.919: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
```

Visto que ainda não tinham sido configuradas vlans, o comando *delete flash:vlans.dat* não é executado pois o ficheiro não é encontrado.

```
ESW1#delete flash:vlans.dat
Delete filename [vlans.dat]?
Delete flash:/vlans.dat? [confirm]
%Error deleting flash:/vlans.dat (File not found)
```

Switch1 (mesmo processo para o switch2):

```
ESW1#wr er
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
ESW1#
*Mar 1 00:13:57.079: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
```

Tarefa 2: Configurações iniciais dos equipamentos ativos

Router:

Configure o hostname de acordo com a topologia da rede.

R1(config)#hostname Router

Desabilite o DNS lookup.

Router(config)# no ip domain lookup

Configure um password para aceder ao modo enable.

Router(config)#enable password cisco

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password cisco

Router(config-line)#login

Configure uma mensagem MOTD.

Router(config)#banner motd "Unauthorized access is prohibited"

Configure uma password para as ligações vty.

Router(config)#line vt 0 4

Router(config-line)#password class

Switches:

Configure o hostname de acordo com a topologia da rede.

ESW1(config)#hostname Switch1

ESW2(config)#hostname Switch2

Configure a password class para aceder ao modo privilegiado.

Switch1(config)#enable secret class

Switch2(config)#enable secret class

Tarefa 3: Configuração de VLANs.

Passo 1: Crie nos switchs as VLANs seguintes:

Vlan 10; nome Vermelha; Vlan 20; nome Verde; Vlan 99; nome gestao;

Switch1:

Switch1#vlan database

Switch1(vlan)#vlan 10 name Vermelha

VLAN 10 added:

Name: Vermelha

Switch1(vlan)#vlan 20 name Verde

VLAN 20 added:

Name: Verde

Switch1(vlan)#vlan 99 name gestao

VLAN 99 added:

Name: gestão

Switch2:

Switch2#vlan database

Switch2(vlan)#vlan 10 name Vermelha

VLAN 10 added:

Name: Vermelha

Switch2(vlan)#vlan 20 name Verde

VLAN 20 added:

Name: Verde

Switch2(vlan)#vlan 99 name gestao

VLAN 99 added:

Name: gestão

Passo 2: Verifique que as Vlan foram criadas com sucesso.

Switch1:

Swite	ch1#show vlan-switch		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3 Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7 Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11 Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
10	Vermelha	active	
20	Verde	active	
99	gestao	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch2:

Swite	ch2#show vlan-switch		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa1/0, Fa1/1, Fa1/2, Fa1/3 Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7 Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11 Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
10	Vermelha	active	
20	Verde	active	
99	gestao	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Tarefa 4: Atribuição de portas às VLANs.

Passo 1: Configure as portas dos switchs de acordo com a tabela seguinte.

Para todos os swtichs:

Porta	VLAN	Modo
F0/1 F1/1	10	Acesso
F0/2 F1/0	20	Acesso
F0/24 F1/2	10,20,99	Inter-switch

Apenas para o switch 1:

Porta	VLAN	Modo
F0/12 F1/12	10	Acesso
F0/20 F1/13	20	Acesso
F0/10 F1/10	99	Acesso

Switch1:

Switch1(config)#int f1/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#int f1/0
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#int f1/2 Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#int f1/10
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 99
Switch1(config-if)#end

Swite	ch1#sho	ow vlan-swi	tch							
VLAN	Name				Stat	tus E	Ports			
1	defaul	lt			act	E	Fa1/6, E	Fa1/3, Fa1 Fa1/7, Fa1 Fa1/12, F	1/8, Fai	1/9
10	Verme]	lha			act	ive E	Fa1/1			
20	Verde				act	ive E	Fa1/0			
99	gestad				act	ive E	Fa1/10			
1002	fddi-	default			act	ive				
1003	token-	-ring-defau	lt		act	ive				
1004	fddine	et-default			act	ive				
1005	trnet-	-default			act	ive				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500						1002	1003
10	enet	100010	1500						0	0
20	enet	100020	1500						0	0
99	enet	100099	1500						0	0
1002	fddi	101002	1500						1	1003
1003		101003	1500	1005	0			srb	1	1002
1004	fdnet	101004	1500			1	ibm		0	0
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1005	trnet	101005	1500	-	-	1	ibm	-	0	0

Switch2:

Switch2(config)#int f1/1

Switch2(config-if)#switchport mode access

Switch2(config-if)#switchport access vlan 10

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#int f1/0
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 20
Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#int f1/2 Switch2(config-if)#switchport mode trunk Switch2(config)#end

VLAN	Name				Sta	tus P	Ports				
1	defau	lt			act	ive F	Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4, Fa1/5				
						E	a1/6,	Fa1/7, Fa	1/8, Fa	1/9	
						E	a1/10,	Fa1/11,	Fa1/12,	Fa1/13	
						E	a1/14,	Fa1/15			
.0	Verme.	lha					a1/1				
20	Verde						a1/0				
99	gesta				act:						
		default			act:						
		-ring-defa			act						
	fddinet-default					active					
1005	5 trnet-default					ıve					
/LAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	lo Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
	enet	100001	1500	_	_	_	_	_	1002	1003	
.0	enet	100010	1500						0	0	
20	enet	100020	1500						0	0	
9	enet	100099	1500						0	0	
1002	fddi	101002	1500						1	1003	
1003	tr	101003	1500	1005	0			srb	1	1002	
ILAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	lo Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
004	fdnet	101004	1500			1	ibm		0	0	
1005	trnat	101005	1500				ibm		0	0	

Tarefa 5: Atribuição dos endereços IP.

Passo 1: Atribua endereços IP aos equipamentos activos de acordo com as regras seguintes.

Switchs:

Switch1#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch1(config)#int

Switch1(config)#interface vlan 99

Switch1(config-if)#ip add 192.168.99.1 255.255.255.128

Switch2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch2(config)#int vlan 99

Switch2(config-if)#ip add

*Mar 1 00:12:33.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Switch2(config-if)#ip add 192.168.99.1 255.255.255.128

Switch2(config-if)#

Router:

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Passo 2: Configure o serviço DHCP server nas duas interfaces do router.

Interface fastethernet 0/0:

Prefixo: 192.168.10.0/24

Lease time: 8 horas

Endereço do default gateway: Não configure este parâmetro para já.

Interface fastethernet 0/1:

Prefixo: 192.168.20.0/24

Lease time: 8 horas

Endereço do default gateway: Não configure este parâmetro para já.

Router(config)#ip dhcp pool servDHCP_10
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#lease 0 8
Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp pool servDHCP_20
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#lease 0 8

Router(dhcp-config)#exit

```
ip dhcp pool servDHCP_10
   network 192.168.10.0 255.255.255.0
   lease 0 8
!!
ip dhcp pool servDHCP_20
   network 192.168.20.0 255.255.255.0
   lease 0 8
```

Passo 3: Conectividade entre os vários dispositivos.

Verifique que existe conectividade entre os dispositivos da mesma VLAN e que não existe conectividade entre dispositivos de diferentes VLANs.

Explique porque razão não existe conectividade entre os dispositivos de VLANs diferentes.

 Ao fazer a criação da dhcp devia de se fazer a adição do comando do enderenço de default gateway

Efetue as configurações que considere necessárias para que exista conectividade entre os dispositivos da VLAN 10 e 20.

 Para existir conectividade tinha que se adicionar uma default gateway a ambas as DHCP pool's

Tarefa 6: Comunicação entre dispositivos de VLANs diferentes através de um router-on-a-stick.

Passo 1: Configuração do router.

Configure o router (configuração router on a stick) para encaminhar tráfego entre as VLANs 10 e 20. A interface fastethernet 0/0 liga à porta F 0/12 do switch 1 que se encontra a tagged para as vlans 10 e 20.

```
Router#show ip int br
                        IP-Address OK? Method Status
Interface
                                                                    Prot
ocol
FastEthernet0/0
                        192.168.10.1
                                      YES NVRAM up
                                                                    up
FastEthernet0/1
                        192.168.20.1
                                      YES NVRAM up
                                                                    up
FastEthernet1/0
                                      YES NVRAM administratively down down
                        unassigned
```

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int f
Router(config)#int fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no ip add
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f
Router(config)#int f
Router(config)#int fastEthernet 0/1
Router(config-if)#no ip add
Router(config-if)#no ip add
Router(config-if)#
```

```
Router(config) #int fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#enc
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 19
*Mar 1 01:24:13.127: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-subif) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shut
Router(config-subif)#exit
Router(config) #int f
Router(config)#int fastEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#enc
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	manual	up		up
FastEthernet0/0.10	192.168.10.1	YES	manual	up		up
FastEthernet0/0.20	192.168.20.1	YES	manual	up		up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up		up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively	down	down

Passo 2: Verificação das configurações.

Verifique se existe conectividade entre os dispositivos das suas VLANs 10 e 20. Justifique.

```
PC2> ping 192.168.10.2
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=35.923 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=34.232 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=32.125 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=35.355 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=35.526 ms
```

```
PC4> ping 192.168.20.2
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.264 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=34.299 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.935 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=35.635 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.643 ms
```

Houve conectividade, pois o router está encarregue na comunicação entre vlan's.

Passo 3: Conectividade entre os dispositivos de outras VLANs e a VLAN de gestão.

Verifique se existe conectividade entre os dispositivos das VLANs 10 e 20 e a VLAN de gestão.

Justifique o resultado obtido.

```
PC3> ping 192.168.99.1

*192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.511 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.776 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.504 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.883 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.014 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

Não existe conectividade pois no comando da criação de DHCP não se fez a atribuição do default gateway.