ネットワークプログラミング 4

- 前回は、UDPを使用したINADDR ANYで受信していた。
 - 。 複数からの受信を行うことが可能だった。
- TCPでの受信を行う場合、同様なことが可能だろうか?

マルチスレッドプログラミングを理解しよう

- 一般的にマルチプロセスとマルチスレッドの違いはなんですか?
 - 。 簡単にまとめてください。
 - それぞれのメリット・デメリット
 - 陥りやすい失敗など
 - 実際に使用されているそれぞれ例と特徴

マルチスレッドの例

• 今回は、仮想マシンであることを考慮し、マルチスレッドでの理解を深めよう。

[ex00.c]

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void *ThreadA() {
    printf("thread A start\n");
    for (int i = 0; i < 100; ++i) {
        printf("A-%d\n", i);
    }
    printf("thread A end\n");
}

void *ThreadB() {
    printf("thread B start\n");
    for (int i = 0; i < 100; ++i) {
        printf("B-%d\n", i);
    }
}</pre>
```

```
printf("thread B end\n");
}

int main(int argc, char const *argv[]) {
    pthread_t th_a;
    pthread_create(&th_a, NULL, ThreadA, NULL);

    pthread_t th_b;
    pthread_create(&th_b, NULL, ThreadB, NULL);

    pthread_join(th_a, NULL);
    pthread_join(th_b, NULL);

    return 0;
}
```

- 基本的なスレッドを用いた例です
 - 。 初見のヘッダファイル・関数について調査を行ってください。
 - 使い方、引数の意味、動作などについて

うまく動作しない例

[ex01.c]

```
// https://qiita.com/nsnonsugar/items/be8a066c6627ab5b052a
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned int count_;
void *ThreadA() {
    for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
        ++count ;
    }
}
void *ThreadB() {
    for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
        ++count_;
    }
}
int main(int argc, char const *argv[]) {
    count_ = 0;
```

```
pthread_t th_a;
pthread_create(&th_a, NULL, ThreadA, NULL);

pthread_t th_b;
pthread_create(&th_b, NULL, ThreadB, NULL);

pthread_join(th_a, NULL);
pthread_join(th_b, NULL);

printf("count_ : %d\n", count_);

return 0;
}
```

• なぜ正常に動作しないのでしょうか?

https://giita.com/nsnonsugar/items/be8a066c6627ab5b052a

この記事ではC++を使用した例なので、このままでは動作しません。 上記 ex01.c は、C用に書き換えていますので、動作します。

- どうすれば、正常に動作させることができますか?
 - 。 以下について理解してください。
 - セマフォ
 - ミューテックス
- 上記の ex01.c をmutexを使用して正常に動作するようにしてください。
 - 。 以下は記事中のmutexを使用した例です(c++)

```
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <mutex>
#include <thread>

std::mutex mtx_; // 排他制御用ミューテックス
uint32_t count_;

void add_count()
{
    // count_を加算する前にミューテックスを取得する
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx_);
    ++count_;
}

void ThreadA()
```

```
{
    for(int i=0; i<100000; ++i){
        add_count();
    }
}
void ThreadB()
    for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
        add_count();
    }
}
int main()
    count_ = 0;
    std::thread th_a(ThreadA);
    std::thread th_b(ThreadB);
    th_a.join();
    th_b.join();
    std::cout << "count_ : " << count_ << std::endl;</pre>
    return 0;
}
```

処理をうまく分けることができる場合

- 処理によっては、MutexやSemophoreを使用しなくても、正常に動作させることが可能な場合があります。
 - 。 もちろん、少しの工夫と、扱う内容によります。

基本のプログラム

• データを初期化するだけのプログラム

[ex02.c]

```
#include <stdio.h>
#define DATA_SIZE 100000
long data[DATA_SIZE];
```

```
void init_function(void) {
    for (int i = 0; i < DATA_SIZE; i++) {
        data[i] = i;
    }
    return;
}

int main(int argc, char const *argv[]) {
    init_function();
    return 0;
}</pre>
```

- 内容は、10万個の配列を初期化するプログラム
 - data[0] = 0 , data[1] = 1, data[2] = 2, ... ,data[99999] = 99999
- 上記のプログラムは、少々速すぎるのでwaitをかけて遅くなるようにする
 - 。 usleep() を使用します。
 - sleep() は秒単位で遅すぎるため、 usleep() を使う
 - usleep() の働き、引数などを調べてください。
 - 。 さらに、実行時間を測定するため、 clock gettime() を使う
 - 通常 time() を使用するが、これも1秒単位なので計測には不向き
 - clock_gettime() の働き、引数など調べてください。

処理時間測定版

[ex02 nothread.c]

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>

#define DATA_SIZE 100000

long data[DATA_SIZE];

void init_function(void) {
```

```
for (int i = 0; i < DATA_SIZE; i++) {</pre>
        data[i] = i;
        usleep(100);
    }
   return;
}
int main(int argc, char const *argv[]) {
    struct timespec start_time, end_time;
   unsigned int sec;
   int nsec;
   double d_sec;
   clock gettime(CLOCK REALTIME, &start time);
   init_function();
   clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &end_time);
   // 処理中の経過時間を計算
   sec = end_time.tv_sec - start_time.tv_sec;
   nsec = end_time.tv_nsec - start_time.tv_nsec;
   d sec = (double)sec + (double)nsec / (1000 * 1000 * 1000);
   // 計測時間の表示
   printf("time:%f\n", d_sec);
   return 0;
}
```

※ 実行結果 参考

```
$ time ./ex02_nothread
time:15.278656
real 0m15.282s
user 0m0.062s
sys 0m0.129s
```

実行環境

```
OS: Ubuntu 22.04.4 LTS
CPU: Ryzen 9 - 5900x
Memory: 64GB
```

スレッド版に書き換え

- 上記、 ex02 nothread.c を2スレッドで動作するように変更してみる
 - 。 処理を分割し、同一の要素・変数を変更する
 - 。 配列100000個を、半分ずつ初期化するようにし、別々のスレッドで初期化する
 - ex02 thread2.c として作成し、実行時間を確認してください。

※ 実行結果 参考

```
$ time ./ex02_thread2
time:7.684227

real     0m7.688s
user     0m0.002s
sys     0m0.225s
```

Nスレッド版を作成する

- 先のプログラム ex02 thread2.c を、更に改良し、Nスレッドで動作するように書き換える。
 - 。 pthread_create(&th_a, NULL, ThreadA, NULL); の最後の NULL 部分に引数を渡すと処理しやすいかもしれない
 - 。 ファイル名は ex02 threadN.c とする。

※ 実行結果 参考

N=4 での場合

```
$ time ./ex02_threadN
time:3.832136

real    0m3.835s
user    0m0.206s
sys    0m0.001s
```

N=8 での場合

```
$ time ./ex02_thread8
time:1.917582

real     0m1.920s
user     0m0.002s
sys     0m0.216s
```

N=16 での場合

```
$ time ./ex02_thread16
time:0.958275

real    0m0.961s
user    0m0.001s
sys    0m0.215s
```

N=24 での場合

```
$ time ./ex02_thread24
time:0.641370

real     0m0.645s
user     0m0.002s
sys     0m0.238s
```

練習 (追記)

以下のプログラムをスレッドを利用して作成してください。

- 異なるタイマーを用いて、3種類のリズムを刻む(表示上)
 - 。 60BPM (Beats Per Minute) とする (1分間に60回の速さ)

■ 関数A:60BPM


■ 関数B:120BPM

■ 関数C:240BPM

- 。 画面上に異なる記号で表示する(吉村の例では、A/B/C \rightarrow =/+/- とした)
 - 画面上の表示位置は、ほぼ中央とする。(ncursesを使用すると楽に設定できるはず)
 - 表示し続けると拍がわからないので、およそ半分の時間表示し、半分の時間は消去するものとする
 - 関数Aの場合、60BPM→1拍/1秒間 となるので 0.5秒表示し0.5秒消去する
- 。 全体で約30秒間 (理論上) 動作し、終了する
 - スレッド処理なので、正確に時間を測定しても、切り替えの時間が余分にかかるため、理論(計算)通りにはならない

【実行例1】

\$./rhythm_thread



使用する関数

- usleep()
- ncursesライブラリの各種関数
- pthreadライブラリ