# Desempenho de Aplicações Paralelas

Métricas, Modelo Work-Span e Armadilhas do Paralelismo

# Desempenho

Paralelismo é importante somente se o desempenho é um requisito fundamental de uma aplicação.

#### Métricas

- Tempo de Resposta
  - Reduzir o tempo total para computar um único resultado (latência).
- Vazão
  - Aumentar a taxa na qual uma série de resultados podem ser computados.

### Métricas


#### Speedup

• Compara o tempo para resolver um problema computacional em 1 unidade de processamento ( $T_{seq}$ ) versus em P unidades ( $T_{par}$ ), ou seja  $T_{seq}$  /  $T_{par}$ 

#### Eficiência

- Speedup dividido pelo número P de unidades de processamento, ou seja, S<sub>p</sub> / P.
- É uma medida do retorno de investimento em HW.

### Exemplo



$$P = 3$$


$$T_{seq} = 9$$

$$T_{par} = 6$$

\*Considere que cada tarefa gaste uma unidade de tempo.

- Speedup  $(S_p) = T_{seq} / T_{par} = 9/6 = 1.5$
- Eficiência =  $S_p / P = 1.5/3 = 0.5$

### Escalabilidade



- O desempenho melhora a medida em que se aumenta o número de elementos de processamento?
- Qual o número máximo de elementos de processamento necessários para atingir o maior speedup possível nas aplicações acima?

### Limitações do Paralelismo

#### Limitações do Paralelismo


- Nem sempre a computação é um gargalo de uma aplicação (ex: memória).
- Escalabilidade depende do caminho crítico (span\*) da aplicação.

#### Exemplo: Preparar uma pizza

- Fazer a massa, fatiar queijo, cortar cebola, assar a pizza etc.
- Qual a tarefa mais longa? Pode ser feita em paralelo?

<sup>\*</sup>Span = tempo para executar a maior cadeia de tarefas que devem ser sequenciais.

### Modelo Work-Span



- Tempo ≥ max(span, work/P) ≥ span
- Speedup  $\leq$  work / span = 9/5 = 1.8
- E se Work = 21 e P = 3, qual o  $S_p$  e  $T_{par}$ ? E P =  $\infty$ ?

### Modelo Work-Span

#### Observações

- Para um número infinito de processadores, o tempo de execução é no mínimo o próprio span.
- Por outro lado, ao aumentar-se o tamanho do "work", o speedup aumenta, caso o span (parte sequencial) se mantenha a mesmo.
- O modelo Work-Span escala com o aumento da quantidade de trabalho.

### Lei de Amdahl

A Lei de Amdahl diz que:

• 
$$T_{seq} = W_{seq} + W_{par}$$

• 
$$T_{par} \ge W_{seq} + W_{par}/P$$

Ou seja, a fração sequencial da aplicação limita o máximo desempenho.

Está ultrapassada porque considera que o work é estático, mas na prática o  $W_{par}$  aumenta com o aumento do poder computacional, enquanto  $W_{seq}$  em menor escala, se tornando desprezível em algum momento.

### Lei de Amdahl

No exemplo anterior,

• 
$$T_{seq} = W_{seq} + W_{par} = 2 + 7 = 9$$

• 
$$T_{par} \ge W_{seq} + W_{par}/P = 2 + 7/3 = 4.3$$

Ou seja, Amdahl é otimista porque não considera o span.

• 
$$S_d \le T_{seq} / T_{par} = 9/4.3 = 2.1$$

 Speedup maior que os 1.8 obtidos na prática.

# Dependência de Tarefas

Dependências entre tarefas paralelas limitam o desempenho, pois exigem sincronização.

- Pouca sincronização, aumenta o não determinismo da aplicação.
- Muita sincronização diminui a escalabilidade da aplicação ou pode causar deadlock.

Programação paralela leva a novas "armadilhas" não existentes na programação sequencial.

### Armadilhas do Paralelismo

Condição de Disputa Exclusão Mútua Deadlock Contenção por Locks Localidade de Dados Balanceamento de Carga Sobrecarga

# Condição de Disputa

Ocorre quando tarefas concorrentes acessam a mesma posição de memória sem a devida sincronização, com pelo menos um dos acessos sendo uma escrita.

$$X = 0;$$

#### Tarefa 1

#### Tarefa 2

# Exemplo

Situação 1:

(ordem

correta)

Tarefa 1

$$a = 0;$$

A = 0 + 1;

X = 1;

Tarefa 2

Tempo

b = 1;

b = 1 + 2;

X = 3;

Situação 2:

(ordem

errada)

Tarefa 1

a = 0;

A = 0 + 1;

X = 1;

Tarefa 2 Tempo

b = 0;

b = 0 + 2;

X = 2;

# Condição de Disputa

Não pode assumir ordem global, ou seja, operações são executadas em uma determinada ordem.

 HW e compilador podem re-ordenar instruções.

Erros não são facilmente detectados.

 Bug pode n\u00e3o aparecer na fase de testes, mas aparecer na vers\u00e3o do cliente.

### Exclusão Mútua

Evita que duas tarefas acessem um mesmo dado em paralelo.

É geralmente implementada com um *lock ou* mutex.

Um *lock* possui duas operações atômicas:

- Lock: trava o lock, se ele estiver destravado. Caso contrário, a tarefa espera até que seja destravado.
- Unlock: destrava o lock.

### Exemplo

```
Mutex m; X = 0;
```

Apenas uma das tarefas atualiza a variável X de cada vez.

Mutexes serializam partes do código, por isso, devem ser usados como último recurso.

### Deadlock

Ocorre quando pelo menos duas tarefas esperam pela outra e não pode continuar enquanto a outra não terminar.

```
Mutex m1, m2;
```

```
Tarefa 1
m1.lock();
m2.lock();
m1.lock();
m2.unlock();
m1.unlock();
m1.unlock();
```

### Como Evitar o Deadlock?

Adquirir os locks sempre na mesma ordem (ex:  $m1 \rightarrow m2 \rightarrow m3 \dots$ ).

Adquirir apenas um lock ao mesmo tempo.

Backoff: Ao adquirir um conjunto de locks, se um dos locks está travado, libere todos os outros imediatamente.

Evitar locks, utilizar padrões paralelos que tornem o uso de locks transparente.

# Contenção por Locks

Um lock é um potencial gargalo se tarefas acessam-no frequentemente. Ao aumentarse o número de tarefas, o lock impede que a aplicação escale.

Como evitar? Fine-grain locking.

- Divide uma área de memória em subáreas menores (ex: linhas e uma matriz)
- Cada sub-área é protegida por um lock ou invés de um lock para toda a áerea.

### Localidade de Dados


Exploração da Localidade de Dados Espacial e Temporal é essencial para a escalabilidade de aplicações paralelas.

#### Como aumentar a localidade?

- Processar dados exaustivamente antes de carregar um novo conjunto de dados.
  - Aumenta acerto de caches.
  - Evita que os dados saiam do chip muitas vezes.

# Balanceamento de Carga

As tarefas precisam ser distribuídas de forma que os elementos de processamento não fiquem ociosos. Exemplo de desbalanceamento.



# Como Balancear a Carga?

Decomposição de tarefas: dividir as tarefas em tarefas menores, maior que o número de processadores disponíveis.

Distribuí-las para os demais processadores ociosos.

