Por

rth No

Zircon 内核对象与系统调用: Interrupt 与 Port 主要就是翻译整理 API 文档

2019年11月22日

Port 中断

Port

中断

无处不在的事件...

- 网络包来到
- 玩家按下 Ctrl-C
- IPC 通信
- Timer 到时间
- ...

事件?

中图

无处不在的事件...

- 网络包来到
- 玩家按下 Ctrl-C
- IPC 通信
- Timer 到时间
- ...

事件? 系统某部分状态满足了某个条件

- 某部分 → 对应某个内核对象
- 状态改变 → 内核对象发射信号

信号如何发生?

• 内核管理: ZX_FIFO_READABLE、 ZX_THREAD_TERMINATED、ZX_TIMER_SIGNALED...

信号处理

• 某个应用手动产生: zx_object_signal

信号处理

Port

中断

如何等待/观察信号?

信号处理

如何等待/观察信号? zx_object_wait_XXX

- zx_object_wait_one(handle, waitset, deadline, observedset): 阻塞等待一个内核对象
- zx_object_wait_many(wait_items, num_items, deadline): 阻塞等待至多八个内核对象
- 更多内核对象?

信号处理

如何等待/观察信号? zx_object_wait_XXX

- zx_object_wait_one(handle, waitset, deadline, observedset): 阻塞等待一个内核对象
- zx_object_wait_many(wait_items, num_items, deadline): 阻塞等待至多八个内核对象
- 更多内核对象?
- zx_object_wait_async + zx_port_wait: 阻塞 等待多个对象
- ...其实不只这些

Port: 概念

- Port 内部可以看成有一个 packet 的 queue
- 有很多源可以给 Port 入队
- Port 也可以被观察,即出队
- 队列元素是 32 字节的 packet,可以代表 signal, interrupt, 以及用户自定义的 packet


中断

最初,世界上干干净净,一个 Port 也没有。

中渊

作为主人公的进程想要一个 Port,于是它调用了 zx_port_create

Port



FUIL


中断和信号可以绑定到 Port 上。

• 信号发生时,不再是 object_wait,而是直接入队一个 packet

Port 的一生

• 一个内核对象只能绑定到一个 Port


Port




由鄉

甚至 Port 可以完成用户进程间传输 packet 可以手动入队。

Port




Port



中图

某个内核对象上,一个信号发生了。 这个内核对象绑定到了一个 Port。 于是又入队了一个 packet。


Port



中断

某个中断发生了。 这个**中断对应的内核对象**绑定到了一个 Port。 于是又入队了一个 packet。

Port




ch 88

主人公进程终于想起来有个 Port 了,它决定检查 Port 里有没有 packet 到来。

由೫

于是,他通过 port_wait 得到了一个 packet. (中断,信号,以及发送 packet 的进程都不再重要了)


Port



中断

过了一会 ...


Port



ch Na

主人公进程又通过 port_wait 得到了一个 packet.

Port



相关系统调用:基础

port_create

(options, handle*)

- 创建一个 port
- port 能接受各种各样的东西,除了 signal 外还有 interrupt 等等
- 前面对于中断的处理不准确! 只是举个例子

port_queue

(handle, packet)

• 手动给 port 发送一个 packet

port_wait

(handle, deadline, packet*)

- 阻塞
- 取得 port 队首 packet
- 如果队首为空,最多阻塞 deadline 时间

相关系统调用:绑定中断和 signal 内核对象

object_wait_async

(obj_handle, port_handle, key, signals,
options)

- 指示: 如果 obj 发生 signals 中的某信号,那么给 port 入队一个中断 packet
- key 用于区分不同用途 packet

port_cancel

(port_handle, obj_handle, key)

• undo 上面的 object_wait_async

interrupt_bind

(intr_handle, port_handle, key, options)

- 类似 object_wait_async,如果中断发生那么入队一个中断 packet
- 中断是需要响应的: port_wait 取得 packet 后再手动响应

中断

Port

基础概念

- 中断也是一种内核对象。中断也是一种资源,和 VMO、 I/O Port 一样。
- 一般只有用户态的驱动需要关心
- 支持虚拟中断: 用户程序手动触发

中断和信号

中断和信号很类似...

- 都是一种事件
- 都可以被等待,或者放到 port 里面

但是

- 信号 deassert 对应中断的 ack。但是 deassert 是满足条件 自动设置; 而 ack 需要手动完成
- 中断一般只给驱动用,受 resource 管理的限制;而信号 基本处处都有

相关系统调用:基础

interrupt_create

(src_obj, u32, options, handle*)

- 中断受 resource 限制,只能从已有的资源中创建中断
- 需要提供绑定中断号

interrupt_wait

(handle, time*)

- 阻塞地等待中断被触发
- 等待中断要么这种方式,要么 port 方式,二选一
- 返回中断被触发的时间

interrupt bind

(intr_handle, port_handle, key, options)

相关系统调用: port 方式

把中断绑定到 port 上,这样发生中断时会给 port 入队一个 packet

interrupt_ack

(handle)

- 除非被响应 (ack),否则中断不会再被触发
- 只有 port 方法需要 ack,wait 方式自动 ack

Port 中断

interrupt_destroy

(intr_handle)

- 安全地析构中断对象
- 从所有 port 解绑定,不能再被 wait

interrupt_trigger

(handle, options, time)

• 触发一个虚拟中断